


Leah Cunningham, Karl Eichwalder, Stefan Fent, Werner Fink, Peter Findeisen, Dennis Geider, Viviane Glanz, Carsten Groß, Roland Haidl, Björn Jacke, Richard Jelinek, Hubert Mantel, Johannes Meixner, Edith Parzefall, Peter Pöml, Peter Reinhart, Marc Rührschneck, Thomas Schraitle, Klaus G. Wagner, Christian Zoz

# SuSE Linux 7.2

## System- und Referenz-Handbuch



SuSE GmbH  
Schanzäckerstr. 10  
D-90443 Nürnberg  
Tel.: (09 11) 7 40 53 31 (Vertrieb)  
(04 21) 5 26 23 00 (Support; Zeiten vgl. die Dokumentation)  
Fax.: (09 11) 7 41 77 55 (Vertrieb)  
E-Mail: [suse@suse.de](mailto:suse@suse.de)  
WWW: <http://www.suse.de>

**Leah Cunningham, Karl Eichwalder, Stefan Fent, Werner Fink, Peter Findeisen, Dennis Geider, Viviane Glanz, Carsten Groß, Roland Haidl, Björn Jacke, Richard Jelinek, Hubert Mantel, Johannes Meixner, Edith Parzefall, Peter Pöml, Peter Reinhart, Marc Rührschneck, Thomas Schraitle, Klaus G. Wagner, Christian Zoz**

SuSE Linux 7.2  
System- und Referenz-Handbuch  
1. Auflage 2001  
SuSE GmbH

## Copyright

Dieses Werk ist geistiges Eigentum der SuSE GmbH.

Es darf als Ganzes oder in Auszügen kopiert werden, vorausgesetzt, dass sich dieser Copyright-Vermerk auf jeder Kopie befindet.

Satz:  $\text{\LaTeX}$

Umschlaggestaltung unter Verwendung einer Grafik von Stephan Endraß.

Design von Manuela Piotrowski.

Geeko-Icons von Rolf Vogt.

*Linux* ist ein eingetragenes Warenzeichen von *Linus Torvalds*. *XFree86*<sup>TM</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen von *The XFree86 Project, Inc.* *MS-DOS*, *Windows*, *Windows 95*, *Windows 98* und *Windows NT* sind eingetragene Warenzeichen der *Microsoft Corporation*. *UNIX* ist ein eingetragenes Warenzeichen von *X/Open Company Limited*. Andere Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen: *T-Online* von *Deutsche Telekom*, *SuSE* und *YaST* von *SuSE GmbH*. Alle Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen. Die Firma SuSE GmbH richtet sich im Wesentlichen nach den Schreibweisen der Hersteller. Andere hier genannte Produkte können Warenzeichen des jeweiligen Herstellers sein.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1	Was ist „Linux“?	1
1.2	Intention dieses Buches – Hinweise zur Benutzung	2
1.3	Legende – oder was bedeutet „erde:~ # 1s“	3
1.4	Zusätzliche Dokumentation	4
1.5	Lorbeeren	6
<b>2</b>	<b>Die SuSE Linux-Erstinstallation</b>	<b>9</b>
2.1	Die Installation mit dem textbasierten YaST (YaST 1)	9
2.1.1	Nun geht's los: Der Startbildschirm	9
2.1.2	Die Grundlage: linuxrc	10
2.1.3	Installation mit YaST	15
2.1.4	Festplatte partitionieren und formatieren	16
2.1.5	Installation der Software beginnen	18
2.1.6	Software-Grundausrüstung auswählen	19
2.1.7	Systemsoftware und Programme aufspielen	19
2.1.8	Kernel für das System auswählen und LILO einrichten	20
2.1.9	Grundkonfiguration des Systems mit YaST	22
2.1.10	Einloggen am Ende der Erstinstallation	25
2.1.11	Anhalten des Systems und Booten	26
2.2	SuSE Linux starten	27
2.3	Besondere Installationen	29
2.3.1	Installation ohne CD-ROM-Unterstützung	29
2.3.2	Automatische Installation und Konfiguration (ALICE)	30
2.4	Tipps und Tricks	32
2.4.1	Platz schaffen für Linux (Partitionieren)	32
2.4.2	CD 2 zum Booten verwenden	34
2.4.3	Bootdiskette unter DOS erstellen	35
2.4.4	Bootdiskette unter Unix erstellen	36
2.4.5	Unterstützt Linux mein CD-ROM-Laufwerk?	37
2.4.6	ATAPI-CD-ROM bleibt beim Lesen hängen	37
2.4.7	CD-ROM-Laufwerke am Parallelport	39

2.4.8	loadlin fehlt Speicher, um den Kernel zu laden . . . . .	39
2.4.9	loadlin funktioniert nicht . . . . .	39
2.5	Hinweise zum Partitionieren . . . . .	40
2.6	Partitionieren für Fortgeschrittene . . . . .	42
2.6.1	Die Größe der Swap-Partition . . . . .	43
2.6.2	Einsatzgebiet des Rechners . . . . .	43
2.6.3	Optimierungsmöglichkeiten . . . . .	45
<b>3</b>	<b>YaST– Yet another Setup Tool</b>	<b>49</b>
3.1	Bedienung und Tastenbelegung . . . . .	49
3.2	Das YaST-Hauptmenü . . . . .	50
3.3	Einstellungen zur Installation . . . . .	50
3.3.1	Sprache festlegen . . . . .	51
3.3.2	Tastaturbelegung auswählen . . . . .	51
3.3.3	Installationsquelle auswählen . . . . .	51
3.3.4	Installation von CD-ROM . . . . .	52
3.3.5	Installation von einer Festplatten-Partition . . . . .	52
3.3.6	Installation via NFS . . . . .	53
3.3.7	Installation von einem erreichbaren Verzeichnis . . . . .	54
3.3.8	Installation via FTP . . . . .	55
3.3.9	Festplatte(n) partitionieren . . . . .	56
3.3.10	Ziel-Partitionen/Dateisysteme festlegen . . . . .	58
3.3.11	Manuelle Konfiguration der Festplatte . . . . .	62
3.3.12	Logical Volume Manager konfigurieren . . . . .	68
3.3.13	Installation in ein Verzeichnis . . . . .	69
3.4	Installationsumfang festlegen . . . . .	69
3.4.1	Konfiguration laden . . . . .	70
3.4.2	Konfiguration speichern . . . . .	70
3.4.3	Konfiguration ändern/erstellen . . . . .	71
3.4.4	Was wäre wenn... . . . . .	73
3.4.5	Installation starten . . . . .	73
3.4.6	Paket-Abhängigkeiten überprüfen . . . . .	74
3.4.7	Index aller Serien und Pakete . . . . .	74
3.4.8	Paketauskunft . . . . .	74
3.4.9	Pakete einspielen . . . . .	74
3.4.10	Pakete löschen . . . . .	76
3.5	System updaten . . . . .	76
3.6	Administration des Systems . . . . .	76
3.6.1	Hardware in System integrieren . . . . .	76

3.6.2	Kernel- und Bootkonfiguration . . . . .	78
3.6.3	Netzwerk konfigurieren . . . . .	81
3.6.4	Login-Konfiguration . . . . .	84
3.6.5	Einstellungen susewm (Windowmanager) . . . . .	85
3.6.6	Benutzerverwaltung . . . . .	85
3.6.7	Gruppenverwaltung . . . . .	87
3.6.8	Backups erstellen . . . . .	88
3.6.9	Einstellungen Systemsicherheit . . . . .	89
3.6.10	Console-Font einstellen . . . . .	89
3.6.11	Zeitzone einstellen . . . . .	89
3.6.12	XFree86[tm] konfigurieren . . . . .	90
3.6.13	gpm konfigurieren . . . . .	90
3.6.14	Konfigurationsdatei verändern . . . . .	90
<b>4</b>	<b>Booten und Bootmanager</b>	<b>93</b>
4.1	Der Bootvorgang auf dem PC . . . . .	93
4.2	Bootkonzepte . . . . .	94
4.3	LILO im Überblick . . . . .	95
4.4	Ein LILO nach Maß: Konfiguration . . . . .	99
4.4.1	Der Aufbau der Datei <code>lilo.conf</code> . . . . .	99
4.4.2	Weitere optionale Konfigurationsmöglichkeiten . . . . .	102
4.5	Installation und De-Installation von LILO . . . . .	106
4.6	Linux-Bootdiskette erzeugen . . . . .	109
4.7	Beispielkonfigurationen . . . . .	110
4.7.1	DOS/Windows 95/98 und Linux . . . . .	111
4.7.2	Windows NT und Linux auf einer Festplatte . . . . .	111
4.7.3	OS/2 und Linux . . . . .	112
4.7.4	DOS, OS/2 und Linux . . . . .	113
4.8	Probleme mit LILO . . . . .	115
4.8.1	Fehlerdiagnose: LILO Start-Meldungen . . . . .	115
4.8.2	Die 1024-Zylinder-Grenze . . . . .	117
4.8.3	Spezielle Bootprobleme mit Kernel ab 2.0 . . . . .	120
4.9	Einrichten des Bootmechanismus mit <code>loadlin</code> . . . . .	121
4.9.1	Notwendige Dateien für <code>loadlin</code> . . . . .	122
4.9.2	Bootmenüs einrichten . . . . .	123
4.9.3	Von Windows aus starten . . . . .	124
4.9.4	Das Windows Startmenü . . . . .	126

<b>5</b>	<b>Das X Window System</b>	<b>129</b>
5.1	Geschichtlicher Hintergrund . . . . .	129
5.2	Die neue Version 4.x von XFree86 . . . . .	130
5.3	Konfiguration mit SaX2 . . . . .	132
5.3.1	Erstinstallation . . . . .	132
5.3.2	Rekonfiguration . . . . .	144
5.3.3	Troubleshooting . . . . .	144
5.3.4	Die Protokolldatei des X-Servers . . . . .	148
5.3.5	Start des X Window System . . . . .	150
5.4	Konfiguration mit SaX . . . . .	151
5.4.1	Rekonfiguration . . . . .	159
5.4.2	Troubleshooting . . . . .	160
5.5	Konfiguration mit <code>xf86config</code> . . . . .	160
5.6	Optimieren der Installation des X Window Systems . . . . .	169
5.6.1	Einbindung von zusätzlichen (TrueType) Fonts . . . . .	174
5.6.2	Einrichtung der Eingabegeräte . . . . .	177
5.6.3	3D-Beschleunigung . . . . .	179
<b>6</b>	<b>Hardware rund um den Linux-Rechner</b>	<b>181</b>
6.1	Vorbemerkung . . . . .	181
6.2	Steckkarten . . . . .	181
6.2.1	PCI- und ISA-Karten . . . . .	181
6.3	Soundkarten . . . . .	185
6.3.1	Soundkarte mit YaST2 konfigurieren . . . . .	185
6.3.2	Soundkarte mit <code>alsaconf</code> konfigurieren . . . . .	186
6.4	Schnittstellen am Rechner . . . . .	187
6.4.1	PS/2-Anschlüsse . . . . .	187
6.4.2	Serielle Anschlüsse . . . . .	187
6.4.3	Parallele Anschlüsse . . . . .	188
6.4.4	USB – Universal Serial Bus . . . . .	189
6.5	Wechselmedien . . . . .	193
6.5.1	Diskettenlaufwerke . . . . .	193
6.5.2	LS-120-Laufwerke . . . . .	194
6.5.3	ZIP-Laufwerke . . . . .	194
6.6	Modems . . . . .	195
6.6.1	Externe Modems . . . . .	195
6.6.2	Interne Modems . . . . .	195
6.7	Scanner . . . . .	197
6.8	Bandlaufwerke (engl. <i>streamer</i> ) . . . . .	198

<b>7</b>	<b>Notebooks – PCMCIA, APM, IrDA</b>	<b>201</b>
7.1	PCMCIA . . . . .	201
7.1.1	Die Hardware . . . . .	201
7.1.2	Die Software . . . . .	202
7.1.3	Die Konfiguration . . . . .	202
7.1.4	Konfigurationen zum Umschalten – „Schemata“ . . . . .	204
7.1.5	Wenn’s trotzdem nicht geht . . . . .	207
7.1.6	Installation via PCMCIA . . . . .	209
7.1.7	Weitere Hilfsprogramme . . . . .	210
7.1.8	PCMCIA kompilieren . . . . .	210
7.2	APM – Powermanagement . . . . .	211
7.2.1	Grundlagen . . . . .	211
7.2.2	Der richtige Kernel . . . . .	212
7.2.3	Der APM-Daemon . . . . .	212
7.2.4	Weitere Befehle . . . . .	213
7.2.5	Pause für die Festplatte . . . . .	213
7.3	IrDA – Infrared Data Association . . . . .	214
<b>8</b>	<b>Druckerbetrieb</b>	<b>217</b>
8.1	Grundlagen und Voraussetzungen zum Drucken . . . . .	217
8.1.1	Verschiedene Standarddruckersprachen . . . . .	217
8.1.2	Die Problematik der GDI-Drucker . . . . .	218
8.1.3	Hard- und Software-Voraussetzungen . . . . .	218
8.1.4	Bestimmung eines geeigneten Druckertreibers . . . . .	219
8.2	Drucker lokal anschließen . . . . .	220
8.2.1	Parallele Schnittstellen . . . . .	220
8.2.2	Besondere Steckkarten: ISA-PnP und PCI . . . . .	221
8.2.3	USB-Anschluss . . . . .	223
8.2.4	Serielle Schnittstellen . . . . .	224
8.3	lpd: der Druck-Manager und Tools . . . . .	224
8.3.1	Der Druck-Manager im Hintergrund . . . . .	224
8.3.2	Zusatz- und Steuertools für den Anwender . . . . .	225
8.4	lpr: Druckaufträge losschicken . . . . .	227
8.5	SETUP ( <b>lprsetup</b> ): Konfiguration des Drucksystems . . . . .	229
8.5.1	Hinweise zur Konfiguration mit lprsetup . . . . .	229
8.5.2	Test des Druckers . . . . .	231
8.5.3	Sonderfälle . . . . .	231
8.6	Der apsfiler . . . . .	232
8.6.1	Arbeitsweise des apsfilters . . . . .	232

8.6.2	Konfiguration des apsfilters	233
8.6.3	Fehlersuche beim apsfiler	236
8.7	Drucken im TCP/IP-Netzwerk	236
8.7.1	Übersicht: Die einzelnen Fälle	237
8.7.2	Konfiguration: Printer forwarding queue auf dem Client	238
8.7.3	Konfiguration: Prefilter auf dem Client	239
8.7.4	Schwierigkeiten bei der Konfiguration	240
8.8	Etwas über Ghostscript	241
8.8.1	Beispiele für die Arbeit mit Ghostscript	241
8.9	Beispiele für eigene Druckerfilter	243
8.9.1	Vorbemerkungen	243
8.9.2	Ein einfaches Beispiel zur grundsätzlichen Arbeitsweise	243
8.9.3	Ein etwas komplexeres Beispiel	247
<b>9</b>	<b>Der Kernel</b>	<b>251</b>
9.1	Die Kernelquellen	251
9.2	Kernel-Module	252
9.3	Konfiguration des Kernels	254
9.4	Einstellungen bei der Kernelkonfiguration	255
9.5	Übersetzen des Kernels	256
9.6	Kernel installieren	257
9.7	Boot-Diskette erstellen	258
9.8	Festplatte nach der Kernel-Übersetzung aufräumen	258
<b>10</b>	<b>Kernel-Parameter</b>	<b>259</b>
10.1	Treiber im Kernel	259
10.2	Einige Tipps	260
10.3	Die Parameter	261
10.3.1	Notation und Bedeutung	261
10.3.2	Kernel-Parameter am Boot-Prompt	262
10.3.3	CD-ROM-Laufwerke an proprietären Kontrollern	273
10.3.4	<code>modprobe</code> -Parameter	275
<b>11</b>	<b>Update des Systems und Paketverwaltung</b>	<b>297</b>
11.1	Update des SuSE Linux	297
11.1.1	Vorbereitungen	297
11.1.2	Update mit YaST2	298
11.1.3	Update mit YaST1	299
11.1.4	Aktualisieren einzelner Pakete	301



11.2	Von Version zu Version . . . . .	301
11.2.1	Von 5.x auf 6.0 . . . . .	301
11.2.2	Von 6.0 auf 6.1 . . . . .	302
11.2.3	Von 6.1 auf 6.2 . . . . .	302
11.2.4	Von 6.2 auf 6.3 . . . . .	303
11.2.5	Von 6.3 auf 6.4 . . . . .	305
11.2.6	Von 6.4 auf 7.0 . . . . .	307
11.2.7	Von 7.0 auf 7.1 . . . . .	309
11.2.8	Von 7.1 auf 7.2 . . . . .	309
11.3	RPM – Der Paket-Manager der Distribution . . . . .	310
11.3.1	Prüfen der Authentizität eines Pakets . . . . .	310
11.3.2	Pakete verwalten: Installieren, Updaten und Deinstallieren	311
11.3.3	Anfragen stellen . . . . .	312
11.3.4	Quellpakete installieren und kompilieren . . . . .	314
11.3.5	Tools für RPM-Archive und die RPM-Datenbank . . . . .	316
<b>12</b>	<b>Besonderheiten in SuSE Linux</b>	<b>317</b>
12.1	Filesystem Hierarchy Standard (FHS) und Linux Standard Base (LSB) . . . . .	317
12.1.1	Filesystem Hierarchy Standard (FHS) . . . . .	317
12.1.2	Linux Standard Base (LSB) . . . . .	317
12.1.3	teTeX – T <sub>E</sub> X unter SuSE Linux . . . . .	317
12.2	Beispiel-Umgebungen für FTP und HTTP . . . . .	317
12.3	Hinweise zu speziellen Softwarepaketen . . . . .	318
12.3.1	Paket <code>xdevel</code> bzw. <code>xdevel33</code> . . . . .	318
12.3.2	Paket <code>cron</code> . . . . .	318
12.3.3	Paket <code>curses</code> . . . . .	318
12.3.4	Quellen zum Paket <code>uucp</code> . . . . .	319
12.3.5	Manual-Pages . . . . .	319
12.3.6	Der Befehl <code>ulimit</code> . . . . .	319
12.4	Booten mit der „initial ramdisk“ . . . . .	320
12.4.1	Konzept der initial ramdisk . . . . .	320
12.4.2	Ablauf des Bootvorgangs mit <code>initrd</code> . . . . .	321
12.4.3	Bootloader . . . . .	322
12.4.4	Anwendung von <code>initrd</code> bei SuSE . . . . .	322
12.4.5	Mögliche Schwierigkeit – Selbstcompilierte Kernel . . . . .	324
12.4.6	Ausblick . . . . .	324
12.5	<code>linuxrc</code> . . . . .	325
12.6	Das SuSE Rettungssystem . . . . .	329

12.6.1	Vorbereitung	330
12.6.2	Das Rettungssystem starten	331
12.6.3	Das Rettungssystem benutzen	332
12.7	Virtuelle Konsolen	334
12.8	Tastaturbelegung	334
12.9	Lokale Anpassungen	336
12.9.1	Anpassung für Sprachunterstützung	337
<b>13</b>	<b>Das SuSE Linux-Bootkonzept</b>	<b>339</b>
13.1	Das init-Programm	339
13.2	Die Runlevels	340
13.3	Wechsel des Runlevels	341
13.4	Die Init-Skripten	342
13.5	/etc/rc.config und SuSEconfig	344
13.6	Die /etc/rc.config-Variablen – Konfiguration des Systems	346
<b>A</b>	<b>Manual-Page von e2fsck</b>	<b>359</b>
<b>B</b>	<b>Die GNU General Public License (GPL)</b>	<b>363</b>
<b>C</b>	<b>Wichtige Tastenkombinationen</b>	<b>371</b>

# 1 Einleitung

## 1.1 Was ist „Linux“?

Das eigentliche „Linux“ ist der Kernel, das „Herz“ eines jeden Unix-Betriebssystems.

Ein Kernel allein ist aber noch kein Betriebssystem. Gerade für Unix gibt es ein gigantisches Angebot an freier Software; somit sind praktisch alle unter Unix gängigen Dienstprogramme auch für Linux verfügbar. Diese machen das eigentliche Betriebssystem aus.

Bei den Dienstprogrammen handelt es sich in vielen Fällen um GNU-Versionen (GNU) der entsprechenden Unix-Programme; diese bieten meist sogar eine erweiterte Funktionalität. Am bekanntesten ist wohl der GNU C/C++ Compiler, einer der besten Compiler überhaupt; nicht zu vergessen sind aber auch die zahlreichen kleinen oder auch größeren Werkzeuge, die man an der Kommandozeile, in Shellskripten oder als eigenständige Programme benutzen kann: von den Shell-, Datei- und Text-Utilities über `sed`, `awk` und `perl` bis zu Editoren (`vi`) oder kompletten Arbeitsumgebungen (Emacs).

Komplettiert wird das ganze durch XFree86™ (derzeit Version 4.0.3), das X Window System (z. Z. X11 Release 6.4) für PC-basierte Unix-Systeme. Diese Portierung ist abgeleitet von der offiziellen X11R6.4-Distribution des X Consortium, Inc. und deshalb voll kompatibel zu diesem Standard. Darauf setzen Desktop-Umgebungen wie KDE oder GNOME auf.

Alle diese Komponenten – zusammen mit zusätzlichen Programmen (z. B.  $\text{\TeX}$ , das Textverarbeitungs- und Satzsystem) und Goodies (wie z. B. Spielen) – bilden das System, das gemeinhin als *Linux* bezeichnet wird.

Wie bereits erwähnt, existiert für Unix jedoch ein geradezu unerschöpfliches Reservoir an freier Software, sodass es praktisch beliebig viele Möglichkeiten gibt, ein Linux-System zusammenzustellen.

An dieser Stelle kommen die Linux-Distributionen ins Spiel, wie z. B. das vorliegende SuSE Linux. Die Distributoren sichten das riesige Angebot an frei erhältlicher und frei vertreibbarer Software und treffen eine Auswahl.



### Hinweis

SuSE Linux enthält neben freier Software – Software, von der die Quellen (engl. *sources*) verfügbar und folglich auf den vorliegenden CD-ROMs enthalten sind – *auch* Software-Pakete, die aus unterschiedlichen Gründen nur in kompilierter Form von der SuSE ausgeliefert werden können.

Daneben sind die meisten Distributionen auch im Internet frei abrufbar, sodass gelegentliche Updates des Systems nicht den Neukauf einer Distribution bedingen.

## 1.2 Intention dieses Buches – Hinweise zur Benutzung

Dieses Buch soll und kann kein Ersatz für weitergehende Literatur sein, die dem interessierten Anwender den tieferen Einstieg in die faszinierende Welt des *high performance computing* ermöglichen soll – vgl. dazu das Literaturverzeichnis am Ende des Buchs (Kapitel 13.6 auf Seite 372 ff.)!

Die Dynamik von Linux und der freien Software ist eine Herausforderung, wenn es darum geht, ein Handbuch zu erstellen, das mit den neuesten Entwicklungen Schritt hält und zugleich auch für Einsteiger in die Unix-Welt geeignet ist sowie „alte Hasen“ nicht langweilt. Das vorliegende Buch unternimmt den Versuch, all diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Dieses Buch hat zum Ziel, SuSE Linux transparent zu machen..

Das Buch gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Teile:

**Installationsanleitung:** Dieser Teil des Buches ist eine kommentierte Beispielinstallation (Kapitel 2 auf Seite 9). Auf mögliche Fehlerquellen wird hingewiesen und konkrete Anweisungen zur Behebung von eventuell auftretenden Problemen bei der Installation werden geliefert.

**YaST:** Es wird auf die Bedienung des SuSE-Installations- und Administrationsprogramms YaST™ eingegangen (Kapitel 3 auf Seite 49).

Das Booten des Kernels wird erklärt (Kapitel 4 auf Seite 93).

**Grafische Benutzeroberfläche:** Die Aktivierung der XFree86™-Benutzeroberfläche ist Thema in Kapitel 5 auf Seite 129.

**Sound, Scanner, Notebooks, Drucker etc.:** In Kapitel 6 auf Seite 181 bis Kapitel 8 auf Seite 217 werden Möglichkeiten Ihrer Hardware ausgelotet.

**Linux – der Kernel:** In diesem Teil geht es ans Eingemachte: Kapitel 9 auf Seite 251 und Kapitel 10 auf Seite 259 stellen den Linux-Kernel vor und bieten eine Anleitung, wie man einen eigenen Kernel erstellen und verwenden kann.

**Update, Software-Pakete, Bootkonzept:** Update-Strategien sowie der Umgang mit einzelnen Software-Paketen werden besprochen (Kapitel 11 auf Seite 297); spezielle Features des SuSE Linux werden nahe gebracht und das Starten des Systems (Bootkonzept) wird vorgestellt (Kapitel 13 auf Seite 339).

**Besonderheiten in SuSE Linux:** Hier werden Sie unter anderem mit dem Dateisystem und mit dem Textsatzsystem T<sub>E</sub>X unter SuSE Linux vertraut gemacht. Es wird auch auf spezielle Softwarepakete eingegangen, sowie auf das SuSE Rettungssystem – und vieles mehr.

**Das SuSE Linux Bootkonzept:** In diesem Kapitel 13 auf Seite 339 erfahren Sie mehr über das `init`-Programm, die Runlevels und die System-Konfigurationsdateien.

**Technischer Anhang:** Im Anhang finden Sie eine Liste der wichtigsten Konfigurationsdateien, der häufigsten Tastenkombinationen, Beispieldateien, eine Lizenzbestimmung u. v. m.

**Literaturverzeichnis und Index:** ... und wenn Sie bisher etwas vermisst haben, sollten Sie den Anhang verwenden.

## 1.3 Legende – oder was bedeutet „erde:~ # ls“

Wir bemühen uns, die Typographie dieses Handbuchs zu standardisieren; die wichtigsten Auszeichnungen sind in Tabelle 1.1 auf der nächsten Seite erläutert.

Auszeichnung	Bedeutung
LINUS TORVALDS	wichtige Personen
YaST ( <b>yast</b> )	das Programm YaST, aufzurufen mit der Eingabe <b>yast</b>
Adabas D	das Produkt Adabas D
/etc/passwd	Name einer Datei oder eines Verzeichnisses
<datei>	bei Eingabe des Befehls ist <code>datei</code> durch den tatsächlichen Wert zu ersetzen; die Winkelklammern sind <i>nicht</i> einzugeben!
PATH	die Umgebungsvariable mit dem Namen PATH
192.168.1.2	der Wert einer Variablen
<b>ls</b>	der einzugebende Befehl <code>ls</code>
'news'	der Benutzer <code>news</code>
erde:~ # <b>hilfe</b>	'root'-Shell im Verzeichnis ~ ('~' steht für das „Home-Verzeichnis“ des jeweiligen Benutzers, Benutzerverzeichnis), einzugeben ist der Befehl <b>hilfe</b> – dabei steht <code>erde</code> beispielhaft für den Namen eines Rechners (engl. <i>hostname</i> ).
tux@erde:/tmp > <b>ls</b>	Shell des Benutzers 'tux' im Verzeichnis /tmp, einzugeben ist der Befehl <b>ls</b> – übrigens, TUX ist der offizielle Name des Linux-Pinguins...
C:\> <b>fdisk</b>	DOS-Prompt mit Befehlseingabe <b>fdisk</b>
<b>Alt</b>	eine zu drückende Taste, hier die „Alt“-Taste
<b>Strg</b> + <b>Alt</b> + <b>Entf</b>	durch '+' werden gleichzeitig zu drückende Tasten miteinander verbunden; nacheinander zu drückende Tasten werden nur durch ein Leerzeichen voneinander abgesetzt

Tabelle 1.1: Fortsetzung auf der nächsten Seite...

"Permission denied"	Meldungen des Systems
'System updaten'	der Menü-Punkt 'System updaten'
Düsentrieb	die Firma „Düsentrieb“

Tabelle 1.1: Legende der Text-Auszeichnungen

## 1.4 Zusätzliche Dokumentation

### Support-Datenbank

Für viele Frage- und Problemstellungen haben wir die Antworten und Lösungen schon gefunden. Wir stellen Ihnen diese in mehreren hundert Artikeln in unserer Support-Datenbank rund um die Uhr online zur Verfügung: <http://sdb.suse.de/sdb/de/html/>.

Neben diesem Online-Angebot ist der Inhalt der Support-Datenbank auch im Paket `sdb_de`, Serie `doc` auf Ihrer SuSE Linux-CD enthalten. Sie können die Artikel mit jedem „Web-Browser“ lesen.

### Hypertext-Hilfe

Ein großer Teil der Dokumentation steht in Form von *Hypertext* zur Verfügung. Das Hypertextsystem wird mit dem Befehl `hilfe` oder `susehelp` gestartet. Je nachdem, ob das X Window System läuft oder nicht, wird ein Browser mit oder ohne grafischer Oberfläche zum Lesen der Dokumentation aktiviert.

Weitere Optionen des Hilfesystems können durch den Aufruf

```
tux@erde: /home/tux > hilfe -help
```

erfragt werden.

### Texinfo und Info

Einige Programmpakete enthalten Dokumentation in Form von Texinfo-Dateien, die sich in das Info-Format wandeln lassen; „Info“ ist eine weitere Art von Hypertext. Info-Dokumente können mit dem Programm `Infoviewer` (`info`) oder im Emacs (`emacs`) im Info-Modus gelesen werden. Unter dem X Window System lassen sich diese Dateien komfortabel mit dem Programm `tkinfo` (`tkinfo`) lesen; dagegen ist `XInfo` (`xinfo`) nur ein „sprödes“ X-Programm. Darüber hinaus kann man diese Dokumente über das SuSE-Hilfesystem lesen; vgl. auf Seite ??.

### Unix-Manuals („Manual-Pages“)

Der auf Unix-Systemen übliche Weg, an Informationen zu Programmen oder Befehlen zu kommen, ist der Befehl `man`. Die Eingabe von

```
tux@erde: /home/tux > man <befehl>
```

gibt eine Übersicht zu Aufgabe und Optionen des jeweiligen Befehls. Mit `q` wird die Anzeige beendet. . .

Auch die Manual-Pages – oft nur kurz „Manpages“ genannt – kann man über das SuSE-Hilfesystem lesen.

## FAQ-, HOWTO- und README-Dateien

Im Verzeichnis `/usr/share/doc` liegen zu vielen Programmpaketen Unterverzeichnisse, in denen Dateien mit Informationen zu den entsprechenden Paketen abgelegt sind. Oft steht hier die lange gesuchte Option, der Name der Konfigurationsdatei, die sich nirgends findet, oder Ähnliches. In jedem Fall lohnt es sich, hier nachzusehen.

Besonders hervorzuheben ist das Verzeichnis `/usr/share/doc/faq`, in dem sich Listen mit häufig gestellten Fragen und passenden Antworten zu einer Vielzahl von Problemen finden, wenn das Paket `manyfaqs`, Serie `doc` installiert ist. Im Verzeichnis `/usr/share/doc/howto` finden sich Anweisungen zur Installation diverser Pakete bzw. zum Vorgehen bei auftretenden Problemen. Die meisten HOWTOs können Sie auch aus dem Menü der graphischen Benutzeroberfläche heraus oder über das SuSE-Hilfesystem lesen (vgl. Abschnitt 1.4 auf der vorherigen Seite. Einige dieser HOWTOs sind bereits ins Deutsche übertragen (vgl. Paket `howtode`, Serie `doc` (Dokumentation)) – diese deutschen Dokumente werden im Verzeichnis `/usr/share/doc/howto/de` installiert. Unter Linux lesbar z. B. mit `less`; ja, `less` ist so „smart“, dass es sogar gepackte Dateien lesen kann ; -)

```
tux@erde: /home/tux > cd /usr/share/doc/howto/en
tux@erde: /usr/share/doc/howto/en > less DOS-to-Linux-HOWTO.gz
```

Im Verzeichnis `docu/howto` auf der ersten CD befinden sich die aktuell zum Redaktionsschluss der CD verfügbaren Versionen der *wichtigsten* HOWTO-Dateien. Es lohnt sich also auch ein Blick in dieses Verzeichnis! Insbesondere sind diese Dateien unkomprimiert; sie können daher bereits vor der Installation bequem gelesen werden.

Bei Fragen zu und Problemen mit dem Kernel selbst ist das Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation` eine ergiebige Informationsquelle; dies ist freilich nur dann vorhanden, wenn Sie die Kernelquellen (Paket `linux` bzw. Paket `kernel-source`) installiert haben, was ohnehin dringend anzuraten ist. Darüber hinaus finden sich viele wertvolle Hinweise in den einzelnen Unterverzeichnissen der Kernelquellen, sowie für die ganz Unerschrockenen und Neugierigen in den Kernelquellen selbst.

Sollten Sie also einmal eine Frage haben, die dieses Buch nicht beantwortet, so durchforsten Sie bitte die genannten Quellen nach der gesuchten Information.

## Freie Bücher

In Paket `books`, Serie `doc` (Dokumentation) sind einige Bücher im PostScript-Format enthalten, die Sie mit Paket `gv`, Serie `gra` (Alles rund um Grafik) betrachten oder ausdrucken können. Vor dem Ausdruck sollten Sie überlegen, ob

es nicht ökonomischer ist, ein solches Buch möglicherweise in deutscher Sprache käuflich zu erwerben.

## 1.5 Lorbeeren

Neben allen, die zu dem überaus großen Erfolg von Linux beigetragen haben, möchten wir uns bedanken bei EBERHARD MÖNKEBERG, der bei Problemen mit CD-ROM-Treibern stets sehr hilfsbereit war. Herzlichen Dank an HANS LERMEN; von ihm stammen der bekannte `loadlin` (`loadlin.exe`), der ein Starten von Linux von DOS aus ermöglicht, und das DOS-Programm `Setup` (`setup.exe`) dieses Linux-Systems.

Diese guten Geister haben die YaST- und `linuxrc`-Übersetzungen Wirklichkeit werden lassen; sie alle waren in ihrer freien Zeit bemüht, Linux einer größeren Zahl von Computerbenutzern in der ganzen Welt zugänglich zu machen: Jesús Bravo Álvarez, Gunay Arslan, Jaume Badiella i Aguilera, Zbigniew Baniewski, Sándor Bárány, Olaf Borkner-Delcarlo, Michael Bravo, Görkem Çetin, Franca Delcarlo, Jochen Depner, Benedek Hermann, Ibán José García Castillo, Dora Georgarou (with Romy the barking dog), Jonas-Gintaras Gocentas, Pablo Iranzo Gómez, Krzysztof Hotiuk, Milan Hromada, Arthur Kerkmeester, Ralf A. Lanz, Françoise Lermen, Zoltán Levárdy, Nuno Lima, Francisco Javier Moreno Sigüenza, Tomas Morkus, Karine Nguyen, Matts Nordman, Aleksey Novodvorsky, Razvan Cristian Oprea, Gerco Oudhof, Jordi Jaen Pallares, George Papamichelakis, Alexey Pavlov, Ákos Rátkai, Bruno David Rodrigues, Voula Sanida, Gabor Sari, Aleksey Smirnov, Laszlo Varadi, Steve Varadi, P. Vlachodimitropoulos, Joao Teles, Nuno Vieira, January Weiner, Monika Weiß und I Made Wiryana. Die mühsamen, aber auch fesselnden Aufgaben der Koordination der Übersetzungen hat Antje Faber erledigt.

Weiterhin geht unser besonderer Dank an die Beta-Tester, die unerschrocken und wagemutig ihr laufendes System aufs Spiel setzten: Andreas Koegel, Christian Hüttermann, Dirk Ulbrich, Eberhard Mönkeberg, Frank Hofmann, Georg C. F. Greve, Harald König, Harald Wieland, Karlo Gross, Jens Frank, Lutz Pressler, Martin Hehl, Martin Konold, Martin Schulze, Michael Kleinhenz, Norbert Eicker, Oliver Zendel, Ralf Geschke, Stefan Bliesener, Thomas Wörner, Ulrich Gobel, Ulrich Windl, Volker Lendecke, Wolfgang Barth und das KDE Team.

Matthias Eckermann hat die  $\LaTeX$ -Makros neu bearbeitet und das Layout des Buch den Sehgewohnheiten unserer Zeit angepasst, dazu hat Manuela Piotrowski die grafischen Vorgaben geliefert. Dabei konnte die KOMA-Dokumentenklasse von Frank Neukam und Markus Kohm als Basis genommen und um die „alten“ `susebuch`-Makros von Werner Fink und Martin Scherbaum bereichert werden. Andrea Ratschker und Ken Wimer haben zuletzt die Mühen des Bilder-Erstellens und -Bearbeitens auf sich genommen. Herzlichen Dank auch ihnen.

An der Erstellungen früherer Handbuchttexte waren beteiligt: Bodo Bauer, Rüdiger Berlich, Daniel Bischof, Michael Burghart, Roland Dyroff, Christian Egle, Klaus Franken, Fritz Ganter, Jürgen Geck, Rolf Haberrecker, Olaf Hering, Marc Heuse, Carsten Höger, Dirk Hohndel, Florian La Roche, Ralf Lanz, Volker Lendecke, Hans Lermen, Arndt Mehlhorn, Jay Migliaccio, Norbert Munkel, Jor-



di Jaen Pallares, Christoph-Erdmann Pfeiler, James Samuel, Martin Scherbaum, Adrian Schröter, Burchard Steinbild, Gabriele Strattnr, Jörg Strebcl, Steve Tomlin, Thorsten Wandersmann, Udo Weber, Michael Weyrauch und Stefan Wintermeyer.

Wertvolle Hinweise – und teilweise sogar ausformuliertes Textmaterial – haben zuletzt dankenswerterweise Marco Banse, Stephan Barth, Martin Bergmann, Manfred Blumenthal, Bettina Botter, Georg Brand, Folkmar Claußen, Jörg Dippel, Stefan Dirsch, Felix Domke, Uwe Drechsel, Christian Eggers, Kurt Garloff, Reinhard Gerndt, Lenz Grimmer, Michael Hager, Torsten Hallmann, S. H. A. Handgraaf, Michael Hasenstein, Ulrich Hecht, Stefan Hundhammer, Kevin Ivory, Andreas Jaeger, Klaus Kämpf, Karsten Keil, Wolfgang Kern, Andi Kleen, Sabine Kleine, Thorsten Kukuk, Werner Kurk, Frank Lemser, Hans Lermen, Sebastian Nagel, Rüdiger Oertel, James Ogle, Siegfried Olschner, Dirk Pankonin, Petr Pavlík, Rainer Preschke, Andrea Ratschker, Marion Reyzl, Anja Schambach, Manfred Schlenzka, Helmut Schoeberl, Sandra Wiegatz, Steffen Winterfeldt und Heinz Wohlers geliefert.

Produktionstechnische Unterstützung ist in erster Linie Holger Dyroff, Christian Egle, Claudio Taulli und Nicole Zwerenz zu verdanken – weiter so!

Und dann die vielen Hände im Hintergrund, ohne die gar nichts laufen würde: allen ein ganz, ganz großes Dankeschön!

Das Bild auf der Titelseite stammt von STEPHAN ENDRASS, auch ihm vielen Dank!

\*  
\*                    \*  
\*

Die Entwickler von Linux treiben in weltweiter Zusammenarbeit mit hohem freiwilligen Einsatz das Werden von Linux voran. Wir danken ihnen für ihr Engagement – ohne sie gäbe es diese CD nicht. Unsere Tätigkeit soll das Ergebnis ihrer Arbeit einem breiten Kreis von interessierten Anwendern zugänglich machen.

Nicht zuletzt geht unser besonderer Dank an PATRICK VOLKERDING für die Unterstützung unserer Arbeit sowie selbstverständlich an LINUS TORVALDS!

Dank vor allem an Frank Zappa und Pawar!

Nürnberg, 11. Mai 2001

Have a lot of fun!

Ihr SuSE Team



## 2 Die SuSE Linux-Erstinstallation

### 2.1 Die Installation mit dem textbasierten YaST (YaST 1)

SuSE Linux verfügt mit YaST über ein Installationswerkzeug, das Sie sicher von der Vorbereitung der Festplatte über die Software-Einrichtung bis hin zur Konfiguration der grafischen Oberfläche geleitet.

Normalerweise muss ein Rechner, auf dem SuSE Linux installiert werden soll, die folgenden Punkte erfüllen:

- Sie können von der mitgelieferten „Bootdisk“ oder direkt von der CD 1 den Rechner starten.
- Auf Ihrer Festplatte ist genügend Platz für die Linux-Installation. Wir empfehlen, für Linux eine eigene, genügend große Festplatte zur Verfügung zu stellen.
- Das CD-ROM-Laufwerk wird von Linux unterstützt. Bei Ungewissheit lässt sich dies herausfinden.

Sollte einer dieser Punkte nicht zutreffen, gibt es „Umwege“, wie Sie gleichwohl eine Installation durchführen können. Derartige Wege werden in Abschnitt 2.3 auf Seite 29 ff. aufgezeigt.

#### 2.1.1 Nun geht's los: Der Startbildschirm

Schalten Sie den Rechner ein, und legen Sie die CD 1 und/oder die Diskette in das jeweilige Laufwerk ein. Falls der Rechner nicht booten will, müssen Sie zuvor möglicherweise die Bootreihenfolge im BIOS des Rechners auf A, C oder CDROM, C, A umstellen.

Nach wenigen Augenblicken wird der Startbildschirm angezeigt (Abbildung 2.1 auf der nächsten Seite). Wählen Sie innerhalb von 10 Sekunden 'Manual Installation', damit *nicht* automatisch YaST2 gestartet wird. Geben in der Zeile **boot options** hinter `manual` Bootparameter ein, falls Ihre Hardware derartige Parameter verlangt – in der Regel sind derartige Parameter nicht erforderlich.

Nun erscheint eine Box mit der Fortschrittsanzeige "Loading Linux kernel"; dann bootet der Kernel und `linuxrc` wird gestartet.

Das Programm `linuxrc` ist menügeführt und wartet auf Eingaben des Benutzers.




Abbildung 2.1: Der Startbildschirm von SuSE Linux

### Mögliche Probleme

- Sollte Ihr CD-ROM-Laufwerk (ATAPI) beim Booten des Systems hängenbleiben, vergleichen Sie bitte den Abschnitt [2.4.6](#) auf Seite [37](#).
- Die CD 1, die einen optimierten Kernel für Pentium-Prozessoren aufweist, wird nicht als Bootmedium erkannt. Versuchen Sie auf die „Bootdisk“ oder auf CD 2 auszuweichen; vgl. Abschnitt [2.4.2](#) auf Seite [34](#).
- Bei Grafikkarten wie FireGL 1, 2 oder 3 wird nicht im grafischen Modus (Framebuffer) gestartet. Die Installation muss in diesem Fall im Textmodus durchgeführt werden.
- Andere Boot-Schwierigkeiten können in der Regel mit Kernel-Parametern umgangen werden; vgl. Abschnitt [10.3.2](#) auf Seite [262](#) ff.

### 2.1.2 Die Grundlage: linuxrc

Mit dem Programm `linuxrc` können Sie Einstellungen zur Installation vornehmen. Falls notwendig können Sie Treiber als Kernelmodule laden. Am Ende wird `linuxrc` das Installationsprogramm YaST starten, und die eigentliche Installation der Systemsoftware und der Programme kann beginnen.

Hinweise zur Bedienung von linuxrc: Mit  $\uparrow$  und  $\downarrow$  wählen Sie einen Menüpunkt, und mit  $\leftarrow$  und  $\rightarrow$  wählen Sie ein Kommando aus, etwa 'Ok' oder 'Abbruch'. Mit  $\leftrightarrow$  wird das Kommando ausgeführt.

Eine genaue Beschreibung von linuxrc finden Sie in Abschnitt 12.5 auf Seite 325 ff.

### Einstellungen

Das Programm linuxrc beginnt mit der Sprach-, Farb- und Tastaturauswahl.



Abbildung 2.2: Auswahl der Sprache

- Wählen Sie die Sprache für die Installation aus (z. B. 'Deutsch') und bestätigen Sie mit  $\leftrightarrow$ .
- Wählen Sie im nächsten Menü zwischen 'Farbbildschirm' und 'Monochrom-Bildschirm' (schwarz-weiß) aus. Wenn Sie einen Farbbildschirm besitzen, ist nur mit  $\leftrightarrow$  zu bestätigen.
- Wählen Sie dann die Tastaturbelegung. In der Regel bestätigen Sie mit  $\leftrightarrow$  für die voreingestellte Belegung entsprechend der zuvor festgelegten Sprache (hier: 'Deutsch') – es sei denn, Sie haben eine andere Tastatur.

### Mögliche Probleme

- YaST bietet die gewünschte Tastaturbelegung nicht an. In einem solchen Fall wählen Sie zunächst eine alternative Belegung (Notnagel: 'English (US)'; nach der Installation kann später auf die genaue Belegung mit YaST umgeschaltet werden.

### Einbindung der Hardware über Module

Jetzt sind wir im Hauptmenü von linuxrc (Abbildung 2.3).



Abbildung 2.3: Hauptmenü von linuxrc

Hier gibt es folgende Optionen:

‘**Einstellungen**’ Hier können Sie Sprache, Bildschirm oder Tastatur anpassen. Das hatten wir bereits.

‘**System-Information**’ Hier gibt es eine Menge Informationen über die Hardware, soweit diese vom Kernel erkannt wurde oder von bereits geladenen Modulen angesprochen wird.

‘**Kernel-Module (Hardware-Treiber)**’ Hier müssen Sie eventuell die zur Hardware passenden Module laden.

*Regelfall:* Sie müssen diesen Menüpunkt *nicht* aufrufen, wenn Sie sowohl Festplatte(n) als auch das CD-ROM-Laufwerk (ATAPI) an einem (E)IDE-Controller angeschlossen haben. Die (E)IDE-Unterstützung ist nämlich fest in den Kernel eingebaut.

‘**Installation/System starten**’ Hier wird die Installation fortgesetzt.

‘**Abbruch/Reboot**’ Falls Sie sich nochmal alles anders überlegen...

Wählen Sie das Laden der Kernelmodule mit ‘**Kernel-Module**’ nur dann, wenn Sie Unterstützung für SCSI oder für PCMCIA (vgl. Abschnitt 7.1.6 auf Seite 209) benötigen oder wenn das CD-ROM-Laufwerk, von dem installiert werden soll, *kein* ATAPI-Laufwerk ist; wie Sie Module laden, können Sie in Abschnitt 12.5 auf Seite 325 nachlesen. Im folgenden Untermenü wählen Sie aus, wofür Sie Module laden wollen (oder besser gesagt: laden müssen). Es kommen in Frage:

**Ein SCSI-Modul** – wenn Sie eine SCSI-Festplatte oder SCSI-CD-ROM-Laufwerk haben.

**Ein CD-ROM-Modul** – falls Ihr CD-ROM-Laufwerk *nicht* am (E)IDE-Controller oder *nicht* am SCSI-Controller hängt.

**Ein Netzwerk-Modul** – falls Sie über NFS oder FTP installieren wollen – das ist hier aber nicht das Thema; vgl. Abschnitt 2.3.1 auf Seite 29.

### Tipp



Wenn Sie Support für Ihr Installationsmedium (proprietäres CD-ROM-Laufwerk, Parallelport-CD-ROM-Laufwerk, Netzwerkkarte, PCMCIA) unter den Standard-Modulen vermissen, können Sie eventuell auf die zusätzlichen Treiber der `modules`-Diskette zurückgreifen. Dazu gehen Sie bis ans Ende der Liste und wählen dort den Punkt '-- Weitere Module --'; die `modules`-Diskette wird von `linuxrc` in diesem Fall angefordert.

### Installation starten

Da 'Installation/System starten' bereits ausgewählt ist, brauchen Sie nur noch (←) zu drücken, um zur eigentlichen Installation zu gelangen.




Abbildung 2.4: Installationsmenü von linuxrc


Hier stehen Ihnen folgende Punkte zur Auswahl:

'**Installation/Update starten**' Das, was Sie vermutlich gleich machen werden.

‘**Installiertes System booten**’ Dieser Punkt wird eventuell später einmal benötigt, falls es zu Problemen beim regulären Booten kommen sollte.

‘**Rettungssystem starten**’ Dieser Punkt steht bislang nur auf IBM-kompatiblen Systemen (IA 32) zur Verfügung.

‘**Eject CD**’ CD auf elektronischem Wege herauswerfen.

Um zur Installation zu gelangen, drücken Sie nun  für den Menüpunkt ‘Installation/Update starten’. Dann muss das Quellmedium ausgewählt werden; in der Regel reicht es aus, den Cursor an der Vorauswahl stehen zu lassen: ‘CD-ROM’.





Abbildung 2.5: Quellmedium in linuxrc auswählen

Drücken Sie nun . Es wird die Installationsumgebung direkt von der CD 1 gestartet.

Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie das textbasierte YaST1 aus (Abbildung 2.6 auf der nächsten Seite), um mit der eigentlichen Installation zu beginnen.

### Mögliche Probleme

- Der verwendete SCSI-Adapter wird nicht erkannt:
  - Versuchen Sie, das Module eines kompatiblen Treibers zu laden.
  - Verwenden Sie einen Kernel, der den entsprechenden SCSI-Treiber fest hinzugebunden hat; erstellen Sie eine derartige Boot-Diskette, wie in Abschnitt 2.4.3 auf Seite 35 beschrieben.
- Das verwendete ATAPI-CD-ROM-Laufwerk bleibt beim Lesen hängen: siehe Abschnitt 2.4.6 auf Seite 37 und generell im Abschnitt





Abbildung 2.6: YaST in linuxrc auswählen

**Allgemeine Hardwareprobleme** im Kapitel **Systemverwaltung** des Konfigurations-Handbuchs.

- Unter bislang ungeklärten Umständen kann es zu Problemen beim Laden der Daten in die RAM-Disk kommen, sodass YaST nicht geladen werden kann. Meistens führt in diesen Fällen der folgende Weg zu einem brauchbaren Ergebnis:

Wählen Sie im linuxrc-Hauptmenü 'Einstellungen' → 'Debug (Experte)'; dort stellen Sie 'Erzwinge Rootimage' (engl. *Force root image*) auf nein (engl. *no*). Gehen Sie zurück ins Hauptmenü und beginnen Sie die Installation erneut.

### 2.1.3 Installation mit YaST

Wenn Sie sich für die Installation mit YaST an Stelle von YaST2 entschieden haben, bieten sich Ihnen am Eingangsbildschirm vier Punkte zur Auswahl an (vgl. Abbildung 2.7 auf der nächsten Seite).



#### Hinweis

Wenn Sie YaST besser kennen lernen wollen oder spezielle Wartungsaufgaben haben, sehen Sie bitte im YaST-Kapitel nach (Kapitel 3 auf Seite 49 ff.)! Am Anfang des YaST-Kapitels finden Sie Hinweise zur Tastaturbelegung unter YaST.

**'Linux neu installieren'** Wenn SuSE Linux neu installiert werden soll. Mit genau diesem Punkt werden wir uns im Folgenden beschäftigen.




Abbildung 2.7: YaST Eingangsbildschirm

**‘Bestehendes Linux-System updaten’** Das Update von SuSE Linux ist Thema in Abschnitt [11.1](#) auf Seite [297](#).

**‘Installation im Experten-Modus’** Wenn Sie diesen Installationsmodus wählen, haben Sie während der Installation die Möglichkeit, gezielt einzugreifen. Wählen Sie diesen Punkt bitte nur dann, wenn Sie ausreichend Linux-Erfahrungen haben und Sie sicher wissen, welche Schritte nacheinander zu erfolgen haben. Der Experten-Modus wird im Folgenden *nicht* erklärt!

**‘Abbruch - keine Installation’** Falls Sie es sich im letzten Moment anders überlegen...

Wählen Sie **‘Linux neu installieren’**.

Bitte vergleichen Sie, *bevor* Sie eventuell selbst partitionieren, Abschnitt [2.5](#) auf Seite [40](#); dort finden Sie weiterführende Informationen.

### 2.1.4 Festplatte partitionieren und formatieren

YaST teilt Ihnen nun mit, dass eine Festplatte gefunden wurde. Falls dort „freier“ Plattenbereich vorhanden ist, wird YaST dies feststellen und vorschlagen, den Bereich für Linux zu verwenden (Maske **‘Freien Bereich nutzen?’**).

#### Tipp

Sollte bereits eine Swap-Partition vorhanden sein – eventuell von einer vorangegangenen Installation –, so wird YaST fragen, ob diese Swap-Partition verwendet und schließlich in das System eingebunden werden soll.



Gehen Sie so vor, um die erforderlichen Partitionen einzurichten:

‘**Partitionieren**’ – Die Frage nach der Partitionierung muss in der Regel bei einer SuSE Linux-Erst- oder bei einer -Neuinstallation mit ‘Partitionieren’ beantwortet werden. ‘LVM Einrichten’ wählen Sie nur aus, wenn Sie einen *Logical Volume Manager* benötigen.

‘**JA**’ – Wenn Sie ‘Ja’ sagen, partitioniert YaST selbständig, und Sie können mit Abschnitt 2.1.6 auf Seite 19 weitermachen.

‘**Nein**’ – Sagen Sie ‘Nein’, können Sie interaktiv partitionieren.




Abbildung 2.8: YaST – Platte partitionieren


Wenn YaST *keinen* freien Platz ausmachen kann, erscheint die Maske ‘Gesamte Platte verwenden’; Sie haben dort die beiden folgenden Möglichkeiten (zur Erinnerung: mit **(Tab)** bzw. **(←)** oder **(→)** positionieren Sie den Cursor, während mit **(↔)** die Auswahl durchgeführt wird):

‘**Partitionieren**’ – Sie nehmen die Festplatten-Aufteilung selbständig vor; diese Option müssen Sie zwingend dann wählen, wenn Sie neben Linux ein bereits installiertes anderes Betriebssystem weiterverwenden wollen. In Abschnitt 3.3.11 auf Seite 62 ist das Vorgehen erklärt.

‘**Gesamte Platte**’ – YaST wird – nach einer „roten“ Sicherheitsabfrage – die Partitionierung *selbstständig* vornehmen und die angelegten Partitionen automatisch formatieren.

### Achtung

Wenn Sie ‘Gesamte Platte’ ausführen lassen, wird die Festplatte völlig neu eingerichtet; dabei gehen alle Daten *verloren*, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Platte befinden!



Die Option ‘Gesamte Platte’ sollte immer dann gewählt werden, wenn Sie auf der ausgewählten Festplatte ein neues SuSE Linux als alleiniges Be-

triebssystem haben wollen *und* Sie sich nicht mit der Materie der Partitionierung beschäftigen möchten.

### Eventuell vorhandene Betriebssysteme werden hiermit gelöscht!

Bei Auswahl der Option 'Gesamte Platte' verfolgt YaST die folgende Strategie:

- Eingerichtet werden eine `/boot`-Partition (mindestens 2 MB bzw. 1 Zylinder),
- eine Swap-Partition (doppelte RAM-Menge, jedoch höchstens 128 MB) sowie
- der Rest als eine große Partition, die unter `'/'` als Root-Partition (Wurzelverzeichnis) vorbereitet wird.

### Mögliche Probleme

- Es kann vorkommen, dass es Probleme beim erneuten Einlesen der Partitionstabelle gibt. Diesen Umstand wird YaST in einer *roten* Mitteilungsbox anzeigen und dann zum Booten auffordern. Starten Sie in einem solchen Fall den Rechner neu und verzichten Sie beim nächsten Durchgang darauf, abermals zu partitionieren.
- Es ist kein ausreichender Platz verfügbar. In Abschnitt 2.4.1 auf Seite 32 gibt es Hinweise, wie man mit `fips` unter DOS Platz auf der Festplatte schaffen kann.

### 2.1.5 Installation der Software beginnen

Die Festplatte ist nun vorbereitet. Wählen Sie jetzt die Software aus, die Sie installieren wollen.




Abbildung 2.9: YaST – Pakete auswählen

Geduld ist angesagt: Die Daten der Serien und der Pakete müssen vom Installationsmedium eingelesen und ausgewertet werden. Wenn dieser Vorgang beendet ist, erscheint das YaST-Installationsmenü (Abbildung 2.9 auf der vorherigen Seite). Wenn Sie keine spezielle Auswahl treffen wollen, geht es mit dem Punkt ‘Installation starten’ weiter; in diesem Fall können Sie gleich zu Abschnitt 2.1.7 springen.

- Wählen Sie ‘Konfiguration laden’, um bei Bedarf eine spezielle Software-Auswahl zu treffen (Standard, Netzwerksver, Minimal etc.); weiterführende Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 2.1.6. Wenn Sie die passende Konfiguration geladen und bestätigt haben, gelangen Sie wieder ins Installationsmenü.
- Hier können Sie nun noch über das Installationsmenü mit ‘Konfiguration ändern/erstellen’ die Paketauswahl *in Einzelheiten* verändern. Sie gelangen in die Serienauswahl von SuSE Linux. In der Regel brauchen Sie dies jedoch *nicht*, da die vorgegebene Paketauswahl ein lauffähiges System zur Verfügung stellen wird. Auch können Sie die Auswahl jederzeit nachträglich, wenn Linux erst einmal läuft, ändern und erweitern.

Eine genaue Beschreibung dieser Menüs sowie der Funktion der einzelnen Menüpunkte erhalten Sie im YaST-Kapitel, Abschnitt 3.4 auf Seite 69.

### 2.1.6 Software-Grundausrüstung auswählen

In diese YaST-Maske gelangen Sie (Abbildung 2.10 auf der nächsten Seite), wenn Sie in Abschnitt 2.1.5 auf der vorherigen Seite den Punkt ‘Konfiguration laden’ auswählen.

Wir haben für Sie einige vordefinierte „Konfigurationen“ bereitgestellt. Mit den Pfeiltasten  $\uparrow$  und  $\downarrow$  können Sie die einzelnen Punkte ansteuern; mit  $\langle$ Leertaste $\rangle$  wird ein Punkt an- oder abgewählt. Ein Kreuz (‘x’) in dem Kästchen bedeutet, dass Sie diese Konfiguration zur Ersetzung oder Hinzufügung vorgesehen haben. Ein Stern (‘\*’) dahinter bedeutet, dass diese Konfiguration installiert wird.

‘**Hinzufügen**’ – Mit diesem Menüpunkt können Sie zu ausgewählten Paketen und Konfigurationen die Pakete der ausgewählten Konfiguration hinzufügen.

‘**Ersetzen**’ – Hiermit können Sie eine bereits vorgenommene Auswahl durch die neue Konfiguration ersetzen. Sie werden gegebenenfalls gefragt, ob Sie Pakete, die nicht zur Konfiguration gehören, löschen wollen.

‘**Abbruch**’ – Sie brechen die Bearbeitung ab.

### 2.1.7 Systemsoftware und Programme aufspielen

Nach all den Vorbereitungsmaßnahmen geht es nun darum, die von Ihnen gewünschte Software auf die Festplatte aufzuspielen.



Abbildung 2.10: YaST – Konfigurationen auswählen

- Starten Sie das Aufspielen der Software mit ‘Installation starten’. YaST zeigt Ihnen auf dem Bildschirm an, welches Paket gerade installiert wird und wie viele Pakete noch folgen.
- Je nach Konfiguration werden dann eventuell weitere CDs angefordert.
- Wenn die Pakete installiert sind, gehen Sie zurück zum Hauptmenü, indem Sie ‘Hauptmenü’ auswählen.

### Mögliche Probleme

- Wenn Ihr Rechner nicht über viel RAM verfügt und die Installationsumgebung deshalb direkt von der CD-ROM gestartet wurde (vgl. Abschnitt 2.1.2 auf Seite 14), dann kann zunächst nur von der ersten CD installiert werden. Die anderen CDs werden in einem solchen Fall später angefordert (Abschnitt 2.1.9 auf Seite 24).

- Sollten Probleme beim Aufspielen der Software auftreten, so liegt dies in der Regel an fehlerhafter oder fehlerhaft eingestellter Hardware.

Im Falle von SCSI-Systemen überprüfen Sie bitte Kabellänge und Terminierung. Nehmen Sie externe Geräte, vor allem Scanner, einmal vom Bus ab. Versuchen Sie es auch mit Kernel-Parametern; die wichtigsten werden in Abschnitt 10.3.1 auf Seite 261 ff. genannt.

Im Falle von ATAPI vergleichen Sie bitte Abschnitt 2.4.6 auf Seite 37.

### 2.1.8 Kernel für das System auswählen und LILO einrichten

Das Software-Grundsystem wurde auf die Festplatte übertragen.

Es wird jetzt ein für das System geeigneter Kernel installiert und es wird der Bootloader LILO auf der Festplatte eingerichtet, wenn Sie dies wünschen. Wäh-





Abbildung 2.11: YaST – Auswahl des Kernels

len Sie nun einen passenden Kernel aus (Abbildung 2.11 auf der nächsten Seite); beispielsweise:

- Der ‘standard Kernel’ ist für die meisten Systeme geeignet.
- Der ‘kernel mit SMP-Support’ ist für Mehrprozessor-Systeme zu nehmen
- Der ‘kernel mit APM-Support’ beinhaltet Unterstützung für „Advanced Power Management“.

### Achtung



Wenn Ihr Prozessor nicht 100% Pentium-konform ist, wählen Sie bitte ‘kernel für Rechner mit 386- oder 486-Prozessoren’. Diesen kernel müssen Sie z. B. für einen Cyrix 686 nehmen. Ein falschgewählter kernel kann zu einer “kernel panic” führen; vgl. <file:///usr/share/doc/sdb/de/html/cyrix686.html>.

YaST wird den Kernel nach `/boot/vmlinuz` kopieren und die Kernel-Konfigurationsdatei unter `/boot` und auf Wunsch auch als `/usr/src/linux/.config` ablegen. Diese Datei beschreibt genau den installierten Kernel und die zugehörigen Module.

Die Frage, ob Sie LILO konfigurieren möchten, beantworten Sie mit ‘Ja’, wenn Sie sich *sicher* sind, dass Ihre eventuell bereits installierten Systeme von LILO gebootet werden können (siehe auch Abbildung 3.25 auf Seite 81); in der Regel ist dies bei DOS und Windows 95/98 der Fall – bei Windows NT liegen die Dinge aber bisweilen anders (vgl. Abschnitt 4.7.2 auf Seite 111)!

Hinweise zum Ausfüllen der einzelnen Masken finden Sie im YaST-Kapitel, Abschnitt 3.6.2 auf Seite 79.

### 2.1.9 Grundkonfiguration des Systems mit YaST

Nach der Kernelauswahl ist die Grundkonfiguration an der Reihe. Es werden die ersten Soft- und Hardware-Komponenten konfiguriert.



Abbildung 2.12: YaST – Zeitzone auswählen

- Jetzt ist die Zeitzone auszuwählen (Abbildung 2.12). Es erscheint eine lange Liste. Aus dieser Liste wählen Sie 'CET' (engl. *Central European Time*) aus, wenn Sie sich mit Ihrem Rechner vornehmlich in mitteleuropäischen Breiten aufhalten...




Abbildung 2.13: YaST – Rechner- und Domainname

Die Rechneruhr kann nach der *lokalen Zeit* oder nach *Greenwich Mean Time*



(GMT) gehen. 'GMT' ist vorbelegt; wählen Sie nur dann 'lokale Zeit', wenn Sie die Rechneruhr dementsprechend eingestellt haben.

- Nun folgen einige Masken zur Netzwerk-Konfiguration:
  - Rechner- und Domainname (Abbildung 2.13 auf der vorherigen Seite). Wenn Sie von Ihrem Systemadministrator oder von Ihrem ISP keine Vorgaben bekommen haben, können Sie sich hier etwas Nettes aussuchen. Falls Sie in das Internet wollen oder ein lokales Netz betreiben möchten, sorgen Sie dafür, dass dieser Name korrekt ist; möglich ist z. B. `erde.kosmos.all`. Hierbei steht `erde` für den Rechnernamen (engl. *hostname*) und `kosmos.all` für den Domainnamen (engl. *domainname*).
  - Nur loopback oder echtes Netz? Hat Ihr Rechner *keine* Netzwerkkarte, können Sie bei dieser Frage `loopback` bejahen und brauchen nicht eine ins Detail gehende Konfiguration durchzuführen.
  - Wenn Sie *echtes* Netz gewählt haben, kommen weitere Fragen: DHCP-Client, Netzwerktyp (für Ethernet-Karten wählen Sie `eth0`), IP-Adresse, Netmask, Gateway, `inetd`, `portmap`, NFS-Server, `From`-Zeile für News-Postings, Netz-Client mit Zugriff auf einen Nameserver (IP des Nameservers, YP-Domain), Auswahl des Kernel-Moduls für die Netzkarte).




Abbildung 2.14: YaST – Mail-System auswählen

- Auswahl der `sendmail.cf` für das Mail-System (Abbildung 2.14).

Die bis zu diesem Zeitpunkt gesammelten Angaben werden gespeichert und von SuSEconfig (vgl. Abschnitt 13.5 auf Seite 344) auf die unterschiedlichen Konfigurationsdateien verteilt. YaST wird beendet und zahlreiche Meldungen zum jeweiligen Systemzustand laufen über den Bildschirm.

- Nach einigen Systemmeldungen und dem "Willkommen"-Gruß müssen Sie sehr aufmerksam sein: Es folgt die Frage nach dem '`root`'-Passwort. Dieses

Passwort benötigen Sie immer dann, wenn Sie sich als Systemadministrator anmelden („einloggen“) wollen. Wählen Sie das Passwort bitte sorgfältig und merken Sie es sich gut; achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung. Benutzen Sie möglichst *keine* Leer- oder Sonderzeichen (sofern Sie nicht wissen, was Sie tun); bitte beachten Sie, dass in der Standardeinstellung nur 8 Zeichen ausgewertet werden.





Abbildung 2.15: YaST – Schnittstellenauswahl für Modem und Maus

- YaST fragt, ob Sie Ihr Modem einrichten möchten. Wenn Sie ein Modem haben, können Sie es nun einbinden lassen; dies kann aber auch später jederzeit nachgeholt werden. Wenn Sie ‘Ja’ wählen, fragt YaST nach der seriellen Schnittstelle des Modems; vgl. [Abbildung 2.15](file:///usr/share/doc/sdb/de/html/cep_winmodem.html). – Beachten Sie, dass so genannte „Winmodems“ *nicht* funktionieren (vgl. [file:///usr/share/doc/sdb/de/html/cep\\_winmodem.html](file:///usr/share/doc/sdb/de/html/cep_winmodem.html)).
- YaST fragt, ob Sie die Maus einrichten möchten. Wenn Sie das tun möchten, wählen Sie ‘Ja’. Wählen Sie den Typ der Maus aus der Liste aus (ähnlich wie [Abbildung 2.16](#) auf der nächsten Seite). Bei seriellen Mäusen will YaST noch die serielle Schnittstelle wissen, an der die Maus angeschlossen ist ([Abbildung 2.15](#)). Wählen Sie auch diese aus der Liste aus.

Falls weitere Pakete von den restlichen CD-ROMs zu installieren sind (vgl. [Abschnitt 2.1.7](#) auf Seite 19), wird YaST dies nun in die Wege leiten.

- YaST fordert Sie auf, alle benötigten CD-ROMs einzulegen, damit die restliche Software eingespielt werden kann; die letzte CD wird nur dann angefordert, wenn Sie *explizit* Programmquellen (engl. *sources*) zur Installation angewählt haben; normalerweise ist dies nicht der Fall! Wenn Sie ein DVD-Medium verwenden, haben Sie es natürlich bequemer, da das Wechseln der CDs entfällt.
- Danach ist YaST beendet und Sie erhalten die Aufforderung,  zu drücken.




Abbildung 2.16: YaST – Auswahl des Maustreibers

Ihr SuSE Linux ist komplett installiert.

### 2.1.10 Einloggen am Ende der Erstinstallation

Während im Hintergrund noch diverse Konfigurationsskripten abgearbeitet werden, können Sie sich bereits als 'root' einloggen, z. B. auf Konsole 1. Geben Sie bei der Eingabeaufforderung "Login:" zunächst root und bei der Aufforderung "Password:" Ihr vorher festgelegtes Passwort für den Benutzer 'root' ein; das Passwort haben Sie in Abschnitt 2.1.9 auf Seite 23 bestimmt.

Der Prompt (Eingabeaufforderung) des Linux-Systems erscheint, und Sie können jetzt arbeiten; der Prompt sieht wie folgt aus:

```
erde:~ #
```

Geben Sie beispielsweise den Befehl `ls -a` ein, um die Dateien im aktuellen Verzeichnis aufzulisten:

```
erde:~ # ls -a
```

oder YaST (**yast**), um Änderungen am System vorzunehmen:

```
erde:~ # yast
```

Wenn Sie YaST (**yast**) starten, können Sie z. B. über den Menüpunkt 'Administration des Systems' weitere Benutzer anlegen.

Weiter geht es mit dem Unterpunkt 'xFree86™ konfigurieren'; über diesen Punkt lässt sich die grafische Oberfläche einrichten (vgl. Abschnitt 5.3 auf Seite 132).

Im Hintergrund werden automatisch Konfigurationsskripten ablaufen. Auf weniger leistungsfähigen Rechnern kann diese Prozedur, je nach Installationsumfang, durchaus länger als eine Stunde dauern. Wenn Sie vorzeitig den Rechner „herunterfahren“, wird YaST beim nächsten Booten wieder routinemäßig gestartet werden!

Diese Skripten sind erst dann komplett abgearbeitet, wenn auf Konsole 9 steht (umschalten mit **(Alt) + (F9)**, mit **(Alt) + (F7)** kommen Sie wieder zur grafischen Benutzeroberfläche zurück):

**"Have a lot of fun!"**

Nach der Installation des Systems können weitere Konfigurationen (Hardware-Einbindung, Netzkonfiguration, Server-Einrichtung) vorgenommen werden.

### 2.1.11 Anhalten des Systems und Booten



#### Achtung

Ein Linux-Rechner darf nie einfach ausgeschaltet werden. Benutzen Sie bitte entweder die vorgesehene Funktion des KDM oder die in Abschnitt 2.1.11 vorgestellten Befehle, um den Rechner „herunterzufahren“ (engl. *Shutdown*). Wenn der Rechner nicht heruntergefahren wird, muss beim nächsten Booten eine Überprüfung des Dateisystems durchgeführt werden – das kostet zumindest Zeit; und in Ausnahmefällen ist die Überprüfung nicht in der Lage, alle eventuell beschädigten Dateien wiederherzustellen.

Zum regulären Anhalten des Rechners (engl. *shutdown*) dienen die Befehle in Tabelle 2.1:

<code>shutdown -h now</code>	hält das System an (Sie können nach der Ausgabe: "the system is halted" gefahrlos abschalten)
<code>shutdown -r now</code>	startet das System nach dem Herunterfahren sofort neu

Tabelle 2.1: Befehle zum Anhalten des Linux-Systems

Der Befehl `shutdown` kann in all seinen Varianten im Allgemeinen nur vom Benutzer `'root'` ausgeführt werden.

Um Ihr System „herunterzufahren“, loggen Sie sich also als `'root'` ein und geben die Befehle `shutdown -h now` oder `shutdown -r now` ein.

Alternativ können Sie zum Neustarten die Tastenkombination **(Strg) + (Alt) + (Entf) ((Ctrl) + (Alt) + (Del))** drücken. Da diese Tastenkombination unter X abgefangen wird, müssen Sie zunächst X beenden. In der Textkonsole kann sie aber von jedem Benutzer ausgeführt werden.

## 2.2 SuSE Linux starten

Nach der Installation bleibt die Frage zu klären, wie Sie Linux im täglichen Betrieb starten wollen (Booten).

In der folgenden Übersicht werden die verschiedenen Alternativen für einen Linux-Start vorgestellt; welche dieser Startmethoden für Sie die beste ist, hängt vornehmlich von dem vorgesehenen Verwendungszweck ab.

**Bootdiskette:** Sie starten Linux über die *Bootdiskette* („Startdiskette“). Diese Möglichkeit funktioniert immer und macht keine Arbeit – die Bootdiskette wurde möglicherweise während der Installation mit YaST2 nebenbei erzeugt. Die Bootdiskette ist eine gute Zwischenlösung, falls Sie beim Einrichten der anderen Möglichkeiten nicht sofort zurechtkommen oder falls Sie die Entscheidung über den endgültigen Bootmechanismus verschieben wollen. Auch im Zusammenhang mit OS/2 oder Windows NT mag die Bootdiskette eine gute Lösung darstellen.

**loadlin:** Die loadlin-Variante setzt voraus:

- Der Rechner muss unter DOS entweder im Realmodus laufen oder im Virtuellen 8086-Modus einen VCPI-Server verfügbar haben; ein VCPI-Server wird z. B. von `emm386.exe` zur Verfügung gestellt. Anders gesagt: dieser Weg funktioniert *nicht* unter Unix, OS/2, Windows NT oder im DOS-Fenster von Windows 95/98 – er funktioniert aber gut vom DOS-Prompt oder vom DOS-Modus in MS Windows 95/98 aus.
- Ihr Rechner muss ausreichend freien Speicher haben, der unter DOS verfügbar ist: unterhalb 640 KB mindestens 128 KB, der Rest darf extended/EMS/XMS Speicher sein.

Zwar ist loadlin vergleichsweise aufwendig in der Installation, aber dann lässt es sich ausgezeichnet in die Bootmenüs von Windows 95/98 integrieren. Dies erfordert ein manuelles Editieren von Konfigurationsdateien. Ein großer Vorteil ist, dass keinerlei Einträge in den MBR (engl. *Master Boot Record*) der Festplatte erfolgen; so sehen andere Betriebssysteme von Linux nur Partitionen mit für sie unbekanntem Kennungen (engl. *IDs*).

Um loadlin zu installieren, benötigen Sie gewisse Kenntnisse von DOS und Linux. Sie sollten in der Lage sein, mit einem Editor die notwendigen Konfigurationsdateien zu erstellen. Details zum Vorgehen finden Sie in Abschnitt 4.9 auf Seite 121. Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn Sie bei der Konfiguration der Windows 95/98-Bootmenüs einen Fehler machen. Im Extremfall kann dies dazu führen, dass Sie nicht mehr an Ihre Windows-Installation herankommen. *Vor* der Konfiguration dieser Bootmenüs sollten Sie sicherstellen, dass Sie Ihr System über eine Windows-Bootdiskette starten können.

**LILO:** Die technisch sauberste und universellste Lösung ist der Bootmanager LILO (LInux LOader), der vor dem Booten die Auswahl zwischen verschiedenen Betriebssystemen zulässt. Der LILO ist z. B. über YaST zu installieren (vgl. Abschnitt 3.6.2 auf Seite 79). Allerdings muss LILO im Bootsektor der

Festplatte stehen; dies schließt auch ein kleines Risiko beim Installieren mit ein. Die Fehlerbehebung erfordert grundlegende Kenntnisse des Bootprozesses. Sie sollten in der Lage sein, ggf. die Hauptkonfigurationsdatei des LILO zu editieren. Sie sollten sich vor seiner Installation auch damit vertraut machen, wie Sie LILO ggf. wieder deinstallieren können, wenn sich Schwierigkeiten ergeben.

LILO stellt nach wie vor die beste Bootmethode dar. Sie sollten sich nur bewusst sein, dass er aufwendiger zu verwenden ist als beispielsweise eine Bootdiskette.



### Achtung

Es gibt BIOS-Varianten, die die Struktur des Bootsektors (MBR) überprüfen, und nach einer LILO-Installation fälschlich eine Virus-Warnung mitteilen. Diese Schwierigkeit lässt sich leicht beheben, indem Sie in das BIOS gehen und nach derartigen Einstellungsmöglichkeiten dort suchen; z. B. sollten Sie 'virus protection' ausschalten. – Später können Sie diese Option wieder einschalten; dieses Feature ist allerdings überflüssig, falls Sie ausschließlich Linux als Ihr Betriebssystem verwenden.

Eine eingehende Diskussion verschiedener Bootmethoden, insbesondere aber von LILO und loadlin finden Sie in Kapitel 4 auf Seite 93 ff.

### Weitere Bootmanager

Aufgrund der wachsenden Bedeutung haben sich einige kommerzielle Hersteller von Bootmanagern auf Linux eingestellt. An vorderster Front sind hier der System Commander Deluxe sowie Partition Magic zu nennen. Neben reinen Hilfestellungen beim Booten des Systems bieten diese Pakete zusätzlich eine große Anzahl weiterer Funktionen wie z. B. die Möglichkeit, vorhandene FAT32-Partitionen in der Größe zu verändern oder FAT16 in FAT32 umzuwandeln.

Diese Programme sind *nicht* auf den CDs enthalten und zu diesen Programmen können wir *keinen Installationssupport* anbieten!

## 2.3 Besondere Installationen

### 2.3.1 Installation ohne CD-ROM-Unterstützung

Was tun, wenn eine Standard-Installation via CD-ROM-Laufwerk nicht möglich ist? Ihr CD-ROM-Laufwerk könnte z. B. nicht unterstützt werden, weil es sich um ein älteres „proprietäres“ Laufwerk handelt. Oder Sie haben bei Ihrem Zweitrechner (z. B. ein Notebook) eventuell gar kein CD-ROM-Laufwerk, aber dafür einen Ethernet-Adapter oder ein PLIP-Kabel. . .

SuSE Linux bietet die Möglichkeit, auf einem solchen Rechner ohne CD-ROM-Unterstützung über eine Netz-Verbindung zu installieren: NFS oder FTP via Ethernet oder via PLIP (Abschnitt 2.3.1) stehen zur Verfügung.

#### Installation von einer Quelle im „Netz“

Für diesen Weg kann kein Installationsupport in Anspruch genommen werden. Nur erfahrene Computer-Benutzer sollten ihn beschreiten.

#### Worum geht es?

Der Rechner, auf dem SuSE Linux installiert werden soll, verfügt über *kein* CD-ROM-Laufwerk. Sie können jedoch über eine Vernetzung eine Verbindung zu einem anderen Rechner herstellen, der ein CD-ROM-Laufwerk besitzt bzw. auf dessen Festplatte die CD als Kopie abgelegt werden kann. Zusätzlich ist es notwendig, von den CD-ROMs die Dateien `.S.u.S.E-disk*` auf die Festplatte zu kopieren; in Kurzform geht dies etwa so:

```
erde: # cp /cdrom/.S* /emil
erde: # cp -a /cdrom/suse /emil
```

Dieser „andere“ Rechner muss das Verzeichnis natürlich in geeigneter Weise „exportieren“!



#### Tipp

Alternativ ist es auch ausreichend, dass Sie auf dem entfernten Rechner das Rettungssystem starten und die CD 1 direkt exportieren.

#### Schritt für Schritt. . .

1. Beginnen Sie die Installation des Clients wie in Abschnitt 2.1 auf Seite 9 ff. beschrieben.
2. Führen Sie die Installation gemäß Abschnitt 2.1.2 auf Seite 10 fort, aber beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Laden Sie bei den 'Kernel-Modulen' die 'Netzwerktreiber' und wählen Sie dort den passenden aus; dies ist auch notwendig, wenn Sie per PLIP installieren wollen (in diesem Fall wird die Modul-Diskette angefordert).
  - Wenn linuxrc nach dem 'Quellmedium' fragt, geben Sie 'Netzwerk (NFS)' an und führen Sie die menügesteuerte Netzkonfiguration durch. Alternativ können Sie auch per FTP installieren.
3. Beenden Sie die Installation wie ab Abschnitt 2.1.3 auf Seite 15 beschrieben.

### Mögliche Probleme

- Die Installation bricht ab, bevor sie überhaupt erst richtig begonnen hat: Das Installationsverzeichnis des „anderen“ Rechners wurde nicht mit `exec`-Rechten exportiert. Holen Sie das bitte nach.
- Der Server erkennt den Rechner nicht, auf dem SuSE Linux installiert werden soll. Tragen Sie den Namen und die IP-Adresse des neu zu installierenden Rechners in der `/etc/hosts` des Servers ein.

### 2.3.2 Automatische Installation und Konfiguration (ALICE)

#### Warum Automatisierung?

Die automatische Installation und Konfiguration von Linux-Systemen ermöglicht den Aufbau einer einheitlichen Server-Landschaft. Auch für Client-Installationen ist – ab einer bestimmten Stückzahl – eine automatische der manuellen Installation und Konfiguration vorzuziehen. Die Vereinheitlichung betrifft die Versionen von System und Software, die Filesystemstrukturen und die Konfigurationsfiles. Die Automatisierung garantiert, dass ein einmal gefundener erfolgreicher Installationsweg jederzeit, auch ohne Expertenwissen, auf einem Rechner angewendet werden kann. Somit ist auch eine Erweiterung der Serverlandschaft ohne Probleme möglich. Für die Administration ergibt sich aus der Vereinheitlichung eine deutliche Entlastung: Bei gleichen Konfigurationsstrukturen muss nicht auf jedem Server erneut nach Konfigurationsdateien gesucht werden. Die Software verhält sich aufgrund gleicher Versionsstände erwartungsgemäß. Bugfixes greifen über die gesamte Serverlandschaft.

Alle diese Effekte steigern die Qualität der Produktion.

#### ALICE im Überblick

ALICE (engl. *Automatic Linux Installation and Configuration Environment*) schließt die Installation und die wesentlichen Bereiche der Konfiguration ein.

Durch die CVS-basierte Haltung der Konfigurationsdaten kann man von verschiedenen Stellen aus die Konfigurationsdaten mit mehreren Benutzerprofilen pflegen.



Es ist möglich, einen Rechner in eine oder mehrere Klassen einzutragen. Damit können Rechner möglichst „ähnlich“ gehalten werden; nur die unbedingt notwendigen Daten müssen noch in der Rechner spezifischen Konfigurationsdatei angegeben werden. Zur Strukturierung sind die Konfigurationsdaten auf drei verschiedene Verzeichnisse aufgeteilt. Das Verzeichnis `templates` enthält einige Voreinstellungen, das Verzeichnis `classes` enthält Klassen spezifische Konfigurationen und das Verzeichnis `info` Host spezifische Informationen. Die Voreinstellungen können durch Klassenwerte und diese wiederum durch spezielle, dem Host zugeordnete Werte überlagert werden.

ALICE ist ein wachsendes Projekt, d. h. wenn Sie heute noch kein Modul für die Konfiguration einer von Ihnen eingesetzten Software finden, kann dies schon bald selbstständig oder im Rahmen eines Projektes realisiert sein.

### Weitergehende Informationen

Die Anwendung der ALICE-Module, den Aufbau eines Installations-Servers, die Architektur von ALICE und eine Konfigurationssitzung können Sie der Dokumentation entnehmen, die im Paket `alice` enthalten ist.

### Automatische Installation mit YaST1

Die „Automatische Installation“ von YaST1 kann auch unabhängig von dem kompletten Rahmenwerk des ALICE-Projekts verwendet werden; vgl. die Hinweise in dem Artikel:

[file:/usr/share/doc/sdb/de/html/cg\\_autoinstall.html](file:/usr/share/doc/sdb/de/html/cg_autoinstall.html)

### 2.4 Tipps und Tricks

#### 2.4.1 Platz schaffen für Linux (Partitionieren)


Ihre Festplatte soll für die Aufnahme von Linux-Partitionen vorbereitet werden. – Sie haben hoffentlich etwas Zeit, um diesen Abschnitt in Ruhe durchzuarbeiten. Empfehlenswert sind Disketten oder Bänder für ein Backup und eine Bootdiskette Ihres *bisherigen* Betriebssystems.

##### Zusatzinfo

Durch Partitionen kann eine Festplatte in mehrere, voneinander weitgehend unabhängige Bereiche aufgeteilt werden. Ein Grund, sich mehrere Partitionen einzurichten, ist die dadurch mögliche Koexistenz unterschiedlicher Betriebssysteme mit unterschiedlichen Dateisystemen auf einer Festplatte.

Wie schafft man jetzt Platz für Linux-Partitionen?

- Einzelne Partitionen der Festplatte kann man löschen; dabei gehen alle Dateien verloren, die in diesen Partitionen liegen. Der Platz auf der Festplatte, der so frei wird, steht dann für neue Partitionen zur Verfügung (z. B. für Linux); dabei können Sie den gewonnenen Freiraum neu in mehrere Partitionen aufteilen.
- Einzelne Partitionen können Sie auch einem anderen Betriebssystem zuordnen; wie beim Löschen verlieren Sie aber auch dabei alle Dateien dieser Partitionen.
- Unter MS-DOS oder Windows 95/98 können Sie die letzte Partition der Festplatte verkleinern, ohne die Dateien darin zu verlieren; mit einem Defragmentierungsprogramm müssen Sie zuvor dafür sorgen, dass wirklich alle Dateien am Anfang der Partition liegen. Falls Sie nur *eine* MS-DOS- oder Windows-Partition haben, können Sie auf diese Weise recht einfach Platz für Linux-Partitionen schaffen. Nach dem Defragmentieren können Sie mit speziellen Programmen – etwa dem Freeware-Programm `fips` – die Zylinderobergrenze herabsetzen und so die Partition verkleinern. `fips` finden Sie auf der CD 1 im Verzeichnis `dosutils`.
- Eine sehr bequeme, wenn auch mit Kosten verbundene Möglichkeit ist es, eine zusätzliche Festplatte in den Rechner einzubauen.



##### Achtung

Bei allen Änderungen der Partitionierung müssen Sie sorgfältig arbeiten und die Anleitung der verwendeten Software beachten. Trotzdem können unter Umständen Probleme auftreten, bis hin zum kompletten Datenverlust! Wir von SuSE können dafür keine Verantwortung übernehmen. In jedem Fall ist es empfehlenswert, vorher zumindest die wichtigsten Dateien zu sichern und eine geprüfte Bootdiskette bereitzuhalten.

**Schritt für Schritt...**

Gehen Sie so vor, um die Festplatte zu partitionieren:

1. Wenn Sie es nicht wissen, müssen Sie feststellen, wie viele Partitionen die Festplatte hat und wie groß diese sind. Rufen Sie dazu das Programm `fdisk` Ihres Betriebssystems auf.
2. Planen Sie, wie viele Partitionen Sie brauchen und wie groß diese sein sollen. Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 2.5 auf Seite 40 und in Abschnitt 2.6 auf Seite 42.
3. Schreiben Sie sich Ihren Partitionsplan auf einen Zettel, Sie brauchen die Daten noch öfters im Verlauf der Installation.
4. Jetzt ist ein Backup der Festplatte dringend anzuraten. Wenn Sie kein Bandlaufwerk haben und Sie nicht alles auf Disketten sichern wollen, dann sichern Sie wenigstens Ihre wichtigen Daten und die Start- und Konfigurationsdateien (z. B. `config.sys`, `autoexec.bat` und `*.ini`). Erzeugen Sie eine Bootdiskette für Ihr bisheriges Betriebssystem und probieren Sie aus, ob Sie damit booten können. Auf dieser Bootdiskette brauchen Sie auch Handwerkszeug wie einen Editor, `fdisk`, das Formatierungsprogramm und Ihr Backup-Programm.
5. Je nach Systemgegebenheiten geht's weiter:

- **DOS/Windows 95/98, eine Partition auf der Festplatte und keine komplette Dateien-Sicherung (engl. *File-Backup*):**

Sie müssen die Partition ohne Datenverlust verkleinern. Verschieben Sie alle Dateien an den Anfang der Partition. Dazu können Sie z. B. `defrag.exe` (MS-DOS 6 oder Windows 95/98) benutzen.

Die Defragmentierungsprogramme verschieben üblicherweise keine versteckten Dateien bzw. Systemdateien, da solche Dateien von einem Softwarekopierschutz an einem definierten Ort der Festplatte angelegt worden sein könnten. Wenn Sie sicher sind, dass auf der Festplatte keine solchen Dateien sind, können sie das Attribut `versteckt` bzw. `system` an allen betroffenen Dateien deaktivieren oder, je nach verwendetem Defragmentierungsprogramm, über Parameter auch das Defragmentieren solcher Dateien erzwingen; neuere Versionen von `defrag` kennen dafür die Option `/P`.

Auch die Windows-Swapdatei ist eine versteckte Datei. Liegt die Swapdatei ungünstig, müssen Sie sie unter Windows in der 'Systemsteuerung' ausschalten.

Haben Sie schließlich am Ende der Partition genügend Freiraum geschaffen, dann gehen Sie in das Verzeichnis `\dosutils\fips\fips15` der ersten CD. Dort steht das Programm `fips.exe`, mit dem Sie die Partition verkleinern können. Eine ausführliche Anleitung ist im gleichen Verzeichnis vorhanden; diese sollten Sie angesichts der heiklen Materie unbedingt studieren, bevor Sie das Programm starten! `fips.exe` läuft übrigens nur

unter DOS; Windows müssen Sie beenden bzw. Windows 95/98 in den DOS-Modus bringen.

Nach Ausführen von `fips.exe` haben Sie eine zweite Partition auf der Festplatte, die später in die Linux-Partitionen aufgeteilt wird.



### Tipp

Mit `fips.exe` aus `\dosutils\fips\fips20` lassen sich auch `fat32`-Partitionen verkleinern; stellen Sie vor dem Einsatz dieser Fips-Version *unbedingt* ein Backup Ihrer Daten her!

- **DOS/Windows 95/98 und mehrere Partitionen bzw. Sie haben eine komplette Dateien-Sicherung (engl. *File-Backup*):**

Sie löschen Ihre DOS-Partitionen und legen Sie dann verkleinert neu an. Dabei verlieren Sie alle Daten in diesen Partitionen, Sie müssen vorher alle Dateien gesichert haben (dateiweise, kein Imagebackup)! Mit `fdisk` löschen Sie die alten Partitionen und legen die neue(n) an. Als Nächstes formatieren Sie die Partition(en), installieren das Betriebssystem und spielen alle Dateien von der Sicherung wieder ein; das Backup-Programm hatten Sie ja mit auf der Diskette.

6. Booten Sie den Rechner neu.
7. Prüfen Sie jetzt, ob Ihr altes Betriebssystem wieder richtig läuft. Die Linux-Partitionen im freigeräumten Festplattenbereich legen Sie später mit YaST an.

### Mögliche Probleme

Folgende Probleme können auftreten:

- Die Partition kann nicht ausreichend verkleinert werden, da einige Dateien sich nicht verschieben lassen: in diesem Fall müssen die Datei-Attribute geändert werden.

### 2.4.2 CD 2 zum Booten verwenden

Zusätzlich zur CD 1 ist auch die zweite CD bootfähig. Während jedoch auf der CD 1 ein 2,88 MB großes Bootimage verwendet wird, kommt bei der zweiten CD ein traditionelle Image von 1,44 MB Größe zum Einsatz.

Verwenden Sie die CD 2 immer dann, wenn Sie genau wissen, dass Sie von CD booten können, es jedoch mit CD 1 nicht funktioniert („Fallback“-Lösung). Es ist leider so, dass nicht jedes BIOS die großen Images richtig erkennt.

### 2.4.3 Bootdiskette unter DOS erstellen

#### Voraussetzung

Sie brauchen eine formatierte 3.5-Zoll-HD-Diskette und ein 3.5-Zoll-Disketten-Laufwerk, das auch bootfähig sein muss. Falls Sie unter Windows 95/98 arbeiten: Starten Sie *setup nicht* in der MS-DOS-Box, sondern im MS-DOS-Modus!

#### Zusatzinfo





Auf der CD 1 im Verzeichnis `/disks` sind einige Diskettenabbilder (Images) enthalten. Solch ein Image kann mit geeigneten Hilfsprogrammen auf eine Diskette kopiert werden, die Diskette nennt sich dann Bootdiskette. Auf diesen Diskettenimages sind außerdem noch der „Loader“ Syslinux und das Programm `linuxrc` drauf; Syslinux erlaubt es Ihnen, während des Bootvorganges den gewünschten Kernel auszuwählen und bei Bedarf Parameter über die verwendete Hardware zu übergeben. – Das Programm `linuxrc` unterstützt Sie beim Laden der Kernelmodule speziell für Ihre Hardware und startet schließlich die Installation.

Die mitgelieferte SuSE-Bootdiskette können Sie im Normalfall als Bootdiskette einsetzen. Nur bei exotischer Hardware, die vom modularisierten Kernel dieser Diskette nicht unterstützt wird, oder wenn Sie sich ein Disketten-Image aus den Internet von z. B. <ftp://ftp.suse.com> downloaden, müssen Sie eine eigene Bootdiskette erzeugen, wie es hier beschrieben wird.

#### Mit Setup

##### Schritt für Schritt. . .

Gehen Sie so vor, um eine Bootdiskette zu erzeugen:

1. Starten Sie Setup direkt von der CD 1.
2. Wählen Sie die Option 'Floppy' und drücken Sie ; dann 'Boot' und wieder .
3. Jetzt müssen Sie sich eine Diskette mit einem passenden Kernel aussuchen, der z. B. Ihren SCSI-Adapter unterstützt. Setup zeigt Ihnen die wichtigsten Daten zu den Kernel an. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, können Sie in der Datei `\disks\readme.dos` nachsehen. Merken Sie sich, wie Ihr Kernel heißt, Sie brauchen den Namen später nochmal. Dann drücken Sie .
4. Jetzt wird die Diskette geschrieben. Legen Sie eine (DOS-formatierte) Diskette in das 3.5-Zoll-Laufwerk und suchen Sie sich die Diskette aus, die Sie erstellen wollen.
  - Kümmern Sie sich nur um die Bootdiskette ('Root' wird bei SuSE Linux nicht mehr benötigt!): Setzen Sie den Cursor auf 'Boot' und drücken Sie .

- Setup will bestätigt haben, dass eine Diskette eingelegt ist. Drücken Sie jetzt (↵). Die Diskette wird geschrieben.
- Wenn die Diskette fertig ist, drücken Sie (↵).
- Wählen Sie die Option 'Fertig', um den Bildschirm und Setup zu verlassen.

### Mit rawrite

Alternativ können Sie auch das (unter Umständen langsamere) DOS-Programm `rawrite.exe` (CD 1, Verzeichnis `\dosutils\rawrite`) zum Schreiben der Diskette am DOS-Prompt einsetzen.

Auf der CD 1 im Verzeichnis `/disks` liegen die Standard-Diskettenimages; lesen Sie dort bitte die Dateien `README` bzw. `LIESMICH`. Das Image `bootdisk` ist die Vorlage für die Standarddiskette. Die eigentlichen Kernel sind im Verzeichnis `/suse/images` zu finden (ohne Endung!); lesen Sie auch dort bitte `README` bzw. `LIESMICH`.

Wenn Sie die Standarddiskette benötigen, die mit jedem SuSE Linux mitgeliefert wird, gehen Sie folgendermaßen vor; es wird vorausgesetzt, dass Sie sich im Hauptverzeichnis der CD befinden:

```
Q:> dosutils\rawrite\rawrite disks\bootdisk
```

Falls Sie eine spezielle Unterstützung, ist anstelle von `bootdisk` ein anderes Diskettenimage zu verwenden; bei Problemen kann als Fallback-Kernel `k_i386` eingesetzt werden.

## 2.4.4 Bootdiskette unter Unix erstellen

### Voraussetzung

Sie können auf ein Unix/Linux-System mit einem funktionstüchtigen CD-ROM-Laufwerk zurückgreifen. Sie brauchen eine geprüfte Diskette (formatiert).

Gehen Sie so vor, um Bootdisketten zu erstellen:

1. Falls Sie die Disketten noch formatieren müssen:

```
erde: # fdformat /dev/fd0u1440
```

2. Mounten Sie die erste CD (Disk 1); z. B. nach `/cdrom`:

```
erde: # mount -tiso9660 /dev/cdrom /cdrom
```

3. Wechseln Sie in das Verzeichnis `disks` auf der CD:

```
erde: # cd /cdrom/disks
```

4. Erstellen Sie die Bootdiskette mit

```
erde: # dd if=/cdrom/disks/bootdisk of=/dev/fd0 bs=8k
```

In der `LIESMICH`- bzw. der `README`-Datei im `disks`-Verzeichnis erfahren Sie, welcher Kernel was kann; diese Dateien können Sie mit `more` oder `less`

lesen (zu **less**. Falls Sie spezielle Unterstützung benötigen, ist anstelle von `bootdisk` ein anderes Diskettenimage zu verwenden; bei Problemen kann als Fallback-Kernel `k_i386` eingesetzt werden.

Etwas komplexer wird die Angelegenheit, wenn Sie z. B. einen selbst-kompilierten Kernel während der Installation verwenden wollen; schreiben Sie in diesem Fall zunächst das Standard-Image (`bootdisk`) auf die Diskette und überschreiben Sie dann den eigentlichen Kernel (`linux`) mit dem eigenen Kernel (vgl. Abschnitt 9.5 auf Seite 256):

```
erde: # dd if=/cdrom/disks/bootdisk of=/dev/fd0 bs=8k
erde: # mount -t msdos /dev/fd0 /mnt
erde: # cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/vmlinuz /mnt/linux
erde: # umount /mnt
```

### 2.4.5 Unterstützt Linux mein CD-ROM-Laufwerk?

Generell kann man sagen, dass die meisten CD-ROM-Laufwerke unterstützt werden.

- Bei ATAPI-Laufwerken sollte es keine Probleme geben.
- Bei SCSI-CD-ROM-Laufwerken kommt es nur darauf an, ob der SCSI-Controller unterstützt wird, an dem das CD-ROM-Laufwerk angeschlossen ist – in der Komponenten-Datenbank CDB unter <http://cdb.suse.de/>) sind die unterstützten SCSI-Controller aufgeführt. Wenn Ihr SCSI-Controller nicht unterstützt wird und am Controller auch die Festplatte hängt, haben Sie sowieso ein Problem :-(
- Auch viele herstellereigenspezifische CD-ROM-Laufwerke funktionieren mit Linux. In dieser Gruppe kann es gleichwohl zu Problemen kommen. Falls Ihr Laufwerk nicht explizit erwähnt ist, können Sie es immer noch mit einem ähnlichen Typ des gleichen Herstellers versuchen.
- Mittlerweile sind CD-ROM-Laufwerke am Parallel-Port recht verbreitet. Leider sind diese in keiner Weise standardisiert, sodass es regelmäßig zu Problemen kommt. SuSE Linux enthält eine ganze Reihe verschiedener Alpha-Treiber für einige Laufwerke. Wenn keiner dieser Treiber funktioniert, bleibt nur der Umweg über die DOS-Partition. Beachten Sie, dass einige der Laufwerke, die von Linux unterstützt werden, nur dann angesprochen werden können, wenn sie von ihrem DOS-Treiber initialisiert worden sind und danach nur ein Warmstart ausgeführt wurde.

### 2.4.6 ATAPI-CD-ROM bleibt beim Lesen hängen

Wenn das ATAPI-CD-ROM-Laufwerk nicht erkannt wird oder es beim Lesen hängen bleibt, ist häufig die Hardware nicht korrekt eingerichtet. Normalerweise sollten die einzelnen Geräte am (E)IDE-Bus fortlaufend angeschlossen sein, d. h. das erste Gerät ist Master am ersten Controller, das zweite Slave. Das dritte Gerät schließlich ist Master am zweiten Controller und das vierte dort wieder Slave.

Oft befindet sich in einem Rechner neben der Festplatte nur das CD-ROM-Laufwerk, das als Master am zweiten Controller hängt. Linux kommt in manchen Fällen mit dieser „Lücke“ nicht selbstständig zurecht. Meistens kann dem Kernel durch Angabe eines entsprechenden Parameters aber auf die Sprünge geholfen werden (`hdc=cdrom`, siehe auch Abschnitt 10.3.2 auf Seite 262).

Gelegentlich ist ein Laufwerk nur falsch „gejumpert“; das heißt, es ist als Slave konfiguriert, obwohl es als Master am zweiten Controller angeschlossen ist oder umgekehrt. Im Zweifelsfall sollten diese Einstellungen überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Außerdem gibt es noch eine Reihe fehlerhafter EIDE-Chipsätze. Diese sind mittlerweile zum größten Teil bekannt; der Kernel enthält Code, um derartige Probleme zu umgehen. Für diese Fälle existiert ein spezieller Kernel (vgl. das `README` in `/disks` der Installations-CD-ROM); die anzugebenden Kernelparameter sind in Abschnitt 10.3.2 auf Seite 262 beschrieben.



### Hinweis

Sollte das Booten nicht auf Anhieb funktionieren, so versuchen Sie bitte die nachfolgenden Kernelparameter. – Sie geben diese am Bootprompt (**boot:**) ein:

**boot:** `linux <einzugebender Parameter>`

*Achtung:* Vergessen Sie nicht den Namen des Kernels (`linux`) vor den eigentlichen Parametern!

**hd<x>=cdrom** – `<x>` steht hier für a, b, c, d etc. und ist folgendermaßen zu lesen:

- a – Master am 1. IDE-Controller
- b – Slave am 1. IDE-Controller
- c – Master am 2. IDE-Controller
- ...

Beispiel für `<einzugebender Parameter>`: `hdb=cdrom`

Mit diesem Parameter geben Sie dem Kernel das CD-ROM-Laufwerk an, falls er es nicht selbst findet und Sie ein ATAPI-CD-ROM-Laufwerk haben.

**ide<x>=noautotune** – `<x>` steht für 0, 1, 2, 3 etc. und ist folgendermaßen zu lesen:

- 0 – 1. IDE-Controller
- 1 – 2. IDE-Controller
- ...

Beispiel für `<einzugebender Parameter>`: `ide0=noautotune`

Dieser Parameter hilft in der Regel bei (E)IDE-Festplatten.





### Hinweis

Weitere Kernel-Parameter finden Sie in Abschnitt 10.3.2 auf Seite 262 ff.; bei Schwierigkeiten mit SCSI-Systemen oder beim Einbinden von Netzwerkkarten sehen Sie bitte dort nach.

## 2.4.7 CD-ROM-Laufwerke am Parallelport

Alle verfügbaren Treiber werden während der Installationsphase von `linuxrc` zur Auswahl angeboten. Im Regelfall sind keine Besonderheiten zu beachten.

Leider werden viele Laufwerke (z. B. von Freecom) noch nicht unterstützt. Bisweilen können Laufwerke nicht benutzt werden, die laut Aufschrift typenidentisch sein sollten; die Hersteller haben offensichtlich Interna geändert, ohne diese Änderungen durch eine neue Typenbezeichnung kenntlich zu machen...

Einige der Laufwerke müssen vom zugehörigen DOS-Treiber initialisiert worden sein, bevor der Linux-Kernel sie erkennt:

1. Booten Sie DOS und lassen Sie den CD-ROM-Treiber laden.
2. Legen Sie die Linux-Bootdiskette ein.
3. Führen Sie einen Warmstart durch.

Bei nicht unterstützten Laufwerken muss nach wie vor mit Umweg über eine DOS-Partition installiert werden (vgl. Abschnitt 2.3 auf Seite 29).

Zum Stand der Parallelport-Programmierung unter Linux vgl. <http://www.torque.net/linux-pp.html>.

## 2.4.8 loadlin fehlt Speicher, um den Kernel zu laden

Sie haben nicht genügend freien Speicher unterhalb 640 KB. Versuchen Sie, aus den Startdateien des Systems (`config.sys`, `autoexec.bat`) einige Treiber zu entfernen oder in den hohen Speicherbereich zu laden.

Falls Sie unter Windows 95/98 komprimierte Laufwerke haben und das Hochladen des Treibers nicht hilft, müssen Sie die komprimierten Laufwerke dekomprimieren.

## 2.4.9 loadlin funktioniert nicht

Falls es mit `loadlin` irgendwelche Probleme gibt, können Sie `loadlin` mit den Optionen `-v`, `-t` oder `-d` aufrufen. Am Besten lassen Sie mit

```
C:\> loadlin -d debug.out <weitere Parameter>
```

die Debug-Informationen in die Datei `debug.out` schreiben; diese Datei können Sie dem SuSE-Support schicken. Für `<weitere Parameter>` müssen Sie Ihre eigenen System-Gegebenheiten einsetzen (vgl. Abschnitt 4.9.1 auf Seite 122).

### 2.5 Hinweise zum Partitionieren

Sie sind neu im Umgang mit Linux und dessen Dateisystemen? So ergeben sich die Fragen: Wie viel Platz stellt man Linux zur Verfügung? Wie viel braucht man unbedingt, wie viel sollte es sein, wie viel macht Sinn und wie teilt man den Platz auf?

#### Partitionstypen beim PC

Jede Festplatte enthält eine Partitionstabelle, die Platz für vier Einträge hat. Jeder Eintrag in der Partitionstabelle kann entweder eine primäre Partition oder eine erweiterte Partition sein, wobei aber maximal *eine* erweiterte Partition möglich ist.

Primäre Partitionen sind recht einfach zu betrachten: sie sind ein durchgehender Bereich von Zylindern, der einem Betriebssystem zugeordnet ist. Mit primären Partitionen könnte man pro Festplatte aber nur maximal vier Partitionen einrichten; mehr passt nicht in die Partitionstabelle.

Hier setzt jetzt das Konzept der erweiterten Partition an. Die erweiterte Partition ist ebenfalls ein durchgehender Bereich von Plattenzylindern. Man kann die erweiterte Partition aber nochmal in so genannte *logische Partitionen* unterteilen, die selbst keinen Eintrag in der Partitionstabelle brauchen. Die erweiterte Partition ist sozusagen ein Container, der die logischen Partitionen enthält.

Wenn Sie mehr als vier Partitionen benötigen, müssen Sie beim Partitionieren nur darauf achten, dass Sie spätestens die vierte Partition als erweiterte Partition vorsehen und ihr den gesamten freien Zylinderbereich zuordnen. Darin können Sie dann „beliebig“ viele logische Partitionen einrichten (das Maximum liegt bei 15 Partitionen für SCSI-Platten und bei 63 Partitionen für (E)IDE-Platten).

Linux ist es egal, auf welcher Art von Partitionen (primär und/oder logisch) die Installation vorgenommen wird.

#### Entscheidung treffen

Beginnen wir mit der Frage nach dem unbedingt Notwendigen: 180 MB, wobei dies schon eine spezielle Anwendung des Rechners voraussetzt. Man arbeitet nur auf der Konsole – kein X Window System. Will man sich mal X anschauen und einige wenige Applikationen starten: 500 MB. Beide Werte sind Swap-inklusive.

Wie viel sollte es sein? 1 GB – in der Welt der Gigabyte-Festplatten eine eher bescheidene Forderung. Swap-inklusive und nach oben hin offen.

Wie viel macht Sinn? Kommt darauf an, was Sie wollen:

- Unter X mit modernen Applikationen wie KDE oder GNOME, Applixware oder Staroffice und Netscape oder Mozilla arbeiten: 1,2 GB.
- Mit Linux kleinere eigene Applikationen unter X entwickeln. Ebenfalls 1,2 GB.
- Beide o. g. Punkte: 2 GB.

- Eigene X-Server übersetzen, eigene CDs brennen und o. g. Punkte: 4 GB.
- Internet/FTP-Server betreiben: 700 MB Grundsystem + beliebig.

Wie teilt man den Platz auf? Eine einfache Frage mit einer nicht so einfachen Antwort.



### Tipp

Bei der nunmehr erreichten Robustheit des Linux-Dateisystems ist es ein durchaus *gutes* Vorgehen, die gleiche Strategie wie YaST zu verfolgen: eine kleine Partition zu Beginn der Platte für `/boot` vorzusehen (mindestens 2 MB, bei großen Platten 1 Zylinder), eine Partition für Swap (128-256 MB), der ganze Rest für `/`.

Wenn Sie etwas, aber gleichwohl möglichst wenig partitionieren wollen, gelten folgende einfachen Regeln:

- Bis ca. 500 MB: Swap-Partition und eine Root-Partition (`/`).
- Ca. 500 MB bis 4 GB: kleine Boot-Partition für den Kernel und für LILLO zu *Beginn* der Festplatte (`/boot`, mindestens 8 MB bzw. 1 Zylinder), Swap-Partition und der Rest für die Root-Partition (`/`).
- Vorschlag für ab ca. 4 GB (Sie können aber auch wie beim vorigen Punkt verfahren): Boot (`/boot`), Swap, Root (250 MB), Home (`/home` mit ca. 200 MB je Benutzer) und der Rest für Programme (`/usr`); ggf. je eine weitere Partition für `/opt` (vgl. unten auf dieser Seite) und für `/var`.



### Hinweis

Abhängig von der BIOS-Version Ihres Rechners kann es notwendig sein, dass Sie eine Linux-Partition unterhalb der „1024-Zylinder-Grenze“ anlegen müssen, um Linux direkt von Platte zu starten (lesen Sie dazu auf Seite 97 auf Seite 117). Dies betrifft Sie nicht, wenn Sie Linux von DOS/Windows aus mit `loadlin` starten. Üblicherweise wird seit SuSE Linux 6.0 die Bootpartition (`/boot`) diese Startpartition sein.

Es ist zu bedenken, dass einige – zumeist kommerzielle – Programme ihre Daten unter `/opt` installieren; sehen Sie ggf. entweder für `/opt` eine eigene Partition vor oder dimensionieren Sie die Root-Partition entsprechend größer. Auch KDE oder GNOME liegen unter `/opt`! Im Einzelnen handelt es sich u. a. um die in Tabelle 2.2 auf der nächsten Seite aufgelisteten Programm-Pakete bzw. Demos – jeweils etwas auf Zuwachs berechnet (in der genannten Tabelle werden auch Programme genannt, die *nicht* mit SuSE Linux mitgeliefert werden!).

KDE	170 MB
GNOME	155 MB
htdig	5 MB
Fortify	2 MB
susehelp mit htdig-Volltextsuche	40 bis 300 MB
Wabi	10 MB
Netscape	45 MB
Arcad	350 MB
<b>Applixware</b>	400 MB
Eagle	18 MB
Staroffice	260 MB
Cyberscheduler Software	30 MB
Cygnus Source-Navigator	20 MB
SNiFF+	45 MB
Insure++	45 MB
pep	18 MB
Oracle 8.1.7	900 MB
Sybase – Adaptive Server Enterprise	170 MB
virtuoso – OpenLink Virtuoso Lite Edition	55 MB

Tabelle 2.2: Beispiele für Pakete unter /opt – nicht alle dieser Pakete werden mit SuSE Linux mitgeliefert!

## 2.6 Partitionieren für Fortgeschrittene

Im Abschnitt 2.5 auf Seite 40 sowie in Abschnitt 3.3.11 auf Seite 62 wird auf Möglichkeiten der Partitionierung des Systems eingegangen. Dieser Abschnitt soll nun detaillierte Informationen bereitstellen, mit denen Sie sich ein für Ihre Zwecke optimales Partitionierungsschema anlegen können. Dieser Abschnitt ist insbesondere für diejenigen interessant, die ihr System optimal konfigurieren möchten – sowohl in puncto Sicherheit, als auch was Geschwindigkeit betrifft – und die dafür bereit sind, u. U. das bestehende System komplett neu aufzusetzen. Tabula rasa, wenn man so will.

Es ist unbedingt notwendig, ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise eines UNIX-Dateisystemes zu haben. Die Begriffe Mountpoint, sowie physikalische, erweiterte und logische Partition sollten keine Fremdwörter sein.

Zunächst sollte erwähnt werden, dass es nicht den *einen* goldenen Weg für alle gibt, sondern viele goldene Wege für jeden. Keine Sorge, Sie werden in diesem Abschnitt auch konkrete Zahlen als Anhaltspunkt lesen.

Stellen Sie als ersten Schritt folgende Informationen zusammen:

- Was ist das Einsatzgebiet dieses Rechners (Fileserver, Application-Server, Compute-Server, Einzelplatzrechner)?
- Wie viele Leute werden an diesem Rechner arbeiten (simultane Logins)?
- Wie viele Festplatten hat der Rechner, wie groß sind diese und welches System haben Sie (EIDE, SCSI oder RAID-Controller)?

### 2.6.1 Die Größe der Swap-Partition

Oft werden Sie noch lesen: „Mindestens doppelt so viel Swap wie Hauptspeicher“. Diese Formulierung stammt noch aus der Zeit, in der 8 MB RAM im Rechner nicht wenig war. Diese Zeiten sind vorbei. Wer sich heute einen neuen Rechner mit weniger als 64 MB Speicher kauft, wurde nicht gut beraten. Kommen wir noch einmal zur obigen Aussage zurück. Ziel war es, dass der Rechner über ungefähr 30 bis 40 MB virtuellen Speicher verfügt.

Mit modernen Speicher hungrigen Applikationen müssen auch diese Werte nach oben hin korrigiert werden. Im Normalfall sollten 128 MB virtueller Speicher genügen, aber hier sollte man nicht geizen. Compiliert man unter X seinen Kernel und will sich mit Netscape die Hilfeseiten ansehen, während noch irgendwo Emacs läuft, hat man mit 128 MB virtuellem Speicher nicht mehr viele Reserven.

Daher ist man als durchschnittlicher User für absehbare Zeit mit 256 MB virtuellem Speicher auf der sicheren Seite. Was Sie auf keinen Fall machen sollten: überhaupt keinen Swap-Speicher anlegen. Selbst auf einem Rechner mit 256 MB RAM sollte noch ein Swap-Bereich vorhanden sein. Die Gründe hierfür werden unter Abschnitt 2.6.3 auf Seite 46 deutlich.

Sie lassen umfangreiche Simulationen mit einem Speicherbedarf (!) von mehreren Gigabyte berechnen. Wenn Sie Bedenken haben sollten, ob Linux für Ihre Anwendung genügend Reserven bietet, lesen Sie Abschnitt 2.6.2 auf Seite 45 (Einsatzgebiet Compute-Server).

### 2.6.2 Einsatzgebiet des Rechners

#### Einsatz als Einzelrechner:

Der häufigste Anwendungsfall für einen Linux-Rechner ist der Einsatz als Einzelrechner. Damit Sie sich an konkreten Werten orientieren können, haben wir ein paar Beispielkonfigurationen zusammengestellt, die Sie je nach Bedarf bei sich zu Hause oder in der Firma übernehmen können. In Tabelle 2.3 sehen Sie einen kleinen Überblick der verschiedenen Installationsvolumina für ein Linux-System.

Installation	benötigter Plattenplatz
sehr klein	180 MB bis 400 MB
klein	400 MB bis 800 MB
mittel	800 MB bis 4 GB
groß	4 GB bis 8 GB

Tabelle 2.3: Beispiele für Größen von Installationen

Natürlich erhöhen sich die Werte entsprechend, wenn Sie über das System hinausgehende, zusätzliche Datensätze sichern wollen.

### Beispiel: Standard-Arbeitsplatzrechner (sehr klein)

Sie haben eine ca. 500 MB große Festplatte übrig und möchten auf diese Linux installieren: eine 64 MB große Swap-Partition und den Rest für / (Root-Partition).

### Beispiel: Standard-Arbeitsplatzrechner (Durchschnitt)

Sie haben 1,2 GB für Linux frei. Kleine Boot-Partition `/boot` (5-10 MB bzw. 1 Zylinder), 128 MB für Swap, 800 MB für / und den Rest für eine separate `/home`-Partition.

### Beispiel: Standard-Arbeitsplatzrechner (Luxus)

Falls Ihnen 1,2 GB oder mehr auf mehreren Platten zur Verfügung stehen, gibt es keine pauschale Partitionierung. Lesen Sie hierzu bitte Abschnitt [2.6.3](#) auf der nächsten Seite.

### Einsatz als Fileserver:

Hier kommt es *wirklich* auf Festplattenperformance an. SCSI-Geräten sollte unbedingt der Vorzug gegeben werden. Achten Sie auch auf Leistungsfähigkeit der Platten und des verwendeten Controllers.

Ein Fileserver bietet die Möglichkeit, Daten zentral zu halten. Hierbei kann es sich um Benutzerverzeichnisse, eine Datenbank oder sonstige Archive handeln. Der Vorteil ist eine wesentlich einfachere Administration.

Falls der Fileserver ein größeres Netz bedienen soll (ab 20 Usern), wird die Optimierung des Plattenzugriffs essentiell.

Angenommen, Sie möchten einen Linux-Fileserver aufbauen, der 25 Benutzern Heimatverzeichnisse (Home) zur Verfügung stellen soll. Sie wissen, jeder Benutzer wird maximal 100-150 MB für seine persönlichen Daten in Anspruch nehmen. Falls nicht jeder dieser Benutzer stets in seinem Home kompiliert, reicht hierfür eine 4 GB Platte, welche einfach unter `/home` gemountet wird.

Haben Sie 50 Benutzer, so wäre rein rechnerisch eine 8 GB Platte notwendig. Besser ist es in diesem Fall jedoch, `/home` auf zwei 4 GB Platten aufzuteilen, da sich diese dann die Last (und Zugriffszeit!) teilen.

#### Tipp

Den Cache eines Webbrowsers sollten die Benutzer unbedingt auf lokalen Festplatten halten!



**Einsatz als Compute-Server:**

Ein Compute-Server ist in der Regel ein leistungsstarker Rechner, der berechnungsintensive Aufgaben im Netz übernimmt. Solch eine Maschine verfügt typischerweise über einen etwas größeren Hauptspeicher (ab 512 MB RAM). Der einzige Punkt, an dem für einen schnellen Plattendurchsatz gesorgt werden muss, sind etwaige Swap-Partitionen. Auch hier gilt: mehrere Swap-Partitionen auf mehrere Platten verteilen.

**2.6.3 Optimierungsmöglichkeiten**

Die Platten sind zumeist der begrenzende Faktor. Um diesen Flaschenhals zu umgehen, gibt es drei Möglichkeiten, die am Besten zusammen eingesetzt werden sollten:

- Verteilen Sie die Last gleichmäßig auf mehrere Platten.
- Setzen Sie ein optimiertes Dateisystem ein (z. B. `reiserfs`).
- Statten Sie den Fileserver mit genügend Speicher aus (256 MB Minimum).

**Parallelisierung durch mehrere Platten**

Die erstgenannte Methode bedarf einer tiefer gehenden Erklärung. Die Gesamtzeit, die vergeht, bis angeforderte Daten bereitgestellt werden, setzt sich (in etwa) aus folgenden Teilen zusammen:

1. Zeit, bis die Anforderung beim Plattencontroller ist.
2. Zeit, bis der Plattencontroller diese Anforderung an die Festplatte schickt.
3. Zeit, bis die Festplatte ihren Kopf positioniert.
4. Zeit, bis sich das Medium zum richtigen Sektor gedreht hat.
5. Zeit für die Übertragung.

Punkt 1 ist abhängig von der Anbindung über das Netzwerk und muss dort geregelt werden. Dies wollen wir hier nicht weiter betrachten. Punkt 2 ist eine relativ vernachlässigbare Zeit, die vom Plattencontroller selbst abhängt. Punkt 3 ist eigentlich der Hauptbrocken. Gemessen wird die Positionierung in ms. Verglichen mit den in ns gemessenen Zugriffszeiten im Hauptspeicher ist das ein Faktor von 1 Million! Punkt 4 ist von der Drehzahl der Platte abhängig. Punkt 5 von der Drehzahl und der Anzahl der Köpfe, ebenso wie von der aktuellen Position des Kopfes (innen oder außen).

Für die optimale Performance sollte man also bei Punkt 3 angreifen. Hier kommt bei SCSI-Geräten das Feature „disconnect“ ins Spiel. Mit diesem Feature passiert in etwa folgendes:

Der Controller sendet an das angeschlossene Gerät (in diesem Fall die Festplatte) den Befehl „Gehe zu Track x, Sektor y“. Nun muss sich die träge Mechanik

der Platte in Bewegung setzen. Wenn die Platte intelligent ist (also disconnect beherrscht) und der Treiber für den Controller dieses Feature auch beherrscht, schickt der Controller der Platte unmittelbar daraufhin einen disconnect-Befehl und die Platte trennt sich vom SCSI-Bus ab. Ab jetzt können andere SCSI-Geräte ihre Transfers erledigen. Nach einer Weile (je nach Strategie bzw. Last auf dem SCSI-Bus) wird wieder die Verbindung zur Platte aktiviert. Idealerweise hat diese bereits den geforderten Track erreicht.

In einem Multitasking-Multiuser Betriebssystem wie Linux kann man hier natürlich gut optimieren. Sehen wir uns einen Ausschnitt einer Ausgabe des Befehls `df` an (vgl. Ausgabe 2.6.1).

Filesystem	1k-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
/dev/sda1	2974550	892663	1928065	32%	/
/dev/sdb1	2974550	1948093	872635	69%	/usr
/dev/sdc1	2457832	1967464	490368	80%	/usr/lib

Ausgabe 2.6.1: Beispiel einer Partitionierung: Ausgabe mittels Befehl `df`.

Was bringt uns diese Parallelisierung? Angenommen wir geben in `/usr/src` ein:

```
root@erde:/usr/src/ > tar xzf package.tar.gz -C /usr/lib
```

Das soll also `package.tar.gz` nach `/usr/lib/package` installieren. Hierzu werden von der Shell `tar` und `gzip` aufgerufen (befinden sich in `/bin` und somit auf `/dev/sda`), dann wird `package.tar.gz` von `/usr/src` gelesen (befindet sich auf `/dev/sdb`). Als Letztes werden die extrahierten Daten nach `/usr/lib` geschrieben (liegt unter `/dev/sdc`). Sowohl Positionierung, als auch Lesen/Schreiben der platteninternen Puffer können nun quasiparallel ausgeführt werden.

Das ist ein Beispiel von vielen. Als Faustregel gilt, dass bei Vorhandensein entsprechend vieler (gleich schneller) Platten `/usr` und `/usr/lib` auf verschiedenen Platten lagern sollten. Hierbei sollte `/usr/lib` ca. 70% der Kapazität von `/usr` haben. Das Rootverzeichnis `/` sollte sich bei der Verlagerung auf zwei Platten wegen der Zugriffshäufigkeit auf der Platte mit `/usr/lib` befinden.

Ab einer gewissen Menge an SCSI-Platten (ca. 4 bis 5) sollte man sich jedoch ernsthaft mit einer RAID-Lösung in Software oder gleich besser mit der Anschaffung eines RAID-Controllers beschäftigen. Dadurch werden dann Operationen auf den Platten nicht nur quasiparallel, sondern echt parallel ausgeführt. Fehlertoleranz ist ein weiteres angenehmes Nebenprodukt.

### Plattendurchsatz und die Größe des Hauptspeichers

Wir weisen an vielen Stellen darauf hin, dass die Größe des Hauptspeichers unter Linux oft wichtiger ist als die Geschwindigkeit des Prozessors. Ein Grund – wenn nicht sogar der Hauptgrund – ist die Eigenschaft von Linux, dynamische Puffer mit Festplattendaten anzulegen. Hierbei arbeitet Linux mit allerlei Tricks wie „read ahead“ (holt vorsorglich Sektoren im Voraus) und „delayed write“ (spart sich Schreibzugriffe, um sie dann in einem Aufwasch auszuführen). Letzteres ist der Grund, warum man einen Linux-Rechner nicht einfach ausschalten



darf. Beide Punkte sind dafür verantwortlich, dass sich der Hauptspeicher mit der Zeit immer scheinbar füllt und dass Linux so schnell ist.

	total	used	free	shared	buffers	cached
Mem:	255	246	9	0	23	44
-/+ buffers/cache:		178	76			
Swap:	261	3	257			

Ausgabe 2.6.2: Die Ausgabe von **free -m**

Ausgabe 2.6.2 zeigt, dass in obigem Beispiel gut 23 MB in Puffern gesichert sind. Will man auf irgendwelche Daten zugreifen, welche sich noch im Puffer befinden, sind diese praktisch sofort da.



## 3 YaST– Yet another Setup Tool

YaST (**yast**) ist ein wesentlicher Bestandteil von SuSE Linux. YaST installiert das System, verwaltet die Software (Installation und De-Installation) und unterstützt Sie bei der Administration des Systems.

Dieses Kapitel soll die wichtigsten Funktionen von YaST beschreiben.



### Hinweis

Mit SuSE Linux 7.2 wird ein wieder überarbeitetes YaST ausgeliefert; die hier beigegebenen Bilder („Screenshots“) müssen nicht in jedem Detail stimmen.

### 3.1 Bedienung und Tastenbelegung

Sie starten YaST als `'root'` am Prompt mit dem Befehl **yast**:

```
erde:~ # yast
```

Die Bedienung von YaST erfolgt im Wesentlichen mit den Cursor-Tasten und der Tabulator-Taste (**Tab**). Sie können sich in den Listen mit den Cursor-Tasten sowie mit **Bild ↑** und **Bild ↓** bewegen, mit **Leertaste** lassen sich Punkte in Auswahllisten anwählen. Normalerweise ist Ihre Auswahl mit **Enter** bzw. **↵** zu bestätigen. Mit **Esc** können Sie in der Regel die Menüs wieder verlassen; wenn getroffene Einstellungen komplexer Menüs beibehalten werden sollen, ist **F10** zu betätigen.

Bei Ja-Nein-Abfragen bzw. bei Texteingabefeldern können Sie mit **Tab** zwischen den einzelnen Feldern bzw. Buttons springen. Wenn Sie YaST im Farbmodus verwenden, ist die *aktive* Auswahl immer in *blau* dargestellt.

In seltenen Fällen, z. B. wenn Sie YaST remote von einem Nicht-Linux-Terminal aus starten, können Sie die im nachfolgenden Text bzw. in der YaST-Fußleiste genannten Funktionstasten nicht benutzen, weil die Tastencodes missinterpretiert werden. In diesem Fall können Sie durch Eingeben von **Strg + f <ziffer>** das Drücken der Funktionstaste **F<ziffer>** simulieren. Für **F10** können Sie **Strg + f 0** eingeben. Die Funktionstasten **F11** und **F12** werden in YaST nicht verwendet.

## 3.2 Das YaST-Hauptmenü

Wenn Sie YaST starten, befinden Sie sich im „Hauptmenü“ (Abbildung 3.1).




Abbildung 3.1: Das „Hauptmenü“

‘**Allgemeine Hilfe zu Installation und YaST-Tastaturbelegung**’  
Verschiedene Informationen.

‘**Einstellungen zur Installation ->**’ Dieser Eintrag verzweigt in eine Unterauswahl (vgl. Abschnitt 3.3).

‘**Paketverwaltung (Update, Installation, Anfragen)**’ Hier gelangt man in die Software-Zusammenstellung, um Pakete nachzuinstallieren oder aus dem System zu entfernen (vgl. Abschnitt 3.4 auf Seite 69).

‘**System updaten**’ Falls einige Pakete erneuert werden sollen.

‘**Administration des systems ->**’ Über diesen Punkt wird das Menü für die System-Administration aufgeklappt (vgl. Abschnitt 3.6 auf Seite 76).

‘**README-Datei zum Installationsmedium anzeigen**’ Wichtige Zusatz-Informationen.

‘**Copyright**’ Die Juristen haben das Wort.

‘**YaST beenden**’ Nichts währt ewig.

## 3.3 Einstellungen zur Installation

Alle für die Installation relevanten Einstellungen werden im Untermenü ‘Einstellungen zur Installation’ vorgenommen (Abbildung 3.2 auf der nächsten Seite). Mit **(Esc)** können Sie die Menüs wieder verlassen.




Abbildung 3.2: Menü 'Einstellungen zur Installation'

Die eigentliche Installation kann erst durchgeführt werden, wenn Sie die Zielpartitionen festgelegt haben! Einige Punkte können auch nach der Installation noch sinnvoll angewählt werden, wenn man Einstellungen aktualisieren möchte.

### 3.3.1 Sprache festlegen

Mit 'Sprache festlegen' kann die Sprache der YaST-Masken geändert werden; der Wert wird in der Variablen `DEFAULT_LANGUAGE` in `/etc/rc.config` hinterlegt; siehe Abschnitt 12.9 auf Seite 336.

### 3.3.2 Tastaturbelegung auswählen

Mit 'Tastaturbelegung auswählen' kann die Tastaturbelegung geändert werden; der Wert wird in der Variablen `<KEYTABLE>` in `/etc/rc.config` hinterlegt (vgl. Abschnitt 13.6 auf Seite 347).

Wählen Sie `qwertz/de-lat1-nd` oder `qwertz/de-latin1` für eine moderne PC-Tastatur mit *deutscher* Belegung. Bei diesen Bezeichnungen steht 'nd' für „no dead keys“; damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass z. B. Akzentzeichen direkt eingegeben werden können, ohne erst die Leertaste betätigen zu müssen. 'qwertz' steht für die Abfolge der fünf Tasten, mit denen die zweitoberste Tastenreihe von links her beginnt.

### 3.3.3 Installationsquelle auswählen

Dieser Dialog (Abbildung 3.3 auf der nächsten Seite) bietet die Möglichkeit, das Medium zu wählen, von dem Sie installieren möchten. Rufen Sie ihn durch den Menüeintrag 'Installationsquelle auswählen' auf.




Abbildung 3.3: Auswahl der Installationsquelle in YaST

Im häufigsten Fall werden Sie hier wohl den Menüpunkt ‘Installation von CD-ROM’ auswählen, wenn Sie direkt von dem CD-ROM-Laufwerk Ihres Rechners installieren wollen.

Über den Menüeintrag ‘Installation von einer Festplatten-Partition’

lässt sich Linux auch dann installieren, wenn das CD-ROM-Laufwerk nicht direkt von Linux unterstützt wird (siehe auch Abschnitt 3.3.5). Sollten Sie den Inhalt der CDs im Linux-Dateibaum abgelegt haben, so können Sie die Option ‘Installation von einem erreichbaren Verzeichnis’ wählen.

Mit ‘Installation via NFS’ bzw. ‘Installation von einem FTP-Server’

können Sie Linux auf einem Rechner installieren, der über kein eigenes CD-ROM-Laufwerk verfügt, jedoch per Ethernet mit einer Maschine verbunden ist, in der sich ein CD-ROM-Laufwerk befindet. Lesen Sie hierzu bitte Abschnitt 3.3.6 auf der nächsten Seite bzw. Abschnitt 3.3.8 auf Seite 55.

### 3.3.4 Installation von CD-ROM

Wenn Sie direkt von CD-ROM installieren können, spezifizieren Sie hier den Typ Ihres Laufwerks. Wenn Sie nicht sicher sind, sollten Sie Ihre Versuche mit ‘ATAPI EIDE’-Laufwerken beginnen.

### 3.3.5 Installation von einer Festplatten-Partition

Sollte Ihr CD-ROM-Laufwerk nicht direkt von Linux unterstützt werden, so können Sie das System dennoch auf Ihrem Rechner installieren. Sie müssen zu diesem Zweck jedoch den Umweg über ein anderes Installationsmedium gehen.




Abbildung 3.4: Auswahl des CD-ROM-Laufwerks

### 3.3.6 Installation via NFS

Die Installation über ein Netzwerk bietet die Möglichkeit, einfach und komfortabel mehrere Rechner zu installieren, auch wenn nur einer davon mit einem CD-ROM-Laufwerk ausgestattet ist, bzw. die Quelldateien auf einer per NFS erreichbaren Festplatte zur Verfügung gestellt werden können. Sie sollten jedoch mit der Konfiguration eines NFS-Servers vertraut sein, bevor Sie eine Installation per NFS vornehmen.

Auch die Installation eines Notebooks, das über eine PCMCIA-Netzwerkkarte verfügt, ist mit diesem Feature möglich.




Abbildung 3.5: Eingabe der Netzwerkdaten für NFS-Installation

Die Installation via NFS ist nicht nur bei Rechnern möglich, die mittels Ethernet miteinander verbunden sind, sondern kann auch auf einem Rechner erfolgen, der

über die parallele Schnittstelle mit einem Server „vernetzt“ ist. Dieses Feature ist vor allem für Laptops und Notebooks interessant. Wenn Sie eine derartige Installation vornehmen möchten, müssen Sie natürlich beim Booten einen Kernel auswählen, der über PLIP-Unterstützung verfügt. Außerdem müssen in diesem Fall weitere Einstellungen vorgenommen werden, damit das PLIP-Interface korrekt konfiguriert werden kann:




Abbildung 3.6: PLIP-Konfiguration

Wenn Sie direkt mit dem NFS-Server verbunden sind, ist die Adresse des PLIP-Partners dieselbe, die Sie nachfolgend für die Adresse des NFS-Servers eingeben müssen. Das PLIP-Interface wird in den allermeisten Fällen `plip1` sein. Auch die Hardware-Parameter dürften nur in den allerwenigsten Fällen vom Standard abweichen.

Beachten Sie bitte, dass bei Verwendung der parallelen Schnittstelle als PLIP-Interface kein Drucker mehr an dieser Schnittstelle betrieben werden kann! In vielen Fällen führt ein an eine solche Schnittstelle angeschlossener Drucker einen Dauerreset aus, sobald der Treiber zugreift!

In der folgenden Maske geben Sie dann die IP-Adresse des NFS-Servers sowie das Verzeichnis an, in dem sich die Quelldateien befinden. Selbstverständlich muss der Server dieses Verzeichnis an den neu zu installierenden Rechner exportieren!

#### 3.3.7 Installation von einem erreichbaren Verzeichnis

Diese Option dient im Wesentlichen dazu, weitere Software nachzuinstallieren, wenn Ihr SuSE Linux bereits läuft. Weiterhin stellt es eine Möglichkeit dar, unter Umständen Linux mit Laufwerken zu installieren, für die zum Zeitpunkt der Erstellung der CDs noch keine Treiber verfügbar waren.

Um nun von YaST aus dieses Laufwerk ansprechen zu können, starten Sie zuerst YaST. Wenn Sie dies getan haben, wechseln Sie auf eine andere Konsole (z. B.



mit **(Alt)+(F2)** auf die zweite virtuelle Konsole) und loggen sich dort als Benutzer 'root' ein.

Von hier aus müssen Sie nun das CD-ROM-Laufwerk *von Hand* auf ein bestimmtes Verzeichnis mounten, z. B. durch Eingabe von

```
erde: # mount -t iso9660 /dev/cdrom /cdrom
```

Nun können Sie eine ganz normale Installation durchführen. Zu diesem Zweck geben Sie in der folgenden Maske (Abbildung 3.7) das Verzeichnis an, in dem sich die Quelldateien befinden; das ist das Verzeichnis, auf das die CD gemountet wurde, ergänzt um den Pfad `suse`.




Abbildung 3.7: Eingabe des Quellverzeichnisses

Haben Sie zum Beispiel das Laufwerk (oder die Festplattenpartition) auf das Verzeichnis `/cdrom` gemountet, dann geben Sie in das Feld in Abbildung 3.7 ein:

```
/cdrom/suse
```

### 3.3.8 Installation via FTP

Ähnlich wie bei NFS ist dies eine weitere Möglichkeit, SuSE Linux auf einem Rechner zu installieren, der über kein (unterstütztes) CD-ROM-Laufwerk verfügt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Netzwerkgrundkonfiguration bereits durchgeführt wurde.

'**FTP Server [Name|IP]**' Der Name oder die IP-Adresse des FTP-Servers.

'**Server Verzeichnis**' Die Stelle auf dem FTP-Server, an der sich das `suse`-Verzeichnis befindet.

'**[ ] Proxy verwenden?**' Nur ankreuzen, wenn Sie sich sicher sind, einen FTP-Proxy benutzen zu müssen; ein Proxy wird in der Regel *nicht* benötigt. Weiterhin wird zwingend ein *echter* FTP-Proxy benötigt; HTTP-Proxies können *nicht* verwendet werden!

```
FTP Einstellungen                               YaST Version 1.08d -- (c) 1994-2000 SuSE GmbH
FTP Server [Name|IP]                          :ftp.suse.com
Server Verzeichnis                            :/pub/suse/1386/current
[ ] Proxy verwenden?
Proxy [Name|IP]                               :(no proxy)
[X] Default FTP Port?
Port [Nummer]                                 :21
[X] Anonymous FTP?
Login                                          :anonymous
Passwort                                       :*****
Timeout [Sekunden]                           :60
Log:
F1=Hilfe F5=Test F10=Ok Esc=Abbruch
```

Abbildung 3.8: Angaben für die FTP-Installation

‘**Proxy [Name|IP]**’ Nur einen Eintrag vornehmen, wenn Sie den vorangegangenen Punkt angekreuzt haben.

‘**[X] Default FTP Port?**’ In der Regel bitte ankreuzen.

‘**Port [Nummer]**’ Sollte in der Regel auf 21 stehen.

‘**[X] Anonymous FTP?**’ Immer dann ankreuzen, wenn Sie einen öffentlichen FTP-Server verwenden wollen.

‘**Login**’ Falls Sie den vorangegangenen Punkt *nicht* angekreuzt haben, setzen Sie hier den Benutzernamen und dann beim nächsten Punkt das Passwort.

‘**Password**’ Geben Sie hier das Passwort ein.

‘**Timeout [Sekunden]**’ 60 ist eine gute Vorgabe.

‘**Lokales Tmp-Verzeichnis**’ Das Verzeichnis, in dem Dateien lokal zwischengespeichert werden sollen.

Hinweis: YaST baut ausschließlich passive FTP-Verbindungen auf.

### 3.3.9 Festplatte(n) partitionieren

Der kritischste Punkt der Installation eines neuen Betriebssystems ist die Aufteilung der Festplatte. Üblicherweise benötigt jedes Betriebssystem mindestens eine eigene Partition.



### Tipp

Mit Linux ist es auch möglich, das System auf ein bestehendes MS-DOS-Dateisystem zu installieren, jedoch sollten Sie diese Möglichkeit nur wahrnehmen, um einmal in das System „hineinzuschnuppern“. Die Performance ist dann weit geringer als bei der Installation auf Linux-eigene, spezifische Partitionen, und das System ist auch nicht so sicher, da beispielsweise keine Filesystem-Checkprogramme für MS-DOS existieren und Linux während des Betriebs von DOS beeinflusst werden kann.

Wenn Sie Linux eine eigene Festplatte spendieren möchten, können Sie das System auf mehrere Partitionen aufteilen. Die Aufteilung eines Unix-Systems ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, es gibt keinen „Königsweg“ (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 40 und Abschnitt 2.6 auf Seite 42); ein ausführliches Beispiel zum Partitionieren finden Sie im Anschluss (3.3.11 auf Seite 62).

Auf jeden Fall sollten Sie jedoch eine eigene Swap-Partition vorsehen, die den virtuellen Speicherspeicher Ihres Rechners vergrößert (siehe Abschnitt 2.6.1 auf Seite 43).

Befindet sich in dem Rechner mehr als eine Festplatte, so werden Sie aufgefordert, die Platte auszuwählen, die Sie im nächsten Arbeitsschritt partitionieren möchten. Sie gelangen dann in ein Menü, in dem die gegenwärtige Aufteilung der Festplatte angezeigt wird (Abbildung 3.9).

```

--EDITIEREN DER PARTITIONSTABELLE--
Das Fdisk-Programm hat folgende Plattengeometrie festgestellt:
Disk /dev/sda 255 Köpfe 63 Sektoren 1115 Zylinder.
Ein Zylinder umfasst 8225280 Bytes.

Im folgenden Bereich sehen Sie die Fehlerausgabe des Fdisk-Programms:

The number of cylinders for this disk is set to 1115.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:

Aktuelle Partitionstabelle der ausgewählten Festplatte:
Device-Name   Von      Bis      KByte   Typ der Partition
-----
/dev/sda1     1         1        8001    83   Linux native
/dev/sda2     2         18       136552  82   Linux swap
/dev/sda3     19        592     4610655 83   Linux native
/dev/sda4     593       1115    4200997 83   Linux native

[F1]=Hilfe  [F3]=Typ setzen  [F4]=Löschen  [F5]=Anlegen  [F6]=Fehler sehen

< Weiter >      < Abbruch >

```

Abbildung 3.9: Partitionen einrichten

Mit den Cursorstasten  $\uparrow$  und  $\downarrow$  können Sie sich in der Liste der verfügbaren Partitionen bewegen und durch  $(F3)$  den Typ einer Partition verändern. Mit  $(F4)$  wird eine bestehende Partition gelöscht, mit  $(F5)$  können Sie eine neue Partition anlegen.

Ein Ändern des Partitionstyps (mit **F3**) ist zwingend erforderlich, wenn eine Swap-Partition anzulegen ist. Möglicherweise ist gar kein Umpartitionieren erforderlich, wenn Sie sich zum Beispiel dazu entschlossen haben, eine derzeit von einem anderen Betriebssystem verwendete Partition künftig für Linux einzusetzen. Bewegen Sie in diesen Fällen einfach den Balkencursor auf die entsprechende Partition und drücken Sie **F3**.

Beachten Sie, dass Linux keinerlei Voraussetzungen über die Art der Partitionen macht, auf denen es installiert werden soll:

Es ist gleichermaßen möglich, Linux auf einer *primären* Partition zu installieren wie auf einer *logischen* innerhalb einer erweiterten Partition.



#### Hinweis

Erweiterte sowie logische Partitionen werden von DOS-fdisk als *erweiterte DOS-Partition* bzw. *logische Laufwerke* bezeichnet, obwohl das Konzept über Betriebssystemgrenzen hinweg gültig ist.

### 3.3.10 Ziel-Partitionen/Dateisysteme festlegen

Nach der Aufteilung der Festplatte in Partitionen müssen Sie diesen Partitionen Unterverzeichnisse im Linux-Verzeichnisbaum zuordnen. Wählen Sie dazu den Punkt 'Ziel-Partitionen/Dateisysteme festlegen'.



Abbildung 3.10: Festlegen der Dateisysteme

Im Beispiel (Abbildung 3.10) sehen Sie die Partitionen eines Systems mit einer Festplatte. Sie können nun für jede einzelne Partition festlegen, ob und wie sie formatiert werden soll und an welchen Punkt Ihres Verzeichnisbaumes sie später „gemountet“ werden soll.

Sie müssen genau eine Partition als „Root“-Partition vorsehen! Diese heißt deswegen so, weil sie den Ausgangspunkt (engl. *root*) aller Verzeichnisse darstellt. Deshalb wird ihr der Mountpoint ``/`` zugeordnet.

Sie können im Regelfall nur Linux-Partitionen bearbeiten. Steht der Balkencursor auf einer Partition eines anderen Betriebssystems, so sind alle Funktionen außer dem Festlegen des Mountpoints abgeschaltet.

### Typ setzen

Mit **F3** können Sie zwischen den beiden Dateisystemen `ext2` und `reiserfs` wählen.


‘**ext2**’ – Das `ext2`-Dateisystem (engl. *second extended filesystem*) ist seit vielen Jahren als das Standard-Dateisystem etabliert.

‘**reiserfs**’ – ReiserFS ist ein Dateisystem der nächsten Generation. Zur Zeit (Mai 2001) gilt es noch als jung – es wird aber bereits an zahlreichen Stellen eingesetzt (u. a. auf einigen unser internen Systeme). Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise in `/usr/share/doc/packages/reiserfs/README`.

In enger Zusammenarbeit mit SuSE hat die Entwicklergruppe um HANS REISER und CHRIS MASON das hochperformante ReiserFS nunmehr zu einem „Journaling Filesystem“ erweitert. Durch Journaling wird sichergestellt, dass auch bei großen Servern eine Überprüfung des Dateisystems (engl. *filesystem check*) innerhalb weniger Sekunden durchgeführt werden kann.

#### Achtung

Bitte benutzen Sie ReiserFS *nicht* zusammen mit Software-RAID 5 und beachten Sie überhaupt, dass Software-RAID 5 nicht für wichtige Daten verwendet werden soll. Bei Hardware-RAID gibt es keine Einschränkungen. Eine ReiserFS-Partition muss z. Z. mindestens 34 MB groß sein.



Um Probleme auszuschließen, legen Sie bitte eine separate `/boot`-Partition mit dem `ext2`-Dateisystem an, und installieren Sie dort LILO. Dies ist die SuSE Linux-Standardkonfiguration.

Folgende Hinweise sind zu beachten, wenn Sie ReiserFS für einen NFS-Server einsetzen möchten:

- Der `knfsd` funktioniert generell, nur beim extensiven Umbenennen von Spezialdateien („device files“, „named pipes“) über NFS über verschiedene Verzeichnisse hinweg kann es zu Problemen kommen.
- Der `unfsd` funktioniert zuverlässig, wenn das entsprechende Dateisystem mit der Option `no_cross_mounts` exportiert wird oder wenn der `unfsd` gleich mit `--no-cross-mounts` gestartet wird.
- Das Exportieren von ganzen Dateisystembäumen (möglich mit `unfsd`) funktioniert nicht zuverlässig mit ReiserFS.

Die Utilities zum ReiserFS sind in dem Paket `reiserfs`, Serie a enthalten; allerdings ist `reiserfsck` noch nicht in der Lage, jedes Dateisystem wieder benutzbar zu machen.


Aktuelle Informationen unter:

<http://www.namesys.com/>

#### Mountpoint

Mit **(F4)** können Sie festlegen, an welche Stelle des Verzeichnisbaumes die entsprechende Partition gemountet werden soll.

Sie *müssen* für *eine* Partition das Root-Verzeichnis (`/`) vergeben. Etwaige DOS/Windows-Partitionen können Sie auf entsprechende Verzeichnisnamen mounten lassen, wo Sie sie später leicht finden können, beispielsweise `/dosd` für Ihre erste DOS-Partition und `/dosd` für Ihre zweite usw. (Empfohlen: **FAT-Win95** (= `vfat`)).



#### Achtung

Beachten Sie, dass Sie alle Mountpoints mit absoluten Pfadnamen eingeben müssen und dass die Verzeichnisnamen keine Sonderzeichen enthalten dürfen!

Keinesfalls dürfen Sie die Verzeichnisse `/etc`, `/bin`, `/sbin`, `/lib` und `/dev` auf eigene Partitionen legen, da sie unter anderem die Kommandos enthalten, die beim Booten zum Mounten der übrigen Dateisysteme benötigt werden!

#### Expertenmenü für Feineinstellungen der Dateisysteme

Die Inode-Dichte gibt an, welche durchschnittliche Dateigröße für eine Partition erwartet wird. Die Anzahl der Inodes bestimmt, wie viele Dateien auf einer Partition angelegt werden können. Ist diese Zahl zu klein, kann es vorkommen, dass eine Partition als voll gilt, obwohl durchaus noch Blöcke auf dieser Partition frei sind.

Wird zum Beispiel ein Wert von 4096 Bytes pro Inode gewählt, bedeutet dies, dass im Schnitt alle Dateien 4 KB groß sein sollten. Werden auf solch einer Partition ausschließlich Dateien mit einer Größe von nur einem Kilobyte angelegt, so kann nur ein Viertel der Platte verwendet werden, da das Dateisystem dann als voll gilt.

Ein Inode für 4 KB hat sich dennoch als guter Standardwert erwiesen (mehr Inodes pro Partition bedeutet natürlich weniger Netto-Datenplatz, da die Inode-Tabellen ebenfalls gespeichert werden müssen). Soll eine Partition als Spool-Bereich z. B. für Netnews verwendet werden, so sollte ein Wert von 2048 Byte pro Inode gewählt werden, da die einzelnen Artikel typischerweise sehr kleine




Abbildung 3.11: Expertenmenü für Einstellung der Dateisysteme

Dateien sind. Ein weiterer Grund für eine hohe Anzahl von Inodes ist die Integration des Live-Systems. Hierbei werden etwa 40.000 Dateien durch symbolische Links in das Dateisystem eingebunden, die jeweils eine Inode benötigen.


Die Festlegung der *Blockgröße* beeinflusst die Dauer einer Überprüfung des Dateisystems (engl. *filesystem check*); die Dauer steigt exponentiell mit der reziproken Blockgröße. Eine langwierige Überprüfung ist überaus unerfreulich. Unser Vorschlag für die Blockgröße: 1024 (= 1 KB) für Partitionen von 1 GB Größe, 4096 (= 4 KB) bei 4 GB.

Weiterhin wird hier festgelegt, unter welchen Bedingungen eine Überprüfung des Dateisystems (engl. *filesystem check*) durchgeführt werden soll; die Häufigkeit des Mountens kann berücksichtigt werden.

Angabe des für 'root' reservierten Bereichs: Für 'root' sollte man immer dann einen Bereich reservieren, wenn Partitionen gemeinsam von System-Programmen und regulären Benutzern verwendet werden. Eine separate /home-Partition muss nicht zwingend Platz für 'root' zur Verfügung stellen.

Das *Verhalten bei Fehlern* kann angegeben werden. Wenn ein Fehler im Dateisystem auftritt, kann der Betrieb normal weitergehen (*continue*), die Partition kann nur lesbar umgemountet werden (*remount-ro*) oder das komplette System kann sofort angehalten werden (*panic*).

### Achtung



Die geeignete Option ist in Hinblick auf die Verwendung des Systems zu wählen. Die Voreinstellung *continue* sollte erfahrenen Systemadministratoren vorbehalten bleiben.

### Formatieren der Partitionen

Mit **(F6)** können Sie festlegen, ob und wie die Partitionen formatiert werden sollen. Bei modernen fabrikneuen Platten ist es nicht nötig, während des Formatierens ein Prüfen auf schlechte Sektoren durchführen zu lassen; Sie können dies sicherheitshalber dennoch angeben. Das Formatieren dauert in diesem Fall erheblich länger.

### Einlesen der `fstab`-Datei

Durch Drücken von **(F7)** können Sie eine bereits existierende Datei `fstab` einlesen. Es werden auch diejenigen Einträge der `fstab` angezeigt, die nicht zu Dateisystemen der Festplatte gehören (`swap`, `proc`, `nfs-mount`, CD-ROM-Einträge etc). Diese sind grau hinterlegt und können nicht verändert werden. Beim Abspeichern der `fstab` bleiben sie aber erhalten.

Dieses Feature wird benötigt, wenn Sie ein Update des Basissystems durchführen möchten (vgl. Abschnitt 11.1.3 auf Seite 299); YaST muss in einem solchen Fall wissen, auf welche Partitionen sich das System verteilt. Es ist ja auch ohne weiteres möglich, mehrere Versionen von Linux parallel auf einem Rechner zu halten.

## 3.3.11 Manuelle Konfiguration der Festplatte

### Partitionen konfigurieren

#### Worum geht es?

Hier wird besprochen, mit welchen YaST-Masken Sie konfrontiert werden, wenn sie sich in Abschnitt 2.1.3 auf Seite 15 entschieden haben, interaktiv zu partitionieren.

Hintergrund-Informationen zu den unterschiedlichen Partitionstypen finden Sie in einem Dokument von ANDRIES BROUWER (<http://www.win.tue.nl/~aeb/partitions/>).

#### Schritt für Schritt...

Gehen Sie so vor, um die Partitionen einzurichten:


1. YaST präsentiert einen Bildschirm mit mehreren Bereichen (vgl. Abbildung 3.9 auf Seite 57):
  - Ganz oben stehen die Parameter der Festplatte.
  - Im zweiten Teil stehen etwaige Warnungen und Fehlermeldungen des Programms `fdisk`. Diese Meldungen können Sie mit **(F6)** genauer betrachten.
  - Im unteren Teil finden Sie die Partitionen, die `fdisk` auf der Festplatte gefunden hat. Dort sehen Sie die Partition(en) Ihres bisherigen Betriebssystems, beispielsweise von MS-DOS. Falls Sie schon eine Swap-Partition angelegt hatten, ist auch diese hier aufgeführt.



2. Wenn Sie vorhandene Partitionen löschen wollen, um den entstandenen freien Platz neu in Partitionen aufzuteilen, sollten Sie das zuerst tun.  
Steuern Sie die zu löschende Partition mit  $\downarrow$  und  $\uparrow$  an. Wenn Sie Partitionen löschen, sind alle darin enthaltenen Daten verloren (oder nur mit großem Aufwand *eventuell* wieder herstellbar). Achten Sie auch auf den Typ der Partition! Dann drücken Sie  $F4$  und bestätigen das Löschen mit  $\leftarrow$ .
3. Wenn Sie bereits vorhandene Partitionen anderer Betriebssysteme direkt für Linux verwenden wollen, können Sie das tun, indem Sie jetzt den Typ der Partition ändern.

#### Achtung

Wenn Sie den Typ einer Partition ändern, kann auf die darin enthaltenen Daten von anderen Betriebssystem (MS-DOS oder Windows) möglicherweise nicht mehr zugegriffen werden!



Steuern Sie die Partition, deren Typ Sie ändern wollen, mit  $\downarrow$  und  $\uparrow$  an und drücken Sie  $F3$ .

Es erscheint ein Auswahlfenster für den neuen Partitionstyp. Wählen Sie zwischen *normaler* Linux-Partition und Swap-Partition und bestätigen Sie mit  $\leftarrow$ .

4. Wenn Sie neue Partitionen für Linux anlegen wollen, legen Sie diese am Besten alle nacheinander an. Dazu drücken Sie zuerst  $F5$ . Falls  $F5$  keine Wirkung zeigt, bedeutet dies: Platte ist schon voll, kein Platz für neue Partitionen vorhanden. Dann müssen Sie zuerst Partitionen löschen (siehe oben).



Abbildung 3.12: YaST – Partitionierung festlegen

Es erscheint ein Auswahlfenster für die Art der neu anzulegenden Partition (Abbildung 3.12). Wählen Sie zwischen 'Primärer Partition', 'Erwei-

terter Partition' und eventuell 'Logischer Partition'; bestätigen Sie mit **(↵)**. Zur Erinnerung: Sie können maximal 4 *primäre* Partitionen haben. Brauchen Sie mehr als 4 Partitionen, müssen Sie spätestens die 4. Partition als *erweiterte* Partition vorsehen, innerhalb derer Sie dann mehrere *logische* Partitionen anlegen können. Weitere Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 2.5 auf Seite 40.

Haben Sie eine primäre oder logische Partition angelegt, müssen Sie angeben, als welches Device die Partition angesprochen werden soll. YaST bietet die freien Devicenamen an. Wählen Sie den obersten Namen aus, z. B. '/dev/hda2' und drücken Sie **(↵)**.

Im nächsten Schritt müssen Sie die Größe der neuen Partition festlegen. YaST schlägt als Beginn der Partition (Startzylinder) den ersten freien Zylinder vor. Im Normalfall übernehmen Sie diese Vorgabe mit **(↵)**. Jetzt geben Sie das Ende der Partition an. Drei Eingabemöglichkeiten stehen zur Verfügung: die Nummer des Endzylinders (z. B. 976), die Anzahl der Zylinder der Partition (z. B. +66) oder die Größe in Megabyte (z. B. +100M). Noch einmal **(↵)** bringt Sie auf 'weiter', Sie bestätigen mit **(↵)**.

Jetzt erscheint die neu angelegte Partition im unteren Bereich des Bildschirms. Falls die Partition nicht wunschgemäß geraten ist, können Sie sie gleich mit **(F4)** wieder löschen.

5. Eine der Partitionen sollte unbedingt eine Linux-Swappartition sein. Wenn Sie noch keine angelegt haben, wählen Sie mit **(↓)** und **(↑)** eine passende Partition aus; um eine sinnvolle Größe der Swappartition zu finden, sehen Sie in Abschnitt 2.5 auf Seite 40 nach. Drücken Sie **(F3)** und wählen Sie 'Linux-Swappartition' aus, bestätigen Sie mit **(↵)**.
6. Haben Sie alle Partitionen nach Wunsch erstellt (jetzt sollte die Platte komplett belegt sein)? Haben Sie auch an die Swappartition gedacht? Dann bringen Sie den Cursor mit **(Tab)** in das Feld 'weiter', falls er nicht schon dort steht. **(↵)** führt Sie nach nochmaliger Bestätigung in die Eingabemaske 'Festlegen der Dateisysteme'.

Unter bestimmten Bedingungen überprüft YaST jetzt erneut die Swap-Partition, um auf der sicheren Seite zu sein.

## Dateisysteme und „Mountpoints“ festlegen

### Worum geht es?

Alle Partitionen wurden im vorangegangenen Abschnitt in die Partitionstabelle eingetragen. In diesem Schritt geben Sie für die gerade konfigurierten Linux-Partitionen und auch für die eventuell bestehenden DOS-/HPFS-Partitionen weitere Informationen an.

### Zusatzinfo

Diese Informationen über die Partitionen werden zum Teil dauerhaft festgehalten in der Datei /etc/fstab, der Dateisystem-Tabelle (engl. *file system table*).

Die `/etc/fstab` enthält alle konstanten Angaben zu den Dateisystemen, etwa den Device-Namen, die Position des Dateisystems im gesamten Linux-Dateisystembaum oder den Typ des Dateisystems, wie auch Informationen für die Programme `dump` und `fsck`; vgl. Manual-Page von `fstab` (`man 5 fstab`).

Im Gegensatz zur Partitionstabelle (vgl. Abschnitt 3.3.11 auf Seite 62) sind die in diesem Arbeitsschritt zu tätigen Angaben Linux-intern und haben also keine Auswirkungen auf andere Betriebssysteme, die in eigenen Partitionen liegen.

Noch einige Begriffserklärungen:

- Unter Linux sind alle Dateisysteme zu einem einzigen „Baum“ zusammengehängt (siehe Konfigurationshandbuch, Kap. „Arbeiten mit der Shell“, „Dateien und Verzeichnisse“). Für jedes einzelne Dateisystem muss festgelegt werden, als welcher Ast des Baumes es erscheinen soll: das ist dann der jeweilige Mountpoint. Auch DOS- oder HPFS-Partitionen können Sie in den Linux-Verzeichnisbaum „einhängen“.
- Der Speicherplatz in einem Dateisystem wird mit Hilfe der Inodes verwaltet. Die Inodes zeigen auf die eigentlichen in Dateien gespeicherten Daten. Die Zahl der Inodes wird beim Einrichten eines Dateisystems festgelegt. Will man viele kleine Dateien anlegen können, braucht man viele Inodes (die natürlich auch selbst mehr Platz verbrauchen); in Dateisystemen, die eher große Dateien enthalten, braucht man entsprechend weniger Inodes. Näheres zu diesem Thema finden Sie in Abschnitt 3.3.10 auf Seite 60.

### Schritt für Schritt. . .

Sie befinden sich in der Eingabemaske 'Festlegen der Dateisysteme' (vgl. Abbildung 3.10 auf Seite 58). Gehen Sie so vor, um die Dateisysteme Ihrer neuen Partitionen festzulegen:

1. Zunächst zur Vorinformation, was zu tun ist:
  - Für Ihre DOS-/HPFS-Dateisysteme (in den DOS-/HPFS-Partitionen) *können* Sie hier einen Mountpoint festlegen.
  - Für jede Ihrer neuen Linux-Partitionen:
    - *Müssen* Sie einen Mountpoint festlegen.
    - *Können* Sie mit 'F3=Typ setzen' ein Dateisystem auswählen (`ext2` oder `reiserfs`).
    - *Können* Sie mit 'F5=Expertenmenü' Feineinstellungen vornehmen.
    - *Können* Sie mit 'F6=Formatieren' die vorgeschlagene Art des Formatierens verändern (*mit* oder *ohne* Prüfung).
  - Die Funktion 'Fstab lesen' brauchen Sie bei der Erstinstallation *nicht*.
2. Sie können den Typ des Linux-Dateisystems mit (F3) setzen. Es stehen z. Z. das bewährte `ext2` oder das neue `reiserfs` mit fortgeschrittenen Möglichkeiten zur Verfügung.




Abbildung 3.13: YaST – DOS/Windows-Partition mounten

#### Achtung

ReiserFS kann *nicht* zusammen mit Software-RAID 5 eingesetzt werden. Bei Hardware-RAID gibt es keine Einschränkungen. Zur Zeit (Mai 2001) ist reiserfs im Vergleich zu ext2 noch sehr jung; bitte berücksichtigen Sie diesen Umstand, wenn Sie sich für reiserfs entscheiden. Zu ReiserFS vgl. auf Seite 59.

3. Wenn Sie eine DOS- oder HPFS-Partition mit Linux ansprechen wollen, wählen Sie diese aus und drücken Sie (F4). Es erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie ein Verzeichnis angeben müssen. Unter diesem Verzeichnis finden Sie später Ihr DOS-/HPFS-Dateisystem. Wählen Sie 'Anderer Eintrag' und geben Sie dann zum Beispiel /dos an; achten Sie auf den Schrägstrich ('/') am Anfang. Bestätigen Sie mit (↵).

Bei einer DOS-Partition erscheint eine weitere Maske (Abbildung 3.13); Sie wählen, wie Linux das DOS-Dateisystem ansprechen soll (siehe auch Abschnitt 3.3.10 auf Seite 60). Normalerweise wollen Sie ein DOS-Dateisystem eigenständig nutzen und von Linux aus nur sporadisch auf die DOS-Partition zugreifen können, z. B. zum Dateiaustausch; wählen Sie hier 'DOS' oder 'FAT-Win95' (= vfat). UNIX-Dateiattribute und lange Dateinamen, wie sie das UMSDOS-Dateisystem bietet, sind *nur* notwendig, wenn Sie SuSE Linux auf einer DOS-Partition installieren wollen – vermeiden Sie dies bitte tunlichst!


4. Als Nächstes geben Sie die Mountpoints der Linux-Partitionen an. Wählen Sie nacheinander die Linux-Partitionen aus und drücken Sie (F4). Es erscheint das Fenster, in dem Sie das Verzeichnis angeben, unter dem das Dateisystem

dieser Partition im Gesamdateisystem erscheinen soll. Geben Sie immer den Pfad mit Schrägstrich (‘/’) am Anfang an.

Welche Verzeichnisse Sie als Mountpoint angeben, hängt natürlich von Ihrer Partitionsplanung ab. Jedenfalls brauchen Sie *unbedingt* ein ‘/’-Verzeichnis (engl. *root directory*), das sozusagen die Wurzel und den Stamm des Gesamdateisystems bildet; für dieses Verzeichnis wird im Deutschen mitunter auch der Ausdruck „Wurzelverzeichnis“ gebraucht. Die weiteren Dateisysteme und deren Mountpoints sind – wie bereits erwähnt – Geschmackssache; aber Achtung:

### Achtung

Verzeichnisse, die bereits beim Booten benötigt werden, müssen direkt im ‘/’-Dateisystem liegen; zu diesem Zeitpunkt sind die einzelnen Äste des Gesamdateisystems noch nicht zusammengesetzt („gemountet“). Deshalb dürfen Sie die Verzeichnisse /bin, /dev, /lib, /etc und /sbin hier *nicht* angeben!



- Ignorieren Sie bitte das ‘Expertenmenü’, wenn Sie gerade erst mit Linux beginnen; in der Regel sind die Voreinstellungen automatisch so festgelegt, dass ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann. Verändern Sie die vorgeschlagene Werte nur, wenn Ihnen die Folgen bekannt sind (vgl. auf Seite 60)!
- Bestimmen Sie, ob und wie die Linux-Partitionen formatiert werden sollen. Die Partitionen, die wir in Abschnitt 3.3.11 auf Seite 62 neu eingerichtet haben, müssen auf jeden Fall formatiert werden. Haben Sie eine moderne Festplatte, genügt ‘Normal formatieren’; bei älteren Festplatten sollten Sie ‘Formatieren mit Prüfen’ verwenden.




Abbildung 3.14: YaST – Mountpoints

Wählen Sie nacheinander die Linux-Partitionen an, drücken Sie **(F6)** und selektieren Sie dann die geeignete Formatierungsart; am Ende sollte das Menü wie in Abbildung 3.14 auf der vorherigen Seite aussehen (möglicherweise haben Sie aber *kein* NFS-Verzeichnis eingetragен!).

7. Wählen Sie 'weiter', dann werden nach einer Sicherheitsabfrage alle Partitionen gemäß Vorgabe formatiert.

#### 3.3.12 Logical Volume Manager konfigurieren

Der Logical Volume Manager (LVM) ermöglicht Ihnen eine flexible Verteilung des Festplattenplatzes auf die verschiedenen Filesysteme. Da die Partitionen in einem laufenden System nur mit relativ großem Aufwand geändert werden können, wurde der LVM entwickelt: Er stellt einen virtuellen „Pool“ (Volume Group – kurz VG) an Speicherplatz zur Verfügung, aus dem logische Volumes (LV) nach Bedarf erzeugt werden. Das Betriebssystem greift dann auf diese zu, statt auf die physikalischen Partitionen.



Abbildung 3.15: YaST – Logical Volume Manager

Besonderheiten:

- Es können mehrere Festplatten/Partitionen zu einer großen logischen Partition zusammengefügt werden.
- Läuft eine LV (z. B. `/usr`) voll, können Sie diese bei geeigneter Konfiguration vergrößern.
- Mit dem LVM können Sie sogar im laufenden System Festplatten oder LVs ergänzen. Voraussetzung ist allerdings „Hot-Swapable“ Hardware, die für solche Eingriffe geeignet ist.

Der Einsatz von LVM lohnt bereits bei umfangreich genutzten Home-PCs oder kleinen Servern. Wenn Sie einen wachsenden Datenbestand haben wie z. B. bei Datenbanken, MP3-Archiven oder Benutzerverzeichnissen etc., dann bietet sich der Logical Volume Manager an. Dann wäre es z. B. möglich, Filesysteme zu haben, die größer sind als eine physikalische Festplatte. Ein weiterer Vorteil des LVM ist z. B. Es können bis zu 256 logische Volumes angelegt werden. Beachten Sie jedoch bitte, dass sich die Arbeit mit dem LVM sehr von der mit konventionellen Partitionen unterscheidet.

Weiterführende Informationen zur Konfiguration des „Logical Volume Manager“ (LVM) finden Sie im offiziellen LVM-Howto:

Informationen zur Konfiguration des „Logical Volume Manager“ (LVM) finden Sie im offiziellen LVM-Howto:

<http://www.sistina.com/lvm/Pages/howto.html>

### 3.3.13 Installation in ein Verzeichnis

Sie können mit YaST am laufenden System auch die komplette Installation in ein Verzeichnis erfolgen lassen. So ist es beispielsweise möglich, einen anderen Rechner über NFS upzudaten, eine „chroot-Umgebung“ aufzubauen oder aus dem laufenden System eine Linux-Installation auf eine zweite Platte vorzunehmen.

Dieser Installationsmodus ist nur für *Spezialfälle* vorgesehen. Sollten unter dem angegebenen Verzeichnis bestimmte Devices gemountet sein, müssen Sie das selbst erledigen, bevor Sie mit dieser Methode installieren.

Insbesondere müssen Sie selbst für die Bootfähigkeit des installierten Systems sorgen. Wahrscheinlich sind auch Änderungen an der von YaST erstellten `fstab`-Datei im neu installierten System notwendig.

Geben Sie jetzt in dem Eingabefeld an, in welches Verzeichnis Sie installieren wollen.

## 3.4 Installationsumfang festlegen

Nachdem Sie die Konfiguration Ihrer Dateisysteme abgeschlossen haben, wählen Sie im Hauptmenü ‘Paketverwaltung’, um den Umfang der zu installierenden Pakete festzulegen und/oder die Installation zu starten. Sie haben die Möglichkeit, eigene Installationsprofile zu erstellen, abzuspeichern oder zu laden.

Außerdem können Sie von diesem Menü aus die Installation starten oder sich vorher erst einmal anschauen, was passieren würde, wenn Sie die aktuelle Konfiguration installieren würden.




Abbildung 3.16: Festlegen des Installationsumfangs

### 3.4.1 Konfiguration laden

Unter dem Punkt 'Konfiguration laden' finden Sie einige bereits vorgefertigte Konfigurationen. Mit den Pfeiltasten  $\uparrow$  und  $\downarrow$  können Sie eine vorgegebene „Konfiguration“ ansteuern; mit  $\text{\textcircled{Leertaste}}$  wird ein Punkt an- oder ausgewählt.

Das Minimalsystem beispielsweise erlaubt es, Linux von der Festplatte zu starten und danach eine Installation weiterer Pakete vorzunehmen.

Haben Sie bereits selbst eigene Installationsprofile erstellt, so können Sie diese natürlich auch hier wieder einlesen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie mehrere Rechner mit identischer Konfiguration installieren möchten.

Haben Sie bereits ein System installiert, so ist darauf zu achten, dass beim Laden einer anderen Konfiguration solche Pakete, die nicht zu der geladenen Konfiguration gehören, aber bereits installiert wurden, zum Löschen markiert werden. Möchten Sie jedoch alle diese Pakete behalten, so geben Sie einfach, nachdem Sie den Menüpunkt 'Installation starten' angewählt haben, bei der Sicherheitsabfrage, ob Sie diese Pakete löschen wollen, ein **Nein** an. Ansonsten müssen Sie einzeln die mit  $\text{\textcircled{D}}$  zum Löschen markierten Pakete wieder deselektieren (dort sollte dann wieder  $\text{\textcircled{i}}$  stehen).

### 3.4.2 Konfiguration speichern

Hier können Sie Ihre eigene Konfiguration abspeichern. Wenn YaST von Diskette gestartet wurde, wird diese Diskette verwendet, um die Konfigurationen zu sichern. Haben Sie direkt von der CD gebootet, werden Sie aufgefordert, eine formatierte Diskette einzulegen, auf der die Daten abgespeichert werden können.



### 3.4.3 Konfiguration ändern/erstellen

Durch Anwahl dieses Punktes gelangen Sie in den Auswahleditor (Abbildung 3.17), der es Ihnen gestattet, den Umfang der Installation frei zu bestimmen, bzw. eine vorgefertigte geladene Konfiguration (vgl. Abschnitt 3.4.1 auf der vorherigen Seite) zu verändern. Hier haben Sie nach der Installation auch die Möglichkeit, bereits installierte Pakete wieder zu entfernen.




Abbildung 3.17: Serien-Auswahl in YaST

Sie können sich mit den Cursorstasten  $\uparrow$  und  $\downarrow$  sowie durch  $\leftarrow$  und  $\rightarrow$  in der Auswahlliste bewegen und mit  $\leftarrow$  eine Serie zur weiteren Bearbeitung auswählen.

Im unteren Fenster wird über den belegten Festplattenplatz Auskunft gegeben.




Abbildung 3.18: Pakete in YaST umsortieren

Mit **(F4)** ist es möglich, als Alternative zur Serienauswahl eine andere Gruppierung der Pakete anzuwählen (Abbildung 3.18 auf der vorherigen Seite); derzeit gibt es neben ‘Serien’ und ‘RPM-Gruppen’ die Variante ‘Alle Pakete’:

‘**serien**’ Die gewohnte Zusammenstellung nach Serien.

‘**RPM-Gruppen**’ Sortierung nach Vorgabe der RPM-Gruppen.

‘**Alle Pakete**’ ‘Alle Pakete (keine Quellen)’; ‘Pakete des Basissystems’ und ‘Alle Quellen’.

Sie können eine Auswahl, z. B. die Serienauswahl, mit **(F10)** verlassen, um so in das übergeordnete Konfigurationsmenü zurückzugelangen.

Wenn Sie bei einer der Serien **(←)** drücken, gelangen Sie in die Paketauswahl der entsprechenden Serie (Abbildung 3.19 zeigt z. B. den Inhalt der Serie a). Falls Sie zuvor eine Konfiguration geladen hatten, sind die bereits selektierten Pakete durch ein Kreuz gekennzeichnet. Im rechten Fenster erhalten Sie Informationen darüber, wie viel Platz die gegenwärtige Konfiguration auf Ihren einzelnen Partitionen belegen würde.




Abbildung 3.19: Auswahl der Pakete, Serie a (Basissystem)

Hier erhalten Sie im unteren Fenster jeweils eine kurze Beschreibung des Paketes angezeigt, auf dem sich momentan der Auswahlcursor befindet. Im rechten Fenster sehen Sie, wie der momentane Platzbedarf auf Ihren Partitionen ist. Diese Werte werden ständig aktualisiert, wenn Sie ein Paket an- oder abwählen.

In einigen Fällen reicht der verfügbare Platz zur Anzeige der Paketinformationen oder der Partitionsinformationen nicht aus. Dann können Sie durch Drücken von **(F2)** bzw. **(F3)** das untere bzw. rechte Fenster „zoomen“ und die Informationen in einer eigenen Box genauer betrachten.

Vor dem Paketnamen wird der jeweilige momentane Status angezeigt:

‘[ ]’ kennzeichnet ein nicht installiertes Paket

- ‘[X]’ kennzeichnet ein zur Installation vorgesehenes Paket
- ‘[i]’ kennzeichnet ein installiertes Paket
- ‘[D]’ kennzeichnet ein zu löschendes Paket
- ‘[R]’ kennzeichnet ein zu auszutauschendes Paket

Mit  $\left(\leftarrow\right)$  kann zwischen dem Zustand ‘[ ]’ und ‘[X]’ bzw. zwischen ‘[i]’, ‘[R]’ und ‘[D]’ umgeschaltet werden. Mit  $\left(\uparrow\text{ Umschalt}\right) + \left(\text{A}\right)$  lässt sich der Zustand global für alle Pakete einer Serie ändern.

$\left(\text{F6}\right)$  veranlasst, dass auch das jeweilige Quellpaket installiert wird; zu Quellpaketen vgl. auch Abschnitt 11.3.4 auf Seite 314. Wenn Sie in dieser Auswahl  $\left(\text{F10}\right)$  drücken, gelangen Sie zur Serienauswahl zurück. Möchten Sie die Paketauswahl verlassen, ohne dass Ihre Änderungen übernommen werden, dann drücken Sie einfach  $\left(\text{Esc}\right)$ .

Sollten Sie im Verlauf der Konfiguration feststellen, dass der vorgesehene Plattenplatz nicht für die gewünschte Installation ausreicht oder eine andere Aufteilung der Platte erforderlich ist, können Sie jederzeit eine Umpartitionierung Ihrer Festplatte vornehmen. Die eigentliche Partitionierung der Platte findet erst beim Verlassen des ersten Laufes von YaST statt.

Sollte YaST von Diskette laufen, installieren Sie zuerst eine absolute Minimalkonfiguration, booten danach Ihr Linux und installieren Sie die restlichen Pakete nach. Dennoch können Sie bereits in dieser ersten Phase probierhalber alle von Ihnen gewünschten Pakete anwählen, um den Platzbedarf Ihrer Wunschkonfiguration zu ermitteln.

### 3.4.4 Was wäre wenn...

YaST kann auch zum Deinstallieren von Paketen eingesetzt werden. Daher gibt es diesen Menüpunkt, mit dem Sie sich vergewissern können, dass Sie keine Dateien löschen, die für den Betrieb des Systems unbedingt erforderlich sind.

### 3.4.5 Installation starten

Diese Option startet die eigentliche Installation. Alle von Ihnen ausgewählten Pakete werden vom Installationsmedium gelesen, dekomprimiert und auf die Zielpartitionen geschrieben.

Sollten Sie im gegenwärtigen Lauf von YaST die Partitionierung Ihrer Festplatte verändert haben, so ist die Installation natürlich noch nicht möglich, da nach einer Änderung der Partitionierungsdaten der Rechner gebootet werden muss. Außerdem wurden die veränderten Daten noch gar nicht in die Partitionstabelle geschrieben. Dies geschieht erst beim Verlassen von YaST.

Während der Installation werden im unteren Fenster eventuelle Fehler- und Statusmeldungen ausgegeben. In der obersten Zeile informiert Sie YaST darüber, welches Paket gerade installiert wird.

Nachdem die Installation beendet ist, können Sie mit  $\left(\text{Tab}\right)$  in das Protokollfenster wechseln und zurückscrollen, um eventuelle Fehlermeldungen zu analysieren.

### 3.4.6 Paket-Abhängigkeiten überprüfen

YaST überprüft die Abhängigkeiten der bereits installierten Pakete und der Pakete, die zur Installation ausgewählt sind abzüglich der zu löschenden Pakete, also: der Pakete, die installiert wären, wenn Sie bereits 'Installation starten' ausgewählt hätten.

Die gefundenen Paket-Abhängigkeiten werden schließlich in einer Liste angezeigt.

Folgende Arten von Abhängigkeit gibt es:

- AND Wenn das Paket installiert wird, sollten alle anderen Pakete auch installiert werden (bzw. bereits installiert sein). Beispiel: Wenn man einen Compiler installiert, braucht man auch die Include-Dateien und die Libs.
- OR Wenn das Paket installiert wird, sollte mindestens eines der angegebenen Pakete auch installiert werden (bzw. sein).
- EXCL Wenn das Paket installiert wird, sollte keines der angegebenen Pakete installiert werden (bzw. sein).

Tabelle 3.1: Abhängigkeiten zwischen Paketen

### 3.4.7 Index aller Serien und Pakete

Hier wird einfach eine Liste aller Pakete auf der CD angezeigt. Die mit ``*'` gekennzeichneten Pakete sind bereits installiert bzw. zur Installation selektiert. Diese Funktion ist sehr nützlich, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen.

### 3.4.8 Paketauskunft

Um einfach und (relativ) schnell nach Dateien und Paketen sowohl auf der SuSE Linux-CD als auch im installierten System suchen zu können, gibt es die Paketauskunft, in deren Maske Sie einfach den gesuchten Dateinamen angeben, und YaST durchsucht daraufhin das angegebene Medium nach dieser Datei und listet die gefundenen Stellen auf.

### 3.4.9 Pakete einspielen

Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, wenn Sie beliebige Pakete „einspielen“ wollen, z. B. korrigierte oder neuere Versionen, die wir auf dem FTP-Server [ftp.suse.com](http://ftp.suse.com) bereithalten, aber auch Pakete, die Sie vielleicht selbst gebaut oder sich aus anderer Quelle besorgt haben. Unterstützt werden komprimierte Tar-Archive (`.tgz`) und RPM-Pakete (`.rpm`, `.spm` und `.src.rpm`) sowie spezielle Patch-Pakete (`.pat`), die wir gegebenenfalls auf unserem FTP-Server bereitstellen.

Der Installationsvorgang besteht aus 3 Schritten (eine ausführliche Anleitung kann mit **F1** angezeigt werden):

- Auswahl der Installationsquelle
- Auswahl aus den dort angebotenen Paketen
- Installation der Pakete

Unter dem Menüpunkt 'Quelle:' erhalten Sie mit **↔** eine Auswahlliste möglicher Installationsquellen: 'Verzeichnis', 'FTP', 'Quellmedium' und 'Floppy'. Ändern Sie gegebenenfalls den voreingestellten Pfad (Verzeichnis/FTP) und bestätigen Sie mit **↵**. YaST baut nun eine Liste der dort verfügbaren Pakete auf. Mit 'FTP' ist es möglich, direkt aus dem Internet heraus zu installieren. Gehen Sie zu der Adresse:

`ftp.suse.com:/pub/suse/i386/update/7.2`

(vgl. Abbildung 3.20). Bislang ist es nicht möglich, Pakete über einen „Proxy“ einzuspielen; Sie benötigen *direkten* Zugriff auf den jeweiligen FTP-Server.




Abbildung 3.20: Pakete einspielen via FTP

### Tipp



Falls Sie eine Meldung wie "530 User ftp access denied." erhalten, bedeutet das wahrscheinlich, dass nur zeitweilig kein FTP-Login möglich ist, da zu viele User bereits eingeloggt sind. Versuchen Sie es später noch einmal.

Wählen Sie das rpm-Paket, das Sie installieren wollen aus; wie gewohnt, mit **Leertaste** ankreuzen und dann mit **F10** installieren. Das jeweilige Paket wird zudem in Verzeichnis `/tmp/ftp<prozessnummer>` abgelegt, sodass – falls etwas schief geht – das Paket per Hand nachinstalliert werden kann (vgl. Abschnitt 11.3.2 auf Seite 311).

### 3.4.10 Pakete löschen

Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, zeigt Ihnen YaST eine Liste aller Pakete, die in Ihrem System installiert sind. Dabei werden auch fremde Pakete angezeigt. Unter „fremden Paketen“ sind dabei solche Pakete zu verstehen, die nicht auf der SuSE-CD enthalten sind. Bei solchen Paketen kann YaST kein Update durchführen; auch die Abhängigkeiten der Pakete untereinander kann YaST dann nicht überprüfen.

Am einfachsten ist es, wenn Sie solche Pakete durch die entsprechenden Pakete der SuSE-CDs ersetzen. Dazu wählen Sie in der angezeigten Liste die betreffenden Pakete aus. Mit **(F2)** wird eine kurze Beschreibung des fremden Paketes angezeigt, da es für diese Pakete keine ausführlichen Beschreibungsdateien gibt. **(F10)** löscht die Pakete.

Danach können Sie die entsprechenden Pakete von der CD neu installieren.

## 3.5 System updaten

Den Menüpunkt ‘system updaten’ sollten Sie nur dann verwenden, wenn Ihr Basissystem aktuell genug, also zum Quellmedium passend ist. YaST wird Ihnen dies im Zweifelsfall mitteilen.

Ein System-Update leiten Sie so ein, wie in Kapitel 11 auf Seite 297 beschrieben; einzelne Pakete erneuern Sie mit YaST gemäß Abschnitt 3.4.9 auf Seite 74.

## 3.6 Administration des Systems

Neben der reinen Installation unterstützt Sie YaST auch bei den verschiedenen Verwaltungsaufgaben, mit denen Sie als Systemadministrator konfrontiert werden.

Nachdem die eigentliche Installation beendet ist, die Pakete also auf die Festplatte kopiert wurden, müssen eine ganze Reihe von Einstellungen vorgenommen werden, um das System Ihren Erfordernissen anzupassen: Hardware einbinden, Netzwerkdienste konfigurieren und aktivieren, Benutzer anlegen, das Startverhalten des SuSE Linux bestimmen etc.

Sie gelangen in die Systemadministration, indem Sie im Hauptmenü von YaST (vgl. Abbildung 3.1 auf Seite 50) den Punkt ‘Administration des Systems’ wählen (Abbildung 3.21 auf der nächsten Seite).

### 3.6.1 Hardware in System integrieren

Hier können Sie die von Ihnen verwendete Hardware näher spezifizieren. In den meisten Fällen wird ein symbolischer Linklink von einem Standardgerät auf das speziell von Ihnen verwendete angelegt, sodass Sie jederzeit auf die entsprechende Hardware zugreifen können, ohne sich den genauen Namen der entsprechenden Komponente merken zu müssen.




Abbildung 3.21: Administration des Systems

Das Einstellen von Maus, Modem, CD-ROM-Laufwerk, Drucker, Scanner usw. ist über die folgenden Menüs möglich.

Anspruchsvoller ist die im Folgenden vorgeführte Druckerkonfiguration.

### Drucker konfigurieren

Das Ansprechen eines Druckers unter Linux ist ein komplexer Vorgang; der technische Hintergrund ist in Kapitel 8 auf Seite 217 ausführlich beschrieben.

YaST bietet die Möglichkeit, den `apsfilter` komfortabel für den von Ihnen verwendeten Drucker einzurichten (Abbildung 3.23 auf Seite 79):

Unter dem Punkt 'Name des Druckers' wird eine Auswahl der von Ghostscript unterstützten Drucker angezeigt. Sie können aus dieser Liste einen Treiber für Ihren Drucker auswählen. Sollte ein Ghostscript-„Treiber“ nicht angezeigt werden, können Sie diesen gleichwohl über die Menüpunkte 'Anderer Drucker' und dann von Hand '<Benutzerdefiniert>' eintragen. Die Konfiguration des `uniprint`-Treibers mit der jeweiligen „Parameter-Datei“ ist mit YaST2 oder `lprsetup` durchzuführen; vgl. Abschnitt 8.5 auf Seite 229.

Normalerweise sind Drucker an eine parallele Schnittstelle (Druckerport, auch „Parport“) oder USB angeschlossen. In allermeisten Fällen wird `/dev/lp0` die richtige Schnittstelle sein – dann nämlich, wenn der Drucker an der ersten parallelen Schnittstelle hängt.



Abbildung 3.22: Hardwarekonfiguration



#### Tip

Wenn Ihr Drucker nicht druckt, stellen Sie im Zweifelsfall zunächst im BIOS für die parallele Schnittstelle folgende Werte ein:

- IO-Adresse 378 (hexadezimal)
- Interrupt 7
- als Modus: Normal (oder SPP)
- und schalten Sie DMA ab (sollte im Modus Normal abgeschaltet sein)

Dies sind die gängigen Standardwerte.

### 3.6.2 Kernel- und Bootkonfiguration

Hier können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen, die das Booten Ihres Systems und den verwendeten Kernel betreffen.

#### ‘Boot-Kernel auswählen’

Sie können sich einen der vorkompilierten Kernel (von der SuSE-CD) mit den dazugehörigen Kernel-Modulen installieren lassen (‘Boot-Kernel auswählen’), wenn etwa Ihre erste Wahl bei der Installation nicht optimal war; dabei wird Ihnen YaST anbieten, die Kernelkonfiguration (.config) in das Verzeichnis der Kernelquellen (/usr/src/linux) zu kopieren.






Abbildung 3.23: apsfilter mit YaST einrichten

Wählen Sie den Kernel für Ihren Rechner aus und lassen Sie danach im Regelfall von YaST den LILO neu einrichten, wenn Sie auch zuvor bereits erfolgreich mit LILO gebootet haben. Andernfalls vgl. unten die Anleitung zur LILO-Konfiguration.

Für den *fortgeschrittenen* Anwender ist es durchaus empfehlenswert, im Anschluss an die Installation einen eigenen Kernel zu generieren (siehe Kapitel 9 auf Seite 251). Ein solcher Kernel – exakt abgestimmt auf Ihr persönliches System – ist kleiner, schneller und vermeidet Treiberprobleme mit nicht vorhandener Hardware. Als Neu-Einsteiger sollten Sie jedoch bitte zunächst mit einem der mitgelieferten Standard-Kernel Ihr System betreiben; denn nur wenn ein solcher Standard-Kernel verwendet wird, haben Sie als Kunde Anrecht auf den „Installationssupport“.

#### ‘Rescue-Diskette erzeugen’

Eine „Notfall-“ oder „Rettungsdiskette“ (engl. *rescue disk*) kann sinnvoll sein (‘Rescue-Diskette erzeugen’), wenn sich Ihr Rechner einmal gar nicht mehr starten lassen will – zum Inhalt und zur Verwendung der Diskette vgl. auch Abschnitt 12.6 auf Seite 329.

#### ‘LILO konfigurieren’

Für die korrekte Konfiguration des LILO (engl. *Linux LOader*) bietet Ihnen YaST auch ein Frontend (Abbildung 3.25 auf Seite 81); mit LILO lassen sich zudem OS/2-, DOS- und Windows 95/98-Systeme starten – Vorsicht ist aber bei Windows NT geboten. Hintergrundinformationen zur Bedeutung der einzelnen Felder und Optionen der Konfigurationsmasken finden Sie in Kapitel 4 auf Seite 93.




Abbildung 3.24: Kernel- und Bootkonfiguration

Die ‘Append-Zeile für Kernel-Parameter’ bleibt in der Regel leer, es sei denn, Sie haben bereits zum Booten zusätzliche Parameter verwenden müssen; nur in einem solchen Fall tragen Sie diese Parameter hier ein (allerdings *ohne* den voranstehenden Kernelnamen `linux`!). Die Details werden in Abschnitt 4.4.2 auf Seite 102 dargelegt.

‘Wohin soll LILO installiert werden?’: Wenn Sie *nur* Linux auf Ihrem Rechner haben, dann ist Master-Boot-Sektor der richtige Platz. Boot-Sektor der `/boot`-Partition ist zu wählen, wenn Sie Linux über einen „fremden“ Bootmanager starten wollen; sollten Sie keine `/boot`-Partition angelegt haben, wählen Sie Boot-Sektor der Root-Partition. Auf Diskette spricht für sich selbst. Der technische Hintergrund zu dieser Einstellung wird auf Seite 97 erläutert.

‘Wartezeit vor Booten’: Die Angabe erfolgt in Sekunden; 10 Sekunden ist ein guter Wert.

“linear” Option: Diese Option ist in den meisten Fällen *nicht* notwendig; vgl. auch Abschnitt 4.4.2 auf Seite 102.

Mit ‘F4=Neue Config’ legen nun Sie den Namen einer neuen „Konfiguration“ fest; es hat sich bewährt, die Standard-Konfiguration `linux` zu nennen. Wenn bereits Konfigurationen bestehen, lassen sich diese mit ‘F5=Edit Config’ verändern; dazu stellt YaST eine Maske zur Verfügung, die in Abbildung 3.26 auf Seite 82 gezeigt wird. Die einzelnen Felder bedeuten:

‘Name der Konfiguration’: Hier haben Sie freie Hand, doch wählen Sie für die erste Konfiguration `linux`.

‘Welches Betriebssystem’: Angeboten werden die Möglichkeiten Linux booten, DOS/Win booten – dies ist auch die richtige Option für Windows 95/98 – und OS/2 booten.

‘Zu bootende (Root-) Partition’: Diese Angabe wird vorgegeben. In der




Abbildung 3.25: LILO: Installation

Regel ändern Sie hier nichts. Tippen Sie ‘F3’ und wählen Sie die passende Partition aus.

‘Kernel optional’: Nur ankreuzen, wenn dieser Linux-Kernel *nicht permanent* verfügbar ist; also z. B. bei einem Kernel, den man nur einmal zu Testzwecken installieren möchte.

‘Kernel, den Lilo booten soll’: Auch hier brauchen Sie die Vorgabe in der Regel nicht zu ändern. Der Standardplatz ist bei SuSE Linux `/boot/vmlinuz`; mit ‘F3’ haben Sie die Möglichkeit, durch die Verzeichnisstruktur zu „browsen“.

Mit ‘weiter’ wird LILO installiert, mit ‘Abbruch’ können Sie die Installation von LILO abbrechen.



### Tip

Wir empfehlen Ihnen, beim Eintragen von Linux im LILO gleich noch eine zweite Konfiguration (etwa `old`) vorzusehen, bei der Sie als zu bootenden Kernel `/boot/vmlinuz.old` angeben und das Feld ‘Kernel optional’ ankreuzen. Bei einem Neu-Übersetzen des Kernels (siehe Kapitel 9 auf Seite 251) mit automatischer Installation des LILO wird automatisch auch eine Sicherheitskopie Ihres alten Kernels installiert, so dass Sie das System auch dann starten können, wenn der neue Kernel nicht wie gewünscht funktioniert!

### 3.6.3 Netzwerk konfigurieren

Die grundlegenden Einstellungen für das Netzwerk können mit YaST vorgenommen werden (vgl. Abbildung 3.27 auf der nächsten Seite).




Abbildung 3.26: LILO: Bootkonfiguration

Führen Sie dies unbedingt auch dann durch, wenn Ihr Rechner sich nicht wirklich in einem Netzwerk mit Netzwerkkarte o. Ä. befindet! Sehr viele Programme setzen die Netzwerkunterstützung voraus, um korrekt funktionieren zu können.




Abbildung 3.27: Netzwerk konfigurieren

**'Netzwerk Grundkonfiguration'** Hier werden im Wesentlichen die IP-Adresse(n) vergeben und diese dann den Netzwerk-Schnittstellen wie Netzwerkkarte, PPP- oder ISDN-Gerät zugeordnet (Abbildung 3.28 auf der nächsten Seite); siehe auf Seite ?? ff., wo all diese Begriffe geklärt werden.

Hier können Sie auch über 'F3=Auto-IP' die Dienste DHCP oder BOOTP anwählen, um eine automatische IP-Konfiguration zu benutzen.

AUSWAHL DES NETZWERKS

In dieser Maske können Sie die Grundkonfiguration Ihrer Netzwerk-Devices vornehmen. Mit der Funktionstaste F6 können Sie die IP-Adressen einer Netzwerk-Device festlegen. Mit F7 wird die Hardware des Netzwerks konfiguriert. Dies ist nur bei ISDN- und PLIP-Netzwerk notwendig. F8 konfiguriert die ISDN-Parameter.

Nummer	Aktiv	Netzwerktyp	Device-Name	IP-Adresse	PCMCIA	PtP-Adresse
[0]	<input type="checkbox"/>		<Kein Device>			<input type="checkbox"/>
[1]	<input type="checkbox"/>		<Kein Device>			<input type="checkbox"/>
[2]	<input type="checkbox"/>		<Kein Device>			<input type="checkbox"/>
[3]	<input type="checkbox"/>		<Kein Device>			<input type="checkbox"/>

<Zusätzliches Netzwerk anlegen>

F3=Auto-IP    F4=Aktivieren    F5=Device    F6=IP-Adresse  
 F7=Hardware    F8=ISDN    F9=PCMCIA

< F10=Speichern >

Abbildung 3.28: Netzwerk Grundkonfiguration

Über 'F6=IP-Adresse' können Sie auch einen Wert für 'MTU' eingeben. Lassen Sie das Feld im Zweifelsfall leer oder übernehmen Sie eine eventuell vorhandene Voreinstellung.

Mit 'MTU' ist eine „maximal übertragbare Blockgröße“ gemeint bzw. die maximale Paketgröße, die in einem Netzwerk verschickt werden kann.

Gegebenenfalls ist der Wert an die Vorgaben Ihres Internet-Providers anzupassen. Als Standard und Maximalwert gilt '1500'. Wenn Sie einen Wert wählen, der auch nur um ein Byte zu groß ist, kann überhaupt nichts mehr übertragen werden. Daher empfiehlt es sich, im Zweifelsfall (z. B. bei schlechten Leitungen) einen kleineren Wert einzutragen, dann erfolgt die Datenübertragung nur ein bisschen langsamer als maximal möglich.

**'Rechnernamen ändern'** Der Name (engl. *hostname*) und der Domainname des Rechners können neu gesetzt werden.

**'Netzwerkdienste konfigurieren'** Hinter diesem Punkt verbergen sich oft benötigte Basisdienste: *inetd* (für *telnet*, *ftp*, das Drucken etc.), *portmap* (für NFS-Server und NIS) und *rpc.nfsd* (für NFS-Server).

**'Konfiguration Nameserver'** Es ist möglich, einen oder mehrere Nameserver anzugeben (siehe auf Seite 350).

**'YP-Client konfigurieren'** Dieser Punkt ist dann aktiv, wenn das Paket *ypclient*, Serie *n* installiert ist (vgl. auf Seite 352).

**'Sendmail konfigurieren'** Auch eine Konfigurationsdatei für *sendmail* kann installiert werden, die für verschiedene Erfordernisse jeweils eine ausreichende Funktionalität bereitstellt.

**'Netzwerkdrucker verwalten'** Hier lassen sich Drucker einrichten, die im Netz über TCP/IP zu erreichen sind. Wenn der Drucker *lp* am Druckerserver *sonne.kosmos.all* unter dem lokalen Namen *remote* erreicht werden soll, dann füllen Sie die Maske aus.

Wenn Sie für diesen Drucker eine Vorfilterung benötigen, orientieren Sie sich an Abschnitt 8.7 auf Seite 236 ff.

‘**Drucker über samba ansteuern**’ Dieser Punkt ist aktiv, wenn das Paket `samba`, Serie `n` installiert ist. So erreicht man einen Drucker, der an einen Windowsrechner angeschlossen ist.

‘**Drucker im Novell-Netz ansteuern**’ Dieser Punkt ist dann aktiv, wenn das Paket `ncpfs`, Serie `n` installiert ist.

‘**ISDN-Parameter konfigurieren**’ Dieser Punkt ist dann aktiv, wenn das Paket `i4l`, Serie `n` installiert ist. Für ISDN werden detailreiche Menüs bereitgestellt.

‘**PPP-Netzwerk konfigurieren**’ Hier kann PPP eingerichtet werden.

Für eine weitergehende Konfiguration des Netzwerks wird auf Netzwerkhandbuch verwiesen.

#### 3.6.4 Login-Konfiguration

Hier lässt sich angeben, ob beim Hochlaufen des Systems der textorientierte Login-Bildschirm oder ob sofort das X Window System gestartet werden soll. Wird die grafische Login-Möglichkeit gewünscht, dann stehen der nüchterne XDM, der umfangreiche KDM des KDE- oder der GDM des GNOME-Projekts zur Auswahl; wird KDM gewählt, kann zudem festgelegt werden, wer berechtigt ist, einen `shutdown` durchzuführen. Die Alternative ist ein Login auf der ASCII-Konsole und ein Starten von X mit dem Kommando `startx` (Abbildung 3.29).




Abbildung 3.29: Login-Konfiguration



### Hinweis

Wenn Sie nicht sicher sind, dass X problemlos gestartet werden kann, sollten Sie keinen Display-Manager aktivieren. Testen Sie auf jeden Fall zuerst, ob Sie X von der Konsole starten können, bevor Sie einen Display-Manager aktivieren.

Es wird der Runlevel 5 in der `/etc/inittab` als Default-Runlevel eingetragen und eine Variable in der `/etc/rc.config` hinterlegt (vgl. Abschnitt 11 auf Seite 355); wenn Sie auf dem System den Runlevel 5 für einen anderen Zweck verwenden als zum Hochfahren des XDM, KDM oder GDM, wird *keiner* der Display-Manager aktiviert.

### 3.6.5 Einstellungen susewm (Windowmanager)

In diesem Konfigurationsmenü wird der „Grafische Desktop“ festgelegt.




Abbildung 3.30: Einstellungen susewm

Wählen Sie den als Standard gültigen Windowmanager aus und bestimmen Sie, für welche susewm systemweit verfügbare Konfigurationsdateien generiert werden sollen.

### 3.6.6 Benutzerverwaltung

Mit YaST können Sie komfortabel neue Benutzer anlegen oder vorhandene löschen und modifizieren. Sie finden den entsprechenden Dialog dazu im Menü ‘Administration des Systems’ unter dem Menüpunkt ‘Benutzerverwaltung’.

```

                                BENUTZERVERWALTUNG
In dieser Maske können Sie sich über die in Ihrem System vorhandenen
Benutzer informieren, neue Benutzer anlegen und vorhandene Benutzer ändern
und löschen.

Benutzername                    :  :
Numerische User-ID              :  :
Gruppe (numerisch oder als Name) :  :
Home-Verzeichnis                :  :
Login-Shell                     :  :
Passwort                        :  :
Passwort wiederholen            :  :
Zugriff auf Modem erlaubt      [ ]
Ausführliche Beschreibung des Benutzers
:  :
F1=Hilfe  F3=Auswahlliste  F4=User anlegen  F5=User löschen  F10=Maske beenden

```

Abbildung 3.31: Benutzerverwaltung mit YaST

Hier können Sie dem Benutzer den ‘Zugriff auf das Modem’ erlauben; wenn Sie dies tun, wird der Benutzer in die Gruppen ‘uucp’ und ‘dialout’ eingetragen. Alle Mitglieder dieser Gruppen können z. B. PPP-Verbindungen auf- und abbauen.

Beim Neuanlegen eines Benutzers werden alle Dateien aus dem Beispielvezeichnis `/etc/skel` in das Benutzerverzeichnis des neuen Benutzers kopiert, sodass automatisch eine minimale systemweite Vorkonfiguration aller Benutzer erfolgen kann. Selbstverständlich kann jeder Benutzer des Systems später diese Dateien nach eigenen Vorstellungen anpassen.

Zudem werden von YaST zwei Skripten aufgerufen, in denen Routine-Aufgaben hinterlegt werden können:

- Nach dem Anlegen des Benutzers wird – falls vorhanden – das Skript `/usr/sbin/useradd.local` aufgerufen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Benutzer sowohl in `/etc/passwd` als auch in `/etc/shadow` eingetragen. Auch das Home-Verzeichnis des Benutzers existiert bereits und die Dateien aus `/etc/skel` sind umkopiert.
- Vor dem Löschen des Benutzers wird – falls vorhanden – das Skript `/usr/sbin/userdel.local` aufgerufen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Benutzer noch in den Dateien `passwd` und `shadow` eingetragen und auch das jeweilige Home-Verzeichnis existiert noch.

Beiden Skripten wird der Benutzername als Parameter übergeben. Wenn man weitere Daten (User-ID, Login-Shell, Home-Verzeichnis) braucht, kann man diese relativ einfach aus `/etc/passwd` ermitteln.

Verfügen Sie bereits über genügend Erfahrung und ist es Ihnen zu umständlich, für diesen Zweck YaST zu starten, stehen selbstverständlich auch die Dienstprogramme `useradd` und `userdel` zur Verfügung.



## Hinweise zu PAM

Die Konfigurationsdateien zu PAM (engl. *Pluggable Authentication Modules*) liegen unter `/etc/pam.d`. Die Dokumentation für Programmierer und Systemadministratoren ist unter `/usr/share/doc/packages/pam` zu finden.

SuSE Linux kann mit MD5-Passwörtern umgehen, mit MD5-Verschlüsselung können Passwörter länger als 8 Zeichen sein. Allerdings ist Vorsicht geboten: MD5-Verschlüsselung ist *nicht* mit `crypt()`, der Standardfunktion unter Unix, kompatibel; das bedeutet, dass etliche kommerzielle Unix-Systeme und einige Programme mit MD5-Passwörtern nicht funktionieren.

In `/usr/share/doc/packages/pam/md5.config` sind Konfigurationshinweise zu finden.

## 3.6.7 Gruppenverwaltung

Mit YaST können Sie nicht nur Benutzer, sondern auch Benutzergruppen verwalten.




Abbildung 3.32: Gruppenverwaltung mit YaST

Unter Linux (wie unter Unix generell) kann und muss man jeden Benutzer mindestens einer Benutzergruppe zuordnen. Dies ist deshalb notwendig, weil sich aus der Gruppenzugehörigkeit bestimmte Zugriffsrechte, z. B. auf Dateien, ableiten. So kann man z. B. Verzeichnisse nur Mitgliedern einer Gruppe zugänglich machen und diesen Zugang mittels eines Gruppenpassworts schützen.

Einige Benutzergruppen sind unter Linux schon vorgegeben, z. B. die Benutzergruppen `'users'`, `'root'`, u. v. a. m.

Die Form `'users'` ist jedoch nur die textuelle Darstellung der Benutzergruppen. Intern werden sie mit Zahlen repräsentiert, der so genannten Gruppen-Kennung (engl. *group id*). Die Konfigurationsdatei für Benutzergruppen ist `/etc/group`.

Mit YaST können Sie die Benutzergruppen ganz einfach einrichten. In YaST finden Sie den Gruppenverwaltungsdialog im Menü 'Administration des Systems' unter dem Menüpunkt 'Gruppenverwaltung'. Der Dialog wird in Abbildung 3.32 auf der vorherigen Seite gezeigt.

#### 3.6.8 Backups erstellen

Es kann nützlich sein, alle seit der Installation eines Paketes modifizierten und hinzugekommenen Dateien – das sind typischerweise Konfigurations- und Datendateien – in eine Archivdatei oder auf Band zu sichern. Genau das leistet diese Funktion.




Abbildung 3.33: Datensicherung (Backup) mit YaST

Der dazugehörige Dialog besteht aus drei Abschnitten:

##### 1. Umfang festlegen

In dieser Maske legen Sie in einer Liste fest, welche Verzeichnisse vom Backup ausgeschlossen werden. Vorgegeben sind hier /tmp, /dev und /proc. Allerdings sollten Sie die Liste ergänzen, etwa um gemountete CD-ROMs, gemountete DOS-Partitionen und per NFS gemountete Verzeichnisse. Je mehr unnötige Verzeichnisse Sie vom Backup ausnehmen, desto schneller läuft die Funktion ab, da unnötige Dateivergleiche mit den Paketbeschreibungen entfallen. Mit den Tasten  $\oplus$  und  $\ominus$  fügen Sie Einträge in die Ausnahme-Liste ein bzw. entfernen sie daraus,  $\text{F10}$  setzt die Funktion mit dem nächsten Schritt fort.

##### 2. Suchen

Jetzt durchsucht YaST das System nach Dateien, die in das Backup aufgenommen werden. Die Anzahl und Größe der bisher gefundenen Dateien wird

ständig angezeigt. Nach beendeter Suche erscheint eine Liste mit allen gefundenen Dateien. Hier können Sie noch Dateien mit der Leertaste  aus der Liste entfernen; diese sind dann nicht im Backup-Satz enthalten.

### 3. Kommando festlegen

Hier legen Sie fest, wie die Dateien gesichert werden sollen. Dazu können Sie z. B. einen Archivnamen eingeben oder Optionen setzen.

Der Backup-Mechanismus kann natürlich nur funktionieren, wenn auf das Datum der Dateien nicht anderweitig Einfluss genommen wurde. Außerdem braucht die Funktion recht viel Hauptspeicher. Allein die Dateinamen einer typischen CD belegen 6 MB. Und natürlich brauchen Sie auch den Plattenplatz für das Archiv. Wenn Sie das Archiv komprimieren lassen, können Sie mit etwa der Hälfte der angezeigten Dateigröße rechnen. Es empfiehlt sich ohnehin, das Backup auf ein Band zu schreiben.

## 3.6.9 Einstellungen Systemsicherheit

Verändern Sie die Voreinstellungen nur, wenn Ihnen die Hintergründe der jeweiligen Maßnahme vertraut sind. Lesen Sie dazu z. B. im Konfigurationshandbuch den Abschnitt über die Konfiguration der Systemsicherheit mit YaST2.



### Hinweis

Wenn Sie via ssh keine `'root'`-Logins zulassen wollen, dann muss `/etc/ssh_config` angepasst werden. In `/etc/sshd_config` ist **PasswordAuthentication yes** voreingestellt. – Bei korrekter Konfiguration der ssh sind `'root'`-Logins über das Netz sicher.

## 3.6.10 Console-Font einstellen

Hierbei handelt es sich um die Maske, die den Font (Schriftart) auf der Linux-Konsole einstellt. Linux erlaubt das Laden verschiedener Fonts für die Konsole. In dieser Maske kann man die verschiedenen vorhandenen Fonts ausprobieren und einen dieser Fonts zum Standard-Font machen. Wenn Sie `'Keinen Font laden'` anwählen, dann wird der Font weiter verwendet, der auf der Grafikkarte gespeichert ist.

Das Ganze hat natürlich keinerlei Auswirkungen auf die Fonts unter einer graphischen Oberfläche wie KDE oder Gnome. Man sieht davon im YaST nur etwas, wenn man es direkt von der Ascii-Konsole aus startet und nicht von einem `kterm` oder `xterm`.

## 3.6.11 Zeitzone einstellen

Die Zeitzone wird bereits bei der Installation von SuSE Linux eingestellt. Hier können Sie die Einstellung nachträglich ändern bzw. korrigieren. Bewegen Sie



Abbildung 3.34: Console-Font einstellen

den blauen Balken einfach mit den Cursortasten (↑) und (↓) zu dem gewünschten Ziel und bestätigen Sie mit 'weiter'.

Danach erscheint noch ein Fenster, das abfragt, ob Sie Ihre BIOS-Uhr auf der lokalen Zeit oder auf GTM (Greenwich Mean Time) stehen haben.

#### 3.6.12 XFree86[tm] konfigurieren

Das X Window System (XFree86) kann mit unterschiedlichen Tools konfiguriert werden. Versuchen Sie es im ersten Anlauf bitte mit SaX. SaX ist ausführlich in Abschnitt 5.3 auf Seite 132 ff. beschrieben.

Die technischen Details lesen Sie bitte in Kapitel 5 auf Seite 129 ff. nach.

#### 3.6.13 gpm konfigurieren

Diese Maske steuert, ob und mit welchen Parametern der Maus-Support für die Konsole gestartet wird. Dieser gestattet es, zwischen verschiedenen virtuellen Ascii-Konsolen mit der Maus Text auszutauschen („cut and paste“). Auch hier ist das ganze nur auf der Ascii-Konsole relevant, denn unter einer graphischen Oberfläche wird die Maus von X11 selbst gesteuert und die Einstellungen für gpm sind egal.

#### 3.6.14 Konfigurationsdatei verändern

Bei SuSE Linux wird praktisch das gesamte System über die zentrale Konfigurationsdatei `/etc/rc.config` und die ausgelagerten Dateien in dem Verzeichnis



Abbildung 3.35: gpm konfigurieren

/etc/rc.config.d verwaltet. Diese Dateien werden beim Hochlauf von den einzelnen Bootskripten ausgewertet und das System wird entsprechend konfiguriert.

Sie können mit YaST die Einträge in diesen Dateien verändern und das System an Ihre Gegebenheiten anpassen, ohne im Detail wissen zu müssen, all welche Spezialdateien von den Änderungen betroffen sind.




Abbildung 3.36: Verändern der Konfigurationsdatei mit YaST

Wählen Sie hier mit dem Cursor die zu verändernde Variable aus und drücken Sie (←) oder (F3), um sie zu verändern.

Wenn Sie die /etc/rc.config von Hand verändern, müssen Sie nachfolgend

noch das Skript `SuSEconfig` aufrufen. Das `SuSEconfig` sorgt dafür, dass die von Ihnen in der Datei `/etc/rc.config` vorgenommenen Änderungen auch in die einzelnen programmspezifischen Konfigurationsdateien übernommen werden. Eine eingehende Beschreibung der Konfigurationsdatei mit den wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in Abschnitt [13.6](#) auf Seite [346](#).

## 4 Booten und Bootmanager – LILO, loadlin etc.

In diesem Kapitel sollen verschiedene Methoden vorgestellt werden, wie sich das fertig installierte System booten lässt. Um das Verständnis der einzelnen Methoden zu erleichtern, werden zunächst einige technische Details des Bootprozesses auf PCs erläutert.

### 4.1 Der Bootvorgang auf dem PC

Nach dem Einschalten des Rechners werden vom BIOS (engl. *Basic Input Output System*) Bildschirm und Tastatur initialisiert sowie der Hauptspeicher getestet. Bis zu diesem Zeitpunkt existieren noch keine Massenspeichermedien in der Welt Ihres PCs!

Nachdem das Rumpfsystem seine „Innenschau“ beendet hat, kann es sich der Erkundung der übrigen Welt widmen. Informationen über aktuelles Datum, Zeit und eine Auswahl der wichtigsten Peripherie-Geräte werden aus den CMOS-Werten (*CMOS setup*) ausgelesen. Da nun die erste Festplatte einschließlich ihrer Geometrie bekannt sein sollte, kann das Laden des Betriebssystems von dort beginnen.

Dazu wird von der ersten Festplatte der physikalisch erste Datensektor von 512 Byte Größe in den Speicher geladen, und die Programmkontrolle geht auf das Programmchen zu Beginn dieses Sektors über. Die Abfolge der auf diese Weise ausgeführten Anweisungen bestimmt den weiteren Ablauf des Bootvorgangs. Die ersten 512 Byte auf der ersten Festplatte werden deshalb auch als *Master Boot Record* (MBR) bezeichnet.

Die Zusammenhänge erlauben bereits zwei für das Verständnis des Folgenden wichtige Beobachtungen: Bis zu diesem Zeitpunkt (Laden des MBR) läuft der Bootvorgang völlig unabhängig vom installierten System auf jedem PC immer gleich ab, und der PC hat bis dahin zum Zugriff auf die Peripherie lediglich die im BIOS gespeicherten Routinen (Treiber) zur Verfügung.

#### Master Boot Record

Die Struktur des MBR ist durch eine betriebssystemübergreifende Konvention festgelegt. Die ersten 446 Byte sind für Programmcode reserviert. Die nächsten 64 Byte bieten Platz für eine Partitionstabelle mit bis zu vier Einträgen. (vgl. Abschnitt 2.5 auf Seite 40 und Abschnitt 2.6 auf Seite 42) Ohne die Partitionstabelle gibt es keine Dateisysteme (MS-DOS: Laufwerke), d. h. die Festplatte ist

praktisch nicht zu verwenden. Die letzten 2 Byte müssen eine feste „magische Zahl“ (AA55) enthalten: ein MBR, der dort etwas anderes stehen hat, wird vom BIOS und von allen PC-Betriebssystemen als ungültig angesehen.

### Bootsektoren

Bootsektoren sind die jeweils ersten Sektoren der Festplatten-Partitionen, außer bei der erweiterten Partition, die nur ein „Behälter“ für andere Partitionen ist. Sie bieten 512 Byte Platz und sind dazu gedacht, Code aufzunehmen, der ein auf dieser Partition befindliches Betriebssystem starten kann. Die Bootsektoren formatierter DOS-, Windows- oder OS/2-Partitionen tun das auch stets (und enthalten zusätzlich noch wichtige Grunddaten des Dateisystems). Im Gegensatz dazu sind Bootsektoren von Linux-Partitionen – auch nach der Anlage eines Dateisystems – von Hause aus erst einmal leer (!). Eine Linux-Partition ist daher *nicht von selbst startbar*, auch wenn sie einen Kernel und ein gültiges Root-Dateisystem enthält.

Ein Bootsektor mit gültigem Systemstart-Code trägt in den letzten 2 Byte dieselbe „magische“ Kennung wie der MBR.

### Booten von DOS oder Windows 95/98

Im DOS-MBR der ersten Festplatte ist ein Partitionseintrag als *aktiv* (engl. *bootable*) gekennzeichnet, was heißt, dass dort nach dem zu ladenden System gesucht werden soll. Deshalb muss DOS zwingend auf der ersten Festplatte installiert sein. Der DOS-Programmcode im MBR ist die erste Stufe des Bootloaders (engl. *first stage bootloader*) und überprüft, ob auf der angegebenen Partition ein gültiger Bootsektor vorhanden ist.

Falls dies der Fall ist, kann der Code in diesem Bootsektor als „zweite Stufe“ des Bootloaders (engl. *secondary stage loader*) nachgestartet werden. Dieser lädt nun die Systemprogramme, und schließlich erscheint der gewohnte DOS-Prompt bzw. es startet die Windows 95/98-Oberfläche.

Unter DOS lässt sich nur eine einzige primäre Partition als aktiv markieren. Folglich kann das DOS-System nicht auf logischen Laufwerken in einer erweiterten Partition untergebracht werden.

## 4.2 Bootkonzepte

Das einfachste „Bootkonzept“ betrifft einen Rechner mit einem einzigen Betriebssystem. Eine verbreitete solche Konfiguration ist DOS oder Windows 95/98 als ausschließliches Betriebssystem auf dem Rechner. Die Abläufe in der Startphase in diesem Fall haben wir soeben geschildert.

Ein solcher Bootvorgang ist auch für einen Nur-Linux-Rechner denkbar. Dann kann theoretisch auf die Installation von LILO verzichtet werden. Bei einem solchen Szenario wäre es allerdings nicht möglich, dem Kernel während des Startens eine Kommandozeile (mit Spezialwünschen zum Startvorgang, zusätzlichen Hardware-Informationen usw.) mitzugeben.



Sobald mehr als ein Betriebssystem auf einem Rechner installiert ist, bieten sich verschiedene Bootkonzepte an:

**Zusätzliche Systeme von Diskette booten:** Ein Betriebssystem wird von Platte geladen, mit Hilfe von Boot-Disketten können alternativ weitere Betriebssysteme vom Disketten-Laufwerk aus gestartet werden.

- *Bedingung:* Ein bootfähiges Diskettenlaufwerk ist vorhanden.
- *Beispiel:* Sie installieren Linux zusätzlich auf Ihrem DOS-, Windows 95/98- oder OS/2-System und starten Linux stets von Bootdiskette.
- *Vorteil:* Sie ersparen sich die doch etwas heikle Bootloader-Installation.
- *Nachteile:* Sie müssen *sehr* darauf bedacht sein, einen Sicherheitsvorrat funktionierender Bootdisketten zu haben. Der Start dauert länger.
- Dass Ihr Linux ohne Bootdiskette nicht starten kann, mag je nach beabsichtigtem Einsatz Ihres Rechners ein Nachteil oder Vorteil sein.

**Zusätzliche Systeme zur Laufzeit nachladen:** Ein Betriebssystem wird bei jedem Systemstart geladen, weitere können von diesem aus optional nachgeladen werden.

- *Bedingung:* Geeignete Programme zum Nachstarten eines Systems sind vorhanden.
- *Beispiele:* Das Laden von Linux von DOS aus mit Hilfe des Programms `loadlin.exe` (vgl. Abschnitt 4.9 auf Seite 121) oder das Hochfahren eines NetWare-Servers von DOS aus mit `server.exe`.

**Installation eines Bootmanagers:** Ein Bootmanager erlaubt, mehrere Systeme gleichzeitig auf einem Rechner zu halten und sie abwechselnd zu nutzen. Der Benutzer wählt das zu ladende System bereits während des Bootvorgangs aus; ein Wechsel erfordert den Neustart des Rechners.

- *Bedingung:* Der gewählte Bootmanager „harmoniert“ mit allen Betriebssystemen.
- *Beispiele* für (zumindest unter bestimmten Bedingungen) mit Linux harmonisierende Bootmanager sind OS/2 (vgl. dazu Abschnitt 4.7.3 auf Seite 112) oder der DOS-Bootloader `boot.sys`.

Im Folgenden wird die Installation und Konfiguration von LILO, dem Standard-Bootmanager für Linux-Systeme, näher erläutert – eine gründliche Beschreibung der Fähigkeiten von LILO findet sich in [Alm96] (vgl. die Datei `/usr/share/doc/packages/lilo/user.dvi`). Es schließen sich Ausführungen zu `loadlin` an.

## 4.3 LILO im Überblick

Der Linux-Bootloader ist für die Installation im MBR geeignet (Einzelheiten später auf Seite 97 und in Abschnitt 4.5 auf Seite 106). LILO hat Zugriff auf

beide im Real Modus bekannten Festplatten und ist bereits von seiner Installation her in der Lage, alle benötigten Daten auf den „rohen“ Festplatten<sup>1</sup>, ohne Informationen zur Partitionierung, zu finden. Deshalb lassen sich auch Betriebssysteme von der zweiten Festplatte booten. Die Einträge in der Partitionstabelle werden im Gegensatz zum DOS-Bootvorgang ignoriert.

Der Hauptunterschied zum DOS-Bootvorgang besteht jedoch in der Möglichkeit, beim Booten zwischen dem Laden verschiedener installierter Betriebssysteme – einschließlich Linux – wählen zu können. Nach dem Laden des MBR in den Speicher wird LILO gestartet; LILO kann nun seinerseits dem Benutzer die Auswahl aus einer Liste vorinstallierter Systeme anbieten (siehe auf dieser Seite).

### Was ist LILO und was kann er?

LILO ist ein vielseitiger Bootmanager. Er kann beim Systemstart folgende Systemprogramme laden und starten:

- Bootsektoren von Partitionen (Start eines Betriebssystems von dieser Partition)
- Linux-Kernel (Start von Linux)

Das Zweite können die meisten anderen Bootmanager nicht.

Zudem bietet er die wichtige Gelegenheit, dem Linux-Kernel eine Kommandozeile mitzugeben. Zu Sicherheitszwecken können die LILO-Dienste ganz oder teilweise passwortgeschützt werden.

### Wie sieht das Booten mit LILO aus?

Wenn LILO startet, gibt er den Text LILO und eine Begrüßungsmeldung aus – letztere haben Sie ihm bei der Konfiguration selbst mitgegeben (vgl. Abschnitt 4.4.2 auf Seite 102). Danach erscheint eine Eingabeaufforderung (Prompt):

```
boot :
```

Hier wählen Sie durch Eingabe eines Namens Ihr gewünschtes Betriebssystem aus, das dann sofort gestartet wird. Die Namen für Ihre Betriebssysteme haben Sie gleichfalls selbst vorher bei der Konfiguration vergeben. Einem Linux-Kernel können Sie an dieser Stelle eine Kommandozeile mitgeben. Eine Liste aller Namen können Sie sich mit `(Tab)` (= Taste `(Tab)`) anzeigen lassen.

### Woraus besteht LILO?

Die LILO-Startmaschinerie umfasst die folgenden Bestandteile:

<sup>1</sup>Von einem „rohen“ Datenträger (engl. *raw device*) spricht man, wenn auf ein Blockgerät (Festplatte, Partition, Diskette ...) direkt als einzelne (Geräte-)Datei zugegriffen wird, nicht über ein darauf angelegtes Dateisystem.


- einen *LILO-Bootsektor* mit einem Anfangsstück („erste Stufe“) des LILO-Codes, das den eigentlichen LILO beim Systemstart aktiviert



### Tipp

Die von LILO installierten Bootsektoren enthalten eine Byte-Sequenz, die auch für Bootsektorviren charakteristisch ist. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn DOS-Virens Scanner in Dateien wie `/boot/chain.b` oder `/boot/os2_d.b` das *AIRCOP*-Bootsektor-Virus gefunden zu haben glauben. ; -)

- den LILO-Maschinencode (sein „Herz“).  
Standardlokation: `/boot/boot.b`
- eine *Map-Datei*, in der LILO bei seiner Installation einträgt, wo die Linux-Kernel und sonstigen Daten, die er braucht, zu finden sind.  
Standardlokation: `/boot/map`
- optional: eine *Message-Datei*, deren Inhalt vor der LILO-Bootauswahl als Begrüßungsbotschaft ausgegeben wird. Übliche Lokation:  
`/boot/message` (oder ähnlich)
- die verschiedenen Linux-Kernel und Bootsektoren, die LILO zum Starten anbieten soll.



### Achtung

*Jeder Schreibzugriff* (auch durch Dateiverschiebung) auf eines dieser Bestandteile macht die Map-Datei ungültig und daher eine *Neu-Installation von LILO* erforderlich (siehe auf Seite 106)! Dies betrifft vor allem den Wechsel zu einem neuen Linux-Kernel.

## Wo kann LILO installiert werden?

Gemeint ist mit dieser Frage in Wirklichkeit meist der LILO-Bootsektor („erste Stufe“). Bevor wir darauf eingehen, wollen wir aber gleich hier auf eine generelle Einschränkung hinweisen:

Abhängig von der BIOS-Version Ihres Rechner kann es notwendig sein, *alle* Bestandteile der LILO-Startmaschinerie und das Kernelimage `/boot/vmlinuz` innerhalb der *ersten 1024 Zylinder* zu legen! Dies kann man durch eine kleine Extrapartition erreichen, die unter dem Verzeichnis `/boot` eingehängt („gemountet“) wird und die komplett innerhalb der ersten 1024 Zylinder liegt.

Bei vielen noch verfügbaren BIOS-Versionen sind nur diese physikalischen Bereiche schon während der Systemstartphase mit den BIOS-Treibern erreichbar. Noch dazu ist man in der Regel auf die *ersten beiden Festplatten* eingeschränkt.

Wenn Sie ein sehr altes BIOS haben, gilt möglicherweise zudem: das zusätzliche Vorhandensein von (E)IDE-Festplatten schließt gleichfalls vorhandene SCSI-Geräte von der Bootfähigkeit aus.

Erst ein neueres BIOS lässt in der Regeln den Zugriff auf weitere Geräte zu: so etwa in Verbindung mit EIDE-Festplattencontrollern auf bis zu vier EIDE-Platten. Viele moderne BIOS/SCSI-Hostadapter Kombinationen erlauben sogar das „Nach-vorne-Schieben“ von SCSI-Platten hinsichtlich der Bootfähigkeit. Zur Nutzung dieser Möglichkeit mit LILO vgl. die Beschreibung der `disk`-Option auf Seite 104.

All das fassen wir der Einfachheit halber unter dem Schlagwort *1024-Zylinder-Grenze* zusammen. Sie ist schon bei der Partitionierung Ihrer Festplatten *vor* der Linux-Erstinstallation unbedingt zu berücksichtigen – danach ist es evtl. zu spät und macht Ihnen möglicherweise eine Menge zusätzlicher Arbeit! Einzelheiten zum Umgang damit später unter Abschnitt 4.8.2 auf Seite 117.

Für den LILO-Bootsektor stehen folgende Installationsziele zur Auswahl:

- **Auf einer Diskette**

Dies ist die sicherste, aber auch langsamste Methode, mit LILO zu booten (siehe auf Seite 109). Wem auch nach der Lektüre dieses Kapitels die Veränderung der Bootsektoren ein Gräuel ist, der sollte (zunächst) die Disketten-Variante wählen.

- **Im Bootsektor einer primären Linux-Partition der ersten Festplatte**

Diese Variante lässt den MBR unberührt. Vor dem Booten muss diese Partition mit `fdisk` als aktiv markiert werden. Wenn Linux ganz auf logischen Laufwerken oder Partitionen der zweiten Festplatte eingerichtet wurde, bleibt für LILO nur der Bootsektor der erweiterten Partition der ersten Festplatte – sofern diese existiert – übrig. Linux `fdisk` kann auch diese Partition aktivieren.

Wenn Sie mehrere Betriebssysteme von der Festplatte booten wollen, ist dieses Verfahren allerdings etwas umständlich: jedesmal *vor* einem Betriebssystem-Wechsel müssen Sie unter dem bisherigen Betriebssystem dessen Startpartition deaktivieren und die des nächsten Betriebssystems aktivieren. Die folgenden beiden Verfahren sind für diesen Fall besser geeignet.

- **Im Master Boot Record**

Diese Variante bietet die größte Flexibilität. Insbesondere ist dies die einzige Möglichkeit, Linux von Festplatte aus zu booten, wenn sämtliche Linux-Partitionen auf der zweiten Festplatte liegen, und auf der ersten keine erweiterte Partition zur Verfügung steht. Eine Veränderung des MBR birgt aber bei unsachgemäßer Installation auch gewisse Risiken. Die nötigen Sicherheitsmaßnahmen kommen in Abschnitt 4.5 auf Seite 106 zur Sprache.


- **Wenn Sie bisher einen anderen Bootmanager verwendet haben...**

...und ihn weiterverwenden wollen, gibt es, je nach dessen Fähigkeiten, noch weitere Möglichkeiten. Ein häufiger Fall: Sie haben eine primäre Linux-Partition auf der zweiten Platte, von der aus Sie Linux starten wollen. Ihr anderer Bootmanager wäre imstande, diese Partition über den Bootsektor zu starten. Dann können Sie diese Partition startbar machen, indem Sie

LILO in ihrem Bootsektor installieren, und sie dem anderen Bootmanager als startbar melden.

### Achtung

**Vorsicht** aber mit dem Wunsch, eine *logische* Linux-Partition startbar zu machen, indem Sie LILO dort installieren: Es geht oft gut; aber selbst wenn Ihr anderer Bootmanager logische Partitionen starten könnte, ist der Erfolg z. Z. ausdrücklich *nicht garantiert*.



Sie können es natürlich ausprobieren, am Besten zunächst mit einer ganz kleinen Linux-Installation. Möglicherweise haben Sie Glück – besser ist es aber auf jeden Fall, doch wenigstens eine primäre startbare Linux-Partition einzuplanen!

## 4.4 Ein LILO nach Maß: Konfiguration

Als flexibler Bootmanager bietet LILO zahlreiche Möglichkeiten, seine Konfiguration den individuellen Erfordernissen anzupassen. Die wichtigsten Optionen und ihre Bedeutung werden im Folgenden erläutert. Für eine umfassende Beschreibung sei auf [Alm96] verwiesen.

Die Konfiguration von LILO wird in der Datei `/etc/lilo.conf` eingetragen. Bei einer Erstinstallation von Linux empfehlen wir, dies zunächst von YaST durchführen zu lassen. Eine eventuell nötige Nachbearbeitung von `lilo.conf` kann auf der von YaST erstellten Datei aufbauen.

### Hinweis

Die Datei `/etc/lilo.conf` sollte nur für `'root'` lesbar sein, da sie Passwörter enthalten kann (vgl. Abschnitt 4.4.2 auf Seite 102); dies ist Standard bei SuSE Linux; schauen Sie einmal nach – im Zweifelsfall hilft der Befehl:

```
erde: # chmod 0600 /etc/lilo.conf
```



Es ist ratsam, die bei der letzten LILO-Installation verwendete Konfigurationsdatei sorgfältig aufzubewahren und vor jeder Änderung eine Sicherheitskopie herzustellen. Eine Änderung wird erst wirksam, indem Sie LILO mit der neuesten Fassung der Konfigurationsdatei neu installieren (Abschnitt 4.5 auf Seite 106)!

### 4.4.1 Der Aufbau der Datei `lilo.conf`

Die `/etc/lilo.conf` beginnt mit einem *globalen Abschnitt* (engl. *global options section*) mit allgemeinen Einstellungen, gefolgt von einem oder mehreren *System-Abschnitten* (engl. *image sections*) für die einzelnen Betriebssysteme, die LILO starten soll. Ein neuer Systemabschnitt wird jeweils eingeleitet durch eine Zeile mit der Option `image` oder `other`.

Die Reihenfolge der einzelnen Betriebssysteme in der `lilo.conf` ist nur insofern von Bedeutung, als das *zuerst* in der Liste aufgeführte System automatisch gebootet wird, wenn keine Benutzereingabe erfolgt – gegebenenfalls nach Ablauf einer vorkonfigurierten Wartezeit (s. u. die Optionen `delay` und `timeout`). Datei 4.4.1 zeigt eine Beispielkonfiguration auf einem Rechner mit Linux und DOS. Zur Auswahl beim Booten sollen stehen: ein neuer Kernel (`/boot/vmlinuz`) und ein Linux-Kernel als Fallback (`/boot/vmlinuz.suse`, sowie MS-DOS (oder Windows) auf `/dev/hda1` und das Programm `Memtest86`.

```
### LILO global section
boot      = /dev/hda          # LILO installation target: MBR
backup    = /boot/MBR.hda.990428 # backup file for the old MBR
                                     # 1999-04-28
vga       = normal           # normal text mode (80x25 chars)
read-only
menu-scheme = Wg:kw:Wg:Wg
lba32                                           # Use BIOS to ignore
                                               # 1024 cylinder limit

prompt
password  = q99iwr4          # LILO password (example)
timeout   = 80               # Wait at prompt for 8 s before
                               # default is booted
message   = /boot/message    # LILO's greeting

### LILO Linux section (default)
  image   = /boot/vmlinuz     # Default
  label   = linux
  root    = /dev/hda7         # Root partition for the kernel
  initrd  = /boot/initrd

### LILO Linux section (fallback)
  image   = /boot/vmlinuz.suse
  label   = suse
  root    = /dev/hda7
  initrd  = /boot/initrd.suse
  optional

### LILO other system section (DOS/Windows)
  other   = /dev/hda1         # Windows partition
  label   = windows

### LILO memtest section (memtest)
  image   = /boot/memtest.bin
  label   = memtest86
```

Datei 4.4.1: Beispielkonfiguration in `/etc/lilo.conf`

In `/etc/lilo.conf` ist alles von einem `#` bis zum Zeilenende Kommentar. Er wird – ebenso wie Zwischenraum – von LILO ignoriert und kann zur Verbesserung der Lesbarkeit verwendet werden.

Gehen wir einmal die wichtigsten Zeilen Schritt für Schritt durch. Die weiteren

Optionen sind in Abschnitt 4.4.2 auf Seite 102 beschrieben.

- **Globaler Abschnitt** (Parameterteil)

- **boot=<bootdevice>**

Device auf dessen erstem Sektor der LILO-Bootsektor installiert werden soll (das Installationsziel).

<bootdevice> kann sein: ein Diskettenlaufwerk (/dev/fd0), eine Partition (z. B. /dev/hdb3), oder eine ganze Platte (z. B. /dev/hda): letzteres bedeutet die Installation im MBR.

Voreinstellung: Fehlt diese Angabe, wird LILO auf der gegenwärtigen Linux-Rootpartition installiert.

- **lba32** Diese Option umgeht die 1024-Zylinder-Grenze von LILO. Dies funktioniert natürlich nur, wenn das BIOS Ihres Rechners dies auch unterstützt.

- **prompt**

Erzwingt das Erscheinen der LILO-Eingabeaufforderung (Prompt). Die Voreinstellung ist: kein Prompt! (Vgl. Abschnitt 4.4.2 auf der nächsten Seite, Option **delay**.)

Empfohlen, sobald LILO mehr als nur ein System starten soll. Zusammen damit sollte auch die **timeout**-Option gesetzt werden, damit ein automatischer Reboot möglich ist, wenn keine Eingabe am Prompt erfolgt.

- **timeout=<zehntelsekunden>**

Setzt eine Auszeit für Eingaben am Prompt und ermöglicht dadurch einen automatischen Reboot, wenn nicht rechtzeitig eine Eingabe erfolgt ist.

<zehntelsekunden> ist dabei die verbleibende Zeit in Zehntelsekunden für eine Eingabe. Drücken von (Shift ↑) am Prompt lässt die Auszeit von neuem starten. Voreinstellung: keine zeitliche Begrenzung, d. h. es wird kein automatischer Reboot durchgeführt!

- **Linux-Abschnitt**

- **image=<kernelimage>**

Hier muss der Name des zu bootenden Kernel-Images stehen. Dies wird in der Regel /boot/vmlinuz sein – bzw. bei älteren SuSE Linux-Systemen (vor Version 6.0) /vmlinuz oder /zImage.

- **label=<name>**

Innerhalb der /etc/lilo.conf eindeutiger, aber sonst frei wählbarer Name für das System (z. B. **Linux**). Maximale Länge 15 Zeichen: möglichst nur Buchstaben, Ziffern und Unterstrich – keine Leerzeichen, Sonderzeichen wie deutsche Umlaute u. Ä. Die genauen Regeln für erlaubte Zeichen finden Sie in [Alm96], Abschnitt 3.2.1. Voreinstellung: der Dateiname des Kernel-Images (z. B. /boot/vmlinuz).

Durch Eingabe dieses Namens wählen Sie beim Systemstart an der LILO-Eingabeaufforderung das gewünschte Betriebssystem zum Starten aus. Bei mehreren Systemen empfiehlt es sich, eine nähere Beschreibung der Namen und Systeme in einer message-Datei (s. Abschnitt 4.4.2 auf der nächsten Seite, Option **message**) bereitzustellen.

– **root=<rootdevice>**

Damit gibt LILO dem Kernel die Rootpartition (z. B. `/dev/hda2`) des Linux-Systems an. Zur Sicherheit empfohlen! Wird diese Option weggelassen, nimmt der Kernel die in ihm selbst eingetragene Rootpartition `<kernelimage>`.

- **Linux-Abschnitt (Fallback)**

Auch wenn ein eigener Kernel installiert wurde, ist es immer möglich, auf diesen Kernel zurückzugreifen und das System zu starten.

– **optional**

Sollte `/boot/vmlinuz.suse` gelöscht werden (*nicht* empfehlenswert!), wird bei der LILO-Installation diese Abschnitt ohne Fehlermeldung übergegangen.

- **Anderes System**

– **other=<partition>**

Mit **other** werden dem LILO Startpartitionen anderer Systeme zum Booten bekannt gemacht (z. B. `/dev/hda1`).

– **label=<name>**

Der (wiederum frei wählbare) Name für dieses System. Empfohlen. Die Voreinstellung – der bloße Device-Name der Partition – ist beim Booten nicht so aussagekräftig.

- **Memtest-Abschnitt**

Hier ist nur das Programm zum Testen des Speichers eingetragen.

### 4.4.2 Weitere optionale Konfigurationsmöglichkeiten (Auswahl)

Im letzten Abschnitt wurden nur die in `/etc/lilo.conf` minimal nötigen Einträge besprochen. Weitere nützliche Einstellungen folgen nun hier.

Diejenigen Optionen, die ausdrücklich als Image-Optionen gekennzeichnet sind, gehören in den Abschnitt eines einzelnen Betriebssystems. Die anderen sind für den globalen Parameterteil von `/etc/lilo.conf` gedacht.

- **backup=<backup-Datei>**

Die Datei, in der LILO ein Backup desjenigen Bootsektors ablegt, in den er anschließend installiert wird. Hierfür ist `/boot/boot.xxxx` die Vorgabe, wobei `xxxx` die interne Gerätenummer der Installationspartition ist; dies ist zu finden in den Kerneldourcen in `/usr/src/linux/init/main.c`, Funktion `parse_root_dev()`.

Wir empfehlen, einen leichter deutbaren Namen zu verwenden, etwa wie oben im Beispiel (mit Gerätenamen und Datumsangabe). Sie verzichten damit auf das eingebaute Uninstall-Feature von LILO; aber dies macht man unserer Meinung nach sowieso besser mit aller Sorgfalt von Hand (siehe auf Seite 107).





### Hinweis

Wenn die Backup-Datei vorher schon vorhanden ist, legt LILO *kein* neues Backup an! Sorgen Sie daher dafür, dass hier jeweils ein neuer, ungebrauchter Dateiname verwendet wird.

- **compact**

Diese Option empfiehlt sich bei Installation des LILO auf Diskette. LILO versucht dann, beim Start mehrere Sektoren auf einmal zu lesen und bootet u. U. schneller. Dies funktioniert leider nicht auf allen Maschinen. Bei Installation des LILO sollten Sie darauf verzichten: es ist sicherer, und der Zeitgewinn beträgt nur wenige Sekunden.

- **loader=<Boot-Loader>**

Für das Laden eines fremden Bootsektors baut LILO in seiner Map-Datei einen „Pseudo-MBR“ (beim Booten startet erst LILO den Pseudo-MBR, und dieser dann den fremden Bootsektor). Diese Option gibt die Datei an, aus der der Code für den Pseudo-MBR zu nehmen ist.

Voreinstellung und generell richtig: `/boot/chain.b`.

Manchmal soll ein Betriebssystem, das von der ersten Festplatte gebootet werden will (z. B. DOS), dennoch mit LILO von einer anderen Platte gestartet werden. Die Zusatzoptionen `map-drive=<Nummer>` und `to=<Nummer>` gestatten es, diese beiden Platten anhand ihrer BIOS-Gerätenummern zu „vertauschen“. Beispiel: Datei 4.4.2.

Der Loader `os2_d.b` dient dazu, OS/2 von der zweiten Festplatte zu booten<sup>2</sup>. *Neu ab LILO-Version 20:* auch bei diesem Loader muss das „Vertauschen“ der ersten beiden Festplatten nun ausdrücklich vorgeschrieben werden (wie im Beispiel Datei 4.4.2).

```
# Booting DOS from the second hard drive
# DOS bootable partition config begins
other = /dev/hdb1
  label = DOS
  loader = /boot/chain.b
    map-drive = 0x80 # first hd: BIOS number 0x80
    to = 0x81 # second hd: BIOS number 0x81
    map-drive = 0x81
    to = 0x80
  table = /dev/hdb
# DOS bootable partition config ends
```

Datei 4.4.2: `/etc/lilo.conf` Auszug: DOS von 2. Festplatte booten

<sup>2</sup>`any_b.b` (Booten von B:) und `any_d.b` (Booten von der zweiten Festplatte) sind seit der LILO-Version 20 obsolet.

- **table=<ptabelle>**

<ptabelle> muss das Quell-Device für die Partitionstabelle angeben, die in den Pseudo-MBR soll (in der Regel /dev/hda oder /dev/sda).

- **disk=<Geräte-datei>**  
**bios=<BIOS-Gerätenummer>**  
**cylinders=<Anzahl>**  
**heads=<Anzahl>**  
**sectors=<Anzahl>**

Hier kann dem LILO für einzelne Festplatten direkt vorgeschrieben werden, welche BIOS-Gerätenummer und Geometrie er zur Adressierung von Sektoren dieser Platte verwenden soll. Nur sehr selten erforderlich! Wichtigste Anwendung:

*IDE-SCSI-Mischsysteme:* Wenn Sie ein BIOS haben, das die Bootreihenfolge *SCSI vor IDE* erlaubt, und Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, muss LILO extra über die geänderte Reihenfolge der Festplatten aus BIOS-Sicht informiert werden. Dies geschieht durch Zusatzeintrag in den globalen Teil der `lilo.conf` wie z. B. in Datei 4.4.3 für den Fall eines Systems mit je einer IDE- und SCSI-Platte.

```
# Enable LILO to correctly access /dev/sda and /dev/hda
# at boot time if their boot order is interchanged in
# the BIOS:
disk = /dev/sda      #   The SCSI disk is regarded as ...
    bios = 0x80      #   ... first BIOS disk;
disk = /dev/hda      #   the IDE disk is regarded as ...
    bios = 0x81      #   ... second BIOS disk.
```

Datei 4.4.3: `lilo.conf` Auszug: Bootreihenfolge: SCSI vor IDE

- **linear**

Die Angabe dieser Option bewirkt, dass bei der Installation von LILO sämtliche Referenzen auf Plattensektoren als logische anstelle physikalischer Adressen abgelegt werden, sodass sie unabhängig von der Festplattengeometrie werden. Diese Option ist für den Fall gedacht, dass bei manchen Plattencontrollern das BIOS beim Systemstart eine andere Geometrie erkennt als das laufende Linux-System. Nur selten erforderlich!

Die **linear** Option befreit *nicht* von der 1024-Zylinder-Grenze, die durch die BIOS-Geometrie der Boot-Festplatte festgelegt ist. Vgl. auch [file:///usr/share/doc/sdb/de/html/kgw\\_lilo\\_linear.html](file:///usr/share/doc/sdb/de/html/kgw_lilo_linear.html).

- **message=<message-datei>**

Verweist auf eine Textdatei, die von LILO beim Systemstart als Erstes ausgegeben wird. Sie soll nicht mehr als 24 Zeilen haben (sonst scrollt sie weg) und kann z. B. einen Überblick über die anstehende LILO-Bootauswahl geben. Eine solche Startmeldung kennen Sie übrigens bereits von der mitgelieferten SuSE-Bootdiskette. Empfohlen.



### Hinweis

Wird diese Option verwendet, so gehört die `message`-Datei zur LILO-Startmaschinerie. Jede Änderung dieser Datei macht eine Neuinstallation von LILO erforderlich (Abschnitt 4.5 auf der nächsten Seite)!

- **password=<passwort>**

Kann sowohl am Anfang im Parameter-Abschnitt, als auch in einzelnen Systemabschnitten stehen. Sichert den Zugriff auf die LILO-Dienste bzw. auf das Booten des betreffenden Systems mit einem Passwort ab. Wenn Sie damit Ernst machen, sollten Sie das Passwort nach der ersten Verwendung dieser `lilo.conf` gleich wieder herauslöschen – als `root` können Sie sowieso jederzeit durch Neu-Installation von LILO ein neues Passwort setzen. – Es empfiehlt sich, zusätzlich die Option `restricted` zu setzen. Andernfalls kann man mit einem Parameter womöglich direkt eine Shell starten; vgl. die Manual-Page von `lilo.conf` (`man lilo.conf`)!

- **read-only**

Mit dieser Image-Option weist LILO den betreffenden Kernel an, die Rootpartition zunächst read-only zu mounten, wie es beim Start von Linux-Systemen generell üblich ist. Wird diese Option weggelassen, verwendet der Kernel die in ihm selbst eingetragene Voreinstellung, die mit dem dem Kommando `rdev -R <kernelimage>` angezeigt wird. Sie ist bei den Installationskernel und auch bei einem neu-übersetzten Kernel ohnehin `read-only` (prüfen!), daher braucht man diese Option normalerweise nicht.

- **delay=<zehntelsekunden>**

Wenn der Prompt *nicht* zwingend vorgeschrieben worden ist, kann der Benutzer dennoch zur Startzeit von LILO durch Tastendruck ((`Shift ↑`), (`Strg`), (`Alt`)) einen Prompt anfordern. Die `delay` Option gibt die Zeit vor, die LILO nach seinem Start auf einen solchen Tastendruck wartet, bevor er automatisch das erste System aus seiner Betriebssystem-Liste lädt. Die Voreinstellung ist 0, d. h. keine Wartezeit.

Die `delay` Option ist natürlich *überflüssig*, wenn mit `prompt` sowieso ein Prompt zwingend angefordert wird.

- **vga=<mode>**

Wählt den VGA-Textmodus beim Start. Gültige Werte für `<mode>` sind `normal` (für 80x25), `ext` (für 80x50) oder `ask` (beim Booten fragen). Die bei Framebuffer-Kernel möglichen Werte sind in `/usr/src/linux/Documentation/fb-vesafb.txt` genannt und beschrieben.

- **append="<parameter>"**


Image-Option für Linux-Kernel. Ermöglicht die Übergabe von Kernel-Parametern wie etwa bei der Übergabe von Hardwarekomponenten, genauso wie dies am LILO-Prompt möglich ist. Der Kernel erhält zuerst die `append`

Zeile, dann die Eingaben am Prompt; daher überwiegen im Zweifelsfall die Eingaben am Prompt.

Zum Beispiel: `append="mcd=0x300,10"`

### 4.5 Installation und De-Installation von LILO

Bei einer Neuinstallation von Linux führt YaST den Benutzer interaktiv durch die nötigen Schritte. Ein Eingreifen von Hand ist bei der Installation von LILO i. Allg. nicht nötig. Hier möchten wir aber davon ausgehen, dass LILO mit speziellen Optionen in ein bestehendes System integriert werden soll.



#### Achtung

Die Installation eines Bootmanagers ist ein tiefer Eingriff ins System und dementsprechend heikel. Vergewissern Sie sich vor der Installation von LILO *auf jeden Fall*, dass Sie Ihr Linux, und möglichst auch Ihre anderen vorhandenen Betriebssysteme, von Diskette booten können! Vor allem fdisk muss zur Verfügung stehen.

### Installation nach Änderung der Konfiguration

Wenn sich an den LILO-Komponenten (siehe auf Seite 96) etwas geändert hat oder wenn Sie Ihre Konfiguration in `/etc/lilo.conf` modifiziert haben, müssen Sie LILO neu installieren. Dies geschieht durch einfachen Aufruf des sog. *Map-Installers*:

```
erde: # /sbin/lilo
```

Was dann geschieht, ist, dass LILO ein Backup des Ziel-(Boot-)Sektors anlegt, seine „erste Stufe“ in diesen Sektor schreibt und eine neue Map-Datei erzeugt (siehe auf Seite 96). LILO meldet nacheinander die installierten Systeme – z. B. im Fall unser obigen Beispielkonfiguration (s. Ausgabe 4.5.1):

```
Added linux *
Added suse
Added windows
Added memtest86
```

Ausgabe 4.5.1: Ausgaben beim Aufruf von LILO

Nach abgeschlossener Installation kann der Rechner neu gestartet werden:

```
erde: # shutdown -r now
```

Nachdem das BIOS seinen Systemtest ausgeführt hat, meldet sich LILO mit seiner Eingabeaufforderung, an der Sie dem LILO Parameter für den Kernel übergeben und das gewünschte Bootimage auswählen können. Mit `(Tab)` lassen sich die Bezeichnungen der installierten Konfigurationen auflisten.

## Installation nach Neu-Kompilierung des Kernels

Wenn Sie einen neu kompilierten Kernel in Ihr Bootkonzept aufnehmen wollen, haben Sie neben der LILO-Neuinstallation von Hand noch eine weitere, und zwar bequemere Möglichkeit:

Die Organisation der Befehle zum Konfigurieren und zum Erzeugen des Kernels ist in `/usr/src/linux/Makefile` niedergelegt; dort soll `INSTALL_PATH=/boot` festgelegt werden (vgl. Abschnitt 9.5 auf Seite 256). Dieses Makefile verfügt über ein **target** namens `bzlilo`, das nach einer Kernel-Kompilierung automatisch den derzeit als `/boot/vmlinuz` (früher `/vmlinuz`) installierten Kernel nach `/boot/vmlinuz.old` kopiert, den neu erzeugten Kernel nach `/boot/vmlinuz` schreibt und schließlich LILO neu installiert. Dazu reicht:

```
erde:/usr/src/linux # make bzlilo
```


Das ist freilich nur sinnvoll, wenn Ihre `/etc/lilo.conf` auf diesen LILO-Aufruf *vorher* vorbereitet worden ist und Ihr bisheriger Kernel wirklich unter `/boot/vmlinuz` liegt. Unter Ihren Images sollten Sie den neuen Kernel – und zur Sicherheit auch den alten – aufführen; etwa so, wie es in Datei 4.4.1 auf Seite 100 für suse geschehen ist. Wählen Sie beispielsweise als `label` den Namen `linux.old`. Auf den suse-Kernel können Sie in jedem Fall zurückgreifen.

Dadurch können Sie am LILO-Bootprompt sowohl den neuen Kernel starten als auch den alten – funktionierenden – Kernel (Name im Beispiel: `linux.old`). So bauen Sie eine weitere Sicherheitsstufe ein, die dann von Nutzen ist, wenn das System mit dem neuen Kernel nicht booten kann. Zum Erzeugen eines neuen Kernels siehe Kapitel 9 auf Seite 251 ff.


## Entfernen von LILO

### Achtung

Die Deinstallation eines Bootmanagers ist ein tiefer Eingriff ins System und dementsprechend heikel. Vergewissern Sie sich vor der Deinstallation von LILO *auf jeden Fall*, dass Sie Ihr Linux, und möglichst auch Ihre anderen Betriebssysteme – soweit vorhanden – von Diskette booten können! Sie geraten sonst möglicherweise in die unangenehme Lage, nicht mehr auf die Betriebssysteme auf Ihrer Festplatte zugreifen zu können.



Vielleicht wird es eines Tages doch einmal nötig, LILO wieder zu deinstallieren. Dies geschieht, indem der Ziel-(Boot-)sektor, in dem LILO installiert worden ist, seinen vorigen Inhalt zurückerhält. Unter Linux ist das kein Problem, *wenn* ein gültiges Backup vorhanden ist (vgl. Abschnitt 4.4.2 auf Seite 102, Option `backup`).



### Achtung

Ein Bootsektor-Backup wird ungültig, wenn die betreffende Partition ein neues Dateisystem erhalten hat (DOS-Welt: formatiert worden ist). Die Partitionstabelle in einem MBR-Backup wird ungültig, wenn die betreffende Festplatte zwischenzeitlich anders partitioniert worden ist. Solche Backups sind „Zeitbomben“: am Besten sofort löschen! Das Zurückspielen veralteter Backups in diese Systemsektoren ist ein ziemlich sicherer Weg zu massivem Datenverlust!

Am einfachsten ist es, einen DOS-, Windows- oder OS/2-MBR wiederherzustellen. Es geschieht mit dem MS-DOS-Befehl (verfügbar ab DOS-Version 5.0):

```
C:\> fdisk /MBR
```

bzw. dem OS/2-Befehl:

```
C:\> fdisk /newmbr
```

Diese Befehle schreiben nur die 446 ersten Bytes (den Boot-Code) in den MBR zurück und lassen die gegenwärtige Partitionstabelle unangetastet. Außer, wenn der MBR (siehe auf Seite 93) wegen einer falschen „magischen Zahl“ als im ganzen ungültig behandelt wird: dann wird die Partitionstabelle genullt!! *Nicht vergessen:* Mit `fdisk` die von jetzt an gewünschte Startpartition wieder als *aktiv* (engl. *bootable*) kennzeichnen; die MBR-Routinen von DOS, Windows, OS/2 brauchen das!

Ansonsten legen Sie zunächst von dem fraglichen LILO-Sektor ein weiteres frisches Backup an – sicher ist sicher. Dann prüfen Sie – wenigstens zweimal ; - ) – ob Ihre alte Backup-Datei die richtige ist und ob sie genau 512 Byte groß ist. Schließlich spielen Sie sie dann zurück. Das Ganze geht mit den folgenden Befehlen (dabei `if=` und `of=` *nicht verwechseln!*):

- Wenn LILO in Partition `yyyy` (z. B. `hda1`, `hda2`, ...) residiert:

```
erde: # dd if=/dev/yyyy of=Neue-Datei bs=512 count=1
erde: # dd if=Backup-Datei of=/dev/yyyy
```

- Wenn LILO im MBR der Platte `zzz` (z. B. `hda`, `sda`) residiert:

```
erde: # dd if=/dev/zzz of=Neue-Datei bs=512 count=1
erde: # dd if=Backup-Datei of=/dev/zzz bs=446 count=1
```

Der letzte Befehl ist „vorsichtig“ und schreibt gleichfalls nicht in die Partitionstabelle. Auch hier *nicht vergessen:* Mit `fdisk` anschließend die von jetzt an gewünschte Startpartition wieder als *aktiv* (engl. *bootable*) kennzeichnen.

Übrigens: beachten Sie, wie schnell so ein Bootsektor-Backup geht! Zur häufigeren Anwendung empfohlen.

## 4.6 Linux-Bootdiskette erzeugen

Eine Linux-Bootdiskette besteht — vereinfacht gesagt — aus einem oder mehreren Linux-Kerneln, eventuell gemanagt von LILO. Sie dient dem Zweck, Ihr Linux-System auf der Festplatte auch dann zu starten, wenn das Booten direkt von der Platte nicht mehr möglich ist. Mögliche Anlässe dafür können sein: MBR überschrieben, falsch konfigurierter Bootmanager, Fehler bei der LILO-Installation.

Eine solche Bootdiskette lädt *nur* den Kernel: alles andere (init, Startskripten, wichtige Systemprogramme) wird von Ihrem System erwartet und muss nach wie vor funktionsfähig sein. Die Verbindung von der Bootdiskette zum System auf der Festplatte wird dadurch hergestellt, dass in dem Kernel die betreffende Root-Partition als Root-Device eingestellt wird.

Dies ist nicht zu verwechseln mit den SuSE-Bootdisketten für Installations- und Rettungssystem, von denen Sie anhand der Abbilddateien (engl. *image files*) unter `/disks` auf der ersten CD jederzeit neue Exemplare herstellen können (vgl. Abschnitt 12.6 auf Seite 329).

### Bootdiskette ohne LILO

Im Normalfall, d. h. wenn Sie Unterstützung für den Festplatten-Controller in den Kernel hineincompiliert haben („monolithischer“ Kernel), benötigt Ihr Kernel beim Starten *keine* zusätzliche Kommandozeile mit Hardware-Info usw. Der schnellste Weg zu einer Bootdiskette für Ihr Linux-System besteht dann einfach darin, Ihren aktuellen Kernel auf eine rohe, fehlerfreie Diskette zu schreiben und, falls nicht schon vorher geschehen, das Root-Device richtig einzustellen:

```
erde: # /sbin/badblocks -v /dev/fd0 1440
erde: # dd if=Ihr_Kernel of=/dev/fd0 bs=18k
erde: # rdev /dev/fd0 Ihre_Root_Partition
erde: # rdev -R /dev/fd0 1
```

Der erste Befehl prüft die Diskette auf fehlerhafte Blöcke (1 Block = 1 k). Der letzte Befehl sorgt dafür, dass der Kernel die Root-Partition zunächst read-only mountet, wie es sich gehört (die Systemstart-Skripten verlassen sich darauf).

### Bootdiskette mit LILO

Eine komfortablere Bootdiskette mit Begrüßungsmeldung, Eingabeaufforderung für Kernel und Kernelparameter sowie den sonstigen LILO-Goodies wird erzeugt, indem man eine komplette LILO-Startmaschinerie auf die Diskette überträgt (vgl. auf Seite 96). Dazu braucht die Diskette ein Dateisystem, am Besten `minix`.

Gehen Sie zum Selbermachen im Einzelnen wie folgt vor:

- Auf neuer, leerer Diskette ein `minix`-Dateisystem anlegen – zur Sicherheit mit Fehlerprüfung – und, wenn erfolgreich, mounten, z. B. unter `/mnt`:

```
erde: # /sbin/mkfs.minix -c /dev/fd0 1440
erde: # /bin/mount /dev/fd0 /mnt
```

- Ihre Kernel-Dateien und die LILO-Datei `/boot/boot.b` nach `/mnt` (d. h. auf die Diskette) kopieren.
- Optional: Eine Datei `/mnt/message` für die Begrüßungsmeldung anlegen.
- In `/mnt` eine eigene `lilo.conf` anlegen wie in Datei 4.6.1. Natürlich müssen Sie noch die tatsächliche Root-Partition statt `Ihr_Root_Device` eintragen:

```
# LILO Konfigurations-Datei Bootdiskette
# Start LILO global Section
boot=/dev/fd0                # Installationsziel: Floppy
install=/mnt/boot.b         # Natürlich LILO und
map=/mnt/map                # Map-Datei auf die Floppy!
message=/mnt/message        # optional
prompt
timeout=100                # Warten am Prompt: 10 s
vga = normal                #
# End LILO global section
#
# Linux bootable partition config begins
image = /mnt/vmlinuz        # default
    root = /dev/Ihr_Root_Device # Root-Partition hierher!
    label = linux
# Linux bootable partition config ends
#
# Systemabschnitte für weitere Kernel hier:
```

Datei 4.6.1: `lilo.conf` für Bootdiskette

- Wenn Sie eine `initrd` verwenden, bitte auch diese in die `lilo.conf` eintragen; vgl. die Hinweise in Abschnitt 12.4.3 auf Seite 322.
- LILO mit *dieser* `lilo.conf` installieren:  
erde: # `/sbin/lilo -C /mnt/lilo.conf`
- Floppy „unmounten“, fertig!  
erde: # `/bin/umount /mnt`
- Nicht vergessen: Bootdiskette ausprobieren, ob sie wirklich funktioniert.

## 4.7 Beispielkonfigurationen

Wenn Ihr neues Linux allein auf dem System ist, besteht zunächst gar kein Handlungsbedarf. Denn alles Nötige wurde im Rahmen der Installation unter YaST erledigt.

Es folgen einige Beispiele für Mehrsystem-Rechner. Weitere Informationen finden Sie unter `/usr/share/doc/howto/en/mini/Linux+*.gz`.



### 4.7.1 DOS/Windows 95/98 und Linux

*Voraussetzung:* Für DOS/Windows 95/98 und Linux steht jeweils eine primäre Partition unter der 1024-Zylinder-Grenze zur Verfügung (vgl. auf Seite 97); die Linux Boot-Partition kann auch eine logische Partition sein, sofern diese ganz unter der 1024-Zylinder-Grenze liegt.

Für diesen Fall wurde eine geeignete Konfiguration bereits besprochen (vgl. Datei 4.4.1 auf Seite 100) – nur die Angaben bei **root**, **image** und **other** sind an die tatsächlichen Verhältnisse anzupassen. LILO wird im MBR installiert.

Heben Sie die `/etc/lilo.conf` gut auf, des weiteren eine Bootdiskette für Ihr Linux! Gerade Windows 95/98 neigt verschiedentlich dazu, „fremde“ MBRs kurzerhand zu eliminieren. Wenn Sie Linux danach noch mit einer Bootdiskette starten können, ist dieses Problem rasch behoben mit dem einfachen Befehl

```
erde: # /sbin/lilo
```

### 4.7.2 Windows NT und Linux auf einer Festplatte

1. *Möglichkeit:* Zum Booten wird der *Bootmanager von NT* benutzt. Dieser kann neben Bootsektoren auch Abbilddateien solcher Bootsektoren starten. Mit den folgenden Schritten lässt sich eine Koexistenz von Linux und Windows NT erreichen:

- Installation von NT.
- Einen Datenträger (Festplatten-Partition oder fehlerfreie Floppy) bereithalten mit einem Dateisystem, das Linux beschreiben und NT lesen kann, z. B. FAT.
- Linux wie „üblich“ installieren (als Root-Partition nehmen wir hier im Beispiel mal `/dev/sda3` an). FAT-Datenträger (z. B. unter `/dosa`) mounten. *Achtung:* nicht die verfälschenden `mount`-Optionen `conv=auto` oder `conv=text` verwenden!
- LILO in der Linux-Rootpartition (also `/dev/sda3`) installieren, *nicht* in den MBR (`/dev/sda`)! Sie haben dabei nach wie vor die Möglichkeit, für LILO eine Auswahl unter mehreren Linux-Kernelimages zu konfigurieren. Als Beispiel für eine `lilo.conf` siehe Datei 4.7.1 auf der nächsten Seite.
- Kopieren des LILO-Bootsektors in eine Datei auf dem FAT-Datenträger, z. B.

```
erde: # dd if=/dev/sda3 of=/dosa/bootsek.lin bs=512 count=1
```

Dieser Schritt, wie auch der folgende, muss natürlich nach jedem Kernel-Update wiederholt werden!

- NT booten. Die Datei `bootsek.lin` vom FAT-Datenträger ins Hauptverzeichnis des NT-Systemlaufwerks kopieren, falls die Datei nicht schon dort ist.
- In der Datei `boot.ini` (Attribute setzen) folgenden Eintrag am Ende ergänzen:

```
c:\bootsek.lin="Linux"
```

```
# LILO Konfigurations-Datei: Rootpartition /dev/sda3
#                               startbar machen
# Start LILO global Section
boot=/dev/sda3                 # Installationsziel
backup=/boot/boot.sda3.980428 # Backup für den vorigen
                               # Bootsektor

prompt
timeout=100                    # Warten am Prompt: 10 s
vga = normal                    # force sane state
# End LILO global section
# Linux bootable partition config begins
image = /boot/vmlinuz          # default image to boot
    root = /dev/sda3           # Root-Partition hierher!
    label = Linux
# Linux bootable partition config ends
```

Datei 4.7.1: `lilo.conf` zum Startbar-Machen einer Linux-Rootpartition

- Beim nächsten Booten sollte – wenn alles geklappt hat – ein entsprechender Eintrag im NT-Bootmanager vorhanden sein!
2. *Möglichkeit, leider nicht immer praktikabel: LILO im MBR installieren und für Windows NT so tun, als sei es DOS (wie im vorigen Beispiel); aber Achtung: Dies scheint bei neueren NT-Versionen nicht mehr zu funktionieren, da es nur zu starten scheint, wenn es spezielle (undokumentierte) Sequenzen im MBR findet, von denen LILO leider nichts weiß :- (*

### Achtung

Windows NT (3.5\* und 4.0) kennt die von Linux verwendeten Partitionstypen 82 und 83 nicht! Achten Sie darauf, dass kein NT-Programm die Partitionstabelle dahingehend „repariert“: es droht Datenverlust! Halten Sie sicherheitshalber gültige Backups des LILO-MBR bereit.



### 4.7.3 OS/2 und Linux

1. *Möglichkeit:* Zum Booten wird der *Bootmanager von OS/2* benutzt. Dieser kann beliebige primäre und logische Partitionen innerhalb der 1024-Zylinder-Grenze starten – die Verantwortung dafür, dass sie wirklich startbar sind, liegt beim Benutzer. Der Bootmanager wird mit dem `fdisk` von OS/2 konfiguriert.

*Vorbereitung auf Seiten von Linux:* Eine primäre Linux-Partition (üblicherweise: die Root-Partition) mit LILO startbar machen. Geeignet dafür ist wieder `lilo.conf` wie in Datei 4.7.1. Aber *vorher* gibt es noch etwas zu bedenken...:

*Vorbereitung auf Seiten von OS/2:* OS/2 begnügt sich bei der Buchführung über die vorhandenen Partitionen (in den MBRs der Festplatten und den Partitionssektoren der erweiterten und logischen Partitionen) nicht mit den konventionellen, allgemein verständlichen Einträgen, sondern nutzt freien Platz in diesen Sektoren zum Speichern von Zusatzinformationen. Sind diese inkonsistent, so sieht fdisk von OS/2 die Partitionstabelle als fehlerhaft an und verweigert Bootmanager-Dienste. Die fdisk-Programme anderer Betriebssysteme pflegen diese Zusatzinformationen natürlich nicht. . . Konflikte sind vorprogrammiert.

Daher *vor* der Linux-Installation zuerst OS/2 laden (das Installationssystem genügt) und die Linux-Partitionen, zumindest die logischen, mit fdisk von OS/2 anlegen. Dies ergibt zunächst weitere OS/2-Laufwerke, die unter Umständen arg stören können.

*Abhilfe:* gleich danach das Linux-Installationssystem (oder das Rettungssystem) von der SuSE Linux CD laden und für die Linux-Partitionen mit fdisk von Linux den Typ in 83 (Linux native) ändern. Damit werden diese Partitionen in Zukunft von OS/2 ordnungsgemäß ignoriert.

2. *Möglichkeit:* Als Haupt-Bootmanager wird LILO in einer primären Partition der ersten Platte benutzt. Dies ist ein Spezialfall des nächstfolgenden Beispiels, in dem auch noch DOS dabei ist. Weniger günstig ist die Verwendung des MBR, da jede Umpartitionierung mit einem fremden fdisk denselben neu schreiben und damit LILO entfernen könnte.

#### 4.7.4 DOS, OS/2 und Linux

1. Wenn Sie für DOS und OS/2 den **OS/2 Bootmanager** verwendet haben und ihn weiterverwenden wollen, nehmen Sie am einfachsten Linux in dessen Start-Menü auf: genauso wie im letzten Beispiel beschrieben.
2. *Möglichkeit:* Als Haupt-Bootmanager wird **LILO** in einer primären Partition der ersten Platte benutzt.

Das folgende kompliziertere Beispiel für `lilo.conf` (Datei 4.7.2 auf der nächsten Seite) nimmt an, dass die Startpartitionen für DOS (primär) und Linux (primär) auf der ersten, die für OS/2 (logisch) auf der zweiten Platte liegen – alle jeweils innerhalb der 1024-Zylinder-Grenze. OS/2 liegt auf der zweiten Platte, daher wird statt `/boot/chain.b` der spezielle Loader `/boot/os2_d.b` verwendet.

Es ist gleichgültig, ob der MBR-Code von MS-DOS oder OS/2 stammt. In der Partitionstabelle ist mit einem fdisk-Programm die LILO-Partition `/dev/sda4` als Startpartition (aktiv) zu markieren.

```
# LILO Konfigurations-Datei
# Start LILO global Section
boot = /dev/sda4          # LILO in Linux Root-Partition
backup = /boot/boot.sda4.970428
message = /boot/message # Begruessungsbildschirm
prompt
delay = 100
vga = normal
#
# Linux bootable partition config begins
image = /boot/vmlinuz
  label = linux
  root = /dev/sda4
# Linux bootable partition config ends
#
# OS/2 bootable partition config begins
other = /dev/sdb5
  table = /dev/sdb
  label = os2
  loader = /boot/os2_d.b
# New for LILO v20 and newer: interchange disk drives:
  map-drive = 0x80 # first hd: BIOS number 0x80
  to = 0x81 # second hd: BIOS number 0x81
  map-drive = 0x81
  to = 0x80
# OS/2 bootable partition config ends
#
# DOS bootable partition config begins
other = /dev/sda1
  table = /dev/sda
  label = dos
# DOS bootable partition config ends
```

Datei 4.7.2: LILO mit DOS, OS/2 und Linux auf zwei Festplatten

## 4.8 Probleme mit LILO

### Einige Richtlinien

Zu Beginn ein paar einfache Richtlinien, mit denen die meisten LILO-Probleme von vornherein vermieden werden können (entnommen dem LILO-Benutzerhandbuch [Alm96]):

- **Keine Panik!** Wenn etwas nicht geht: versuchen Sie erst, den Fehler und die Ursache zu finden; überprüfen Sie die Diagnose und beginnen Sie erst dann mit Maßnahmen zur Fehlerbehebung.
- Halten Sie stets eine aktuelle und erprobte „Bootdiskette“ bereit. SuSE Linux enthält eigenständiges Rettungssystem (siehe Abschnitt 12.6 auf Seite 329), mit dem Sie an alle Linux-Partitionen wieder herankommen. Mit enthalten ist genügend Werkzeug, um die allermeisten Probleme mit unzugänglich gewordenen Festplatten zu lösen.
- Lesen Sie die Dokumentation. Vor allem dann, wenn das System nicht tut, was es Ihrer Meinung nach tun sollte.
- Vor jedem Aufruf des Map-Installers (`/sbin/lilo`): überprüfen Sie sorgfältig die Konfigurationsdatei `/etc/lilo.conf`.
- Rufen Sie `/sbin/lilo` *jedesmal* auf, wenn irgendein Bestandteil der LILO-Startmaschinerie oder die LILO-Konfigurationsdatei `/etc/lilo.conf` geändert worden ist.
- Aufmerksamkeit ist bei großen oder bei mehreren Festplatten geboten: berücksichtigen Sie die 1024-Zylinder-Grenze!
- Probieren Sie es ohne und mit Option `linear` (meist besser: ohne!).

#### 4.8.1 Fehlerdiagnose: LILO Start-Meldungen

Hier wiederholen wir im Wesentlichen in Übersetzung einen Abschnitt aus [Alm96], der LILO-Beschreibung von WERNER ALMESBERGER.

Der LILO-Systemstart-Code besteht aus zwei Teilen: der *ersten Stufe* in einem Bootsektor und der *zweiten Stufe* in `/boot/boot.b`. Bei der Installation von LILO wird eine „Map-Datei“ erzeugt (standardmäßig `/boot/map`), in der LILO die nötigen Zeiger (Sektoradressen) auf die Betriebssysteme (Linux-Kernel usw.) findet, die er starten soll.

Wenn LILO geladen wird, zeigt er das Wort ‘LILO’ an. Jeder Buchstabe entspricht der Vollendung einer spezifischen Phase. Wenn LILO nicht starten kann, bilden die bereits ausgegebenen Buchstaben einen genaueren Hinweis darauf, in welchem Stadium ein Problem aufgetreten ist.

**(nichts)** Kein Teil von LILO wurde geladen. Entweder LILO ist gar nicht installiert, oder es wurde nicht die Partition mit dem LILO-Bootsektor gestartet.

- **L' error** ... Die „erste Stufe“ wurde geladen und gestartet, aber sie konnte die zweite Stufe (`/boot/boot.b`) nicht laden. Dies weist üblicherweise auf einen physikalischen Fehler des Boot-Datenträgers oder eine fehlerhafte Platten-Geometrie hin.
- **Ll'** Die zweite Stufe von LILO wurde geladen, konnte aber nicht gestartet werden. Dies kann verursacht werden durch eine fehlerhafte Platten-Geometrie oder durch Verschieben von `/boot/boot.b` ohne Neuinstallation von LILO.
- **LlL'** Die zweite Stufe von LILO wurde gestartet, konnte aber die nötigen Daten (Zeiger usw.) nicht aus der Map-Datei laden. Dies wird typischerweise verursacht durch einen physikalischen Fehler des Boot-Datenträgers oder eine fehlerhafte Platten-Geometrie.
- **LlL?'** Die zweite Stufe von LILO wurde an eine falsche Speicheradresse geladen. Dies wird typischerweise verursacht durch einen subtilen Fehler in der Platten-Geometrie oder durch Verschieben von `/boot/boot.b` ohne Neuinstallation von LILO.
- **LlL-'** Die Daten in der Map-Datei sind ungültig. Dies wird typischerweise verursacht durch einen Fehler in der Platten-Geometrie oder durch Verschieben von `/boot/boot.b` ohne Neuinstallation von LILO.
- **LlLo'** Alle Teile von LILO wurden erfolgreich geladen.

### Fehlerursache beseitigen

Die häufigsten Ursachen für *Geometriefehler* sind nicht physikalische Defekte oder ungültige Partitionstabellen, sondern Fehler bei der Installation von LILO – vor allem die Missachtung der 1024-Zylinder-Grenze (s. den Abschnitt 4.8.2 auf der nächsten Seite).

In den meisten Fällen läuft die Abhilfe auf die folgenden drei Maßnahmen hinaus:

1. Die LILO-Daten unterhalb der 1024-Zylinder-Grenze installieren (falls noch nicht geschehen). Das bezieht sich auf die benötigten Linux-Kernel, den Inhalt des Verzeichnisses `/boot` und auch den Bootsektor, der den LILO-Startcode aufnehmen soll.
2. LILO neu installieren mit dem Befehl `lilo` als `'root'`  
Ein informatives Log liefert `lilo`, wenn Sie die Gesprächigkeit (engl. *verbosity*) erhöhen und Logdateien anlegen lassen. Das geht wie folgt:

```
erde: # lilo -v -v -v >/boot/lilo.log 2>/boot/lilo.logerr
```

In `/boot/lilo.logerr` sollte bei einer korrekten Bootkonfiguration gar nichts stehen. In `/boot/lilo.log` können Sie u. a. genau nachlesen, wie LILO sich die Lokationen seiner Dateien merkt, welche BIOS-Gerätenummern LILO für die betroffenen Festplatten verwendet und mehr.

3. Konsistenz der Festplattengeometrie-Informationen prüfen. Tatsächlich sind dazu bis zu vier Stellen von Belang:
  - a) Geometrie, die LILO verwendet. Siehe die oben genannte Logdatei. Beeinflussbar durch die Angabe `disk` in `lilo.conf`; vgl. auf Seite 104
  - b) Geometrie, die der Linux-Kernel erkannt hat. Siehe die Boot-Meldungen (`/var/log/boot.msg` oder die Ausgabe des Befehls `dmesg`). Beeinflussbar durch: Kernelparameter (in Grenzen); vgl. Abschnitt 10.3.2 auf Seite 269.
  - c) Geometrie, die der Partitionstabelle zu Grunde liegt. Siehe die Ausgabe von `fdisk -l`. Beeinflussbar durch `fdisk`-Expertenbefehle. Sehr gefährlich für die Daten! Vollbackup vorher dringend empfohlen! Wirklich nur für Experten!
  - d) Geometrie, die das BIOS erkannt hat. Diese Geometrie findet LILO später beim Systemstart vor und muss mit ihr arbeiten. Siehe das BIOS-Setup, eventuell auch das des SCSI-Hostadapters (falls vorhanden). Beeinflussbar durch das BIOS-Setup.

Bei Inkonsistenzen ist für die Entscheidung „Wo anpassen?“ oft der Weg des „geringsten Widerstandes“ die beste Methode.

Zur Problembeseitigung sind also folgende Daten zu erheben:

- `/etc/lilo.conf`
- Ausgabe des Befehls `fdisk -l` (Partitionierung)
- oben genannte Logdateien
- Einstellungen des BIOS und des SCSI-BIOS zu Ihren Festplatten

#### 4.8.2 Die 1024-Zylinder-Grenze




##### Hinweis

Seit kurzer Zeit sind BIOS-Versionen verfügbar, die es erlauben, Betriebssysteme oberhalb der 1024-Zylinder-Grenze zu starten. Die aktuelle Version von LILO kann diese BIOS-Erweiterung nutzen. YaST und YaST2 wird Sie bei der LILO-Konfiguration entsprechend über die Möglichkeiten Ihres BIOS informieren. Sollte Ihr BIOS nicht über diese Erweiterung verfügen, sollten Sie hier unbedingt weiterlesen.

Wie schon mehrfach betont (z. B. auf Seite 97), muss die gesamte LILO-Startmaschinerie, d. h. alle Daten, die LILO zum Starten benötigt, mit BIOS-Routinen allein zugänglich sein. Welche Festplatten-Bereiche demnach dafür in Frage kommen (wir nennen das im Folgenden kurz: *zulässiger Bereich*), haben wir dort bereits ausgeführt.

Welche Möglichkeiten lässt diese Einschränkung nun offen? Eigentlich noch eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass *nur* die Startmaschinerie betroffen ist.

Es gibt kein Gesetz, nach dem diese in der Linux-Rootpartition liegen müsste: ja, es ist im Notfall sogar möglich (wenn auch nicht ganz ungefährlich), Dateien der Startmaschinerie auf Partitionen fremder Betriebssysteme unterzubringen, wenn nur Linux Lese- und Schreibzugriff auf deren Dateisysteme hat.



### Achtung

Sie müssen sich nur davor hüten, den LILO-Bootsektor in eine fremde Partition zu installieren, weil damit in der Regel deren Dateisystem beschädigt wird!

- Die „sauberste Lösung“ besteht auf jeden Fall darin, bei der Linux-Installation eine *primäre Linux-Partition* ganz innerhalb des zulässigen Bereichs anzulegen und die LILO-Daten (einschließlich des LILO-Bootsektors) dort unterzubringen.

Bei der Installation mit YaST wird dafür eine eigene Partition (`/boot`) vorgesehen, die lediglich groß genug ist, um die folgenden Dateien aufzunehmen:

- `boot.b`, `map`, `message`,
- die Linux-Kernel, die LILO booten soll.

Es genügen also wenige Megabytes. Das ganze übrige System unterliegt hinsichtlich der Lokation auf der/den Festplatte(n) keiner Einschränkung: wenn der Kernel erst einmal läuft, hat er uneingeschränkten Zugriff auf alle Festplatten im System.

Aber was tun, wenn für so eine Partition kein Platz mehr ist? Wenn Sie nicht umpartitionieren wollen oder können, und auch ein Upgrade auf SCSI oder ein modernes BIOS nicht in Frage kommt, gibt es doch noch zwei behelfsmäßige Möglichkeiten:

- An Stelle von LILO auf der Platte eine Bootdiskette oder, wenn Sie MS-DOS betreiben, `loadlin` verwenden, um Linux zu booten.
- Die LILO-Startmaschinerie auf einer Nicht-Linux-Partition unterbringen, die ganz im zulässigen Bereich liegt, und auf die Linux schreiben kann (z. B. ein FAT/VFAT DOS-Laufwerk). Natürlich können wir den LILO-Bootsektor nicht auch dorthin schreiben! So bleiben dafür nur übrig: der Anfang einer erweiterten Partition auf der ersten Platte – sofern vor Zylinder 1024 – oder der MBR. Nehmen wir an, die betreffende Partition ist unter `/mnt` gemountet. LILO soll in den MBR, etwa `/dev/hda`, und soll zusätzlich DOS von `/dev/hda1` booten. Dann ist das Vorgehen wie folgt:
  - Neues Verzeichnis, z. B. `/mnt/LINUX` anlegen und die eben schon genannten LILO-Dateien aus `/boot` dorthin kopieren: `boot.b`, `map`, `message`, sowie die Chain-Loader für Ihre anderen Betriebssysteme (i. Allg. `chain.b`) und die Linux-Kernel, die LILO booten soll.
  - Legen Sie eine `/mnt/LINUX/lilo.cfg` an, in der alle Pfade nach `/mnt/LINUX` verweisen (Datei 4.8.1 auf der nächsten Seite):



```
# LILO Konfigurations-Datei Fremdverzeichnis
# Start LILO global Section
boot=/dev/hda          # Installationsziel
backup=/mnt/LINUX/hda.xxxx # backup alter MBR
install=/mnt/LINUX/boot.b # Natürlich sind LILO und
map=/mnt/LINUX/map     # Map-Datei in /mnt/LINUX!
message=/mnt/LINUX/message # optional
prompt
timeout=100          # Warten am Prompt: 10 s
vga = normal        #
# End LILO global section
#
# Linux bootable partition config begins
image = /mnt/LINUX/Erster_Kernel # default
    root = /dev/Ihr_Root_Device  # Root-Partition hierher!
    label = linux
# Linux bootable partition config ends
#
# Systemabschnitte für weitere Kernel hier:
#
# Ende Linux
# DOS bootable partition config begins
other = /dev/hda1      # MSDOS-Systemlaufwerk
    label = dos
    loader = /mnt/LINUX/chain.b
    table = /dev/hda
# DOS bootable partition config ends
```

Datei 4.8.1: lilo.cfg für fremde Partition

- LILO mit *dieser* `lilo.cfg` installieren:

```
erde: # /sbin/lilo -C /mnt/LINUX/lilo.cfg
```

Danach sollte LILO funktionieren. Booten Sie MS-DOS und schützen Sie die LILO-Dateien, so gut es geht, gegen Schreibzugriffe. (Zur Erinnerung: jeder solche setzt LILO außer Funktion!) Zumindest geben Sie allen Dateien in `X:\LINUX` (wo `X`: das eben unter `/mnt` gemountete MS-DOS-Laufwerk ist) die DOS-Attribute *System* und *Versteckt*.

Abschließend möchten wir zum selben Thema noch verweisen auf die zwei HOWTOs `LILO.gz` und `Large-Disk.gz` in `/usr/share/doc/howto/en/mini/`.

### 4.8.3 Spezielle Bootprobleme mit Kernel ab 2.0

Beim Booten mit LILO – egal, ob von Diskette oder Festplatte – treten nach dem Laden eines großen Kernels (z. B. SuSE-Installations-Kernel) zum Teil Probleme auf :- (

Zwar kann am LILO-Prompt ein Kernel gewählt werden, der Kernel wird auch geladen (es werden einige Punkte angezeigt), aber der Start des Kernels klappt nicht. Das heißt, bevor die Meldung "uncompressing Linux" kommt, stürzt das System mit unterschiedlichen Reaktionen ab.

Mögliche Fehlermeldungen oder -erscheinungen:

- System bootet neu
- System bleibt einfach stehen
- "crc-error"
- "no free space"
- "Error 0x00"
- "Error 0x01"
- "incomplete literal tree"

Danach wird zum Teil noch auf die Diskette zugegriffen, aber das System steht. Die *Ursache* dafür liegt in einer Kombination aus großen Kernels, LILO und mangelhafter Hardware. Es sind grob geschätzt ein Prozent der Rechner betroffen. Wir vermuten, dass ein fehlerhaftes BIOS Probleme mit dem schnellen Speichertzugriff hat. – Das Problem tritt *nicht* auf, wenn

- Linux mit Loadlin (Abschnitt 4.9 auf der nächsten Seite) geladen wird,
- der Kernel z. B. mit

```
erde: # dd if=/boot/vmlinuz of=/dev/fd0
```

auf eine Floppy kopiert und direkt von dort geladen wird,

- ein kleinerer Kernel, der mit  
`erde: # make zImage`  
erstellt wurde, mit LILO gebootet wird.

Folgende BIOS-Einstellungen konnten ebenfalls problemlos booten:

- Internal Cache abschalten (`disable`)
- **DRAM Precharge Wait State** auf **1** **und**
- **DRAM Wait Burst Timing** auf `0x3333`

### Lösung

Zunächst einmal muss ein System installiert werden können. Falls Sie nicht mit `loadlin` (bzw. `setup.exe`) direkt booten können, sollten Sie zur Installation zunächst eine alte 1.2.13-Bootdisk verwenden. Falls Sie keine zur Verfügung haben, stellen Sie die BIOS-Parameter um.

Nach erfolgreicher Installation, stellt sich die Frage, wie man denn nun sein System booten kann. Zunächst bootet man mit demselben Medium wie zur Installation. Mit `Loadlin` von der DOS-Partition gibt es ja keine Problem. Bei einer Bootdiskette geben Sie dazu als Parameter an:

```
load_ramdisk=0 root=/dev/<rootpartition>
```

wobei `<rootpartition>` Ihre Rootpartition, z. B. `hda1`, ist.

## 4.9 Einrichten des Bootmechanismus mit loadlin

Es soll nun mit `loadlin` noch eine weitere Methode vorgestellt werden, SuSE Linux zu booten. `loadlin` ist ein DOS-Programm, das in der Lage ist, einen in einem DOS-Verzeichnis gespeicherten Linux-Kernel zu starten. `loadlin` fügt sich nahtlos in eine bestehende DOS/Windows 9x-Umgebung ein und kann mit Hilfe des Windows Bootmanagers komfortabel gestartet werden. Da kein Eintrag in den MBR erfolgt, sieht Windows von Linux lediglich eine oder mehrere Partitionen mit ihm unbekanntem Kennungen (engl. *IDs*). Die Gefahr unerwünschter Nebeneffekte aufgrund der Existenz von Linux auf Ihrem System ist so minimiert.

Das hier beschriebene Vorgehen funktioniert auf Windows 95 und Windows 98. Die gezeigten Konfigurationsdateien wurden unter Windows 95 entwickelt; es ist deshalb im Folgenden nur von Windows 95 die Rede.

Wenn Sie `loadlin` verwenden möchten, um Ihr Linux zu starten, müssen Sie diesen Weg vorbereiten. Je nach Systemgegebenheiten müssen Sie auch einige Startdateien modifizieren.

Prinzipiell können Sie `loadlin` auf zwei Arten aktivieren: indem Sie beim Systemstart via Bootmenü zwischen mehreren Konfigurationen wählen oder indem Sie aus dem laufenden System heraus `loadlin` aktivieren und zu Linux überwechseln.

Beide Methoden haben Ihre Vor- und Nachteile:

- Das Bootmenü spart den Umweg über ein anderes Betriebssystem, um Linux zu starten.
- In ein Bootmenü können Sie weitere Konfigurationen einbauen und sich so einen universellen Startmechanismus aufbauen.
- Sie müssen allerdings die Startdateien modifizieren, um ein Bootmenü aufzubauen; eventuell ist dazu Probieren nötig. In den DOS-Hilfedateien können Sie eventuell fündig werden; geben Sie einmal **help menu** ein.
- Am DOS-Prompt ist der Wechsel zu Linux sehr einfach.
- Unter Windows 95 kann man den Linux-Start schön in die grafische Oberfläche integrieren. Mit einem Doppelklick auf ein Icon können Sie zu Linux wechseln. Es ist jedoch auch unter Windows 95 ein Bootmenü möglich (Windows 95 enthält DOS 7.0).



### Tipp

Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Boot-Menü, wenn Sie nach dem Einschalten direkt Linux booten wollen. Die DOS-Prompt- bzw. Doppelklick-Methode kann zusätzlich verwendet werden, wenn Sie von DOS/Windows 95 nach Linux wechseln wollen.

Mit Startmenüs und der Windows 95-Konfiguration kann man sich recht intensiv auseinandersetzen – Sie werden verstehen, dass wir das Thema hier nur recht gradlinig behandeln.

### 4.9.1 Notwendige Dateien für loadlin

Das müssen Sie immer tun (unter DOS, Windows 3.x und Windows 95):

1. Vermutlich haben Sie loadlin bereits installiert. Wenn nicht, müssen Sie zuerst loadlin von der CD 1 via **setup** installieren.
2. Wechseln Sie (unter MS-DOS) in das Verzeichnis `c:\loadlin`. Dort finden Sie eine Datei `linux.par`. Erstellen Sie mit einem Editor in diesem Verzeichnis eine Datei mit Namen `startlin.bat` (oder einem anderen, Ihnen passenden Namen). In die Datei schreiben Sie z.B. eine Zeile wie in Datei 4.9.1.

```
c:\loadlin\loadlin @c:\loadlin\linux.par
```

Datei 4.9.1: Beispiel einer Batchdatei für den Linux-Start

Nun editieren Sie in der Datei `linux.par` die folgende Zeile wie in Datei 4.9.2 auf der nächsten Seite.

```
c:\loadlin\zimage # first value must be
                  # the filename of the Linux-kernel

initrd=c:\loadlin\initrd

root=/dev/xxx    # the device which gets mounted as root FS

ro               # mount root read-only
```

Datei 4.9.2: Beispiel einer Parameterdatei für den Linux-Start

Statt `xxx` tragen Sie den Devicenamen Ihrer Rootpartition ein (Sie hatten sich den Namen in Abschnitt 3.3.11 auf Seite 64 aufgeschrieben). Den `initrd`-Eintrag benötigen Sie nur, wenn Sie beispielsweise SCSI-Unterstützung gleich beim Booten hinzuladen müssen (zum Konzept der „initial ramdisk“ vgl. Abschnitt 12.4 auf Seite 320). Mit der Datei `startlin.bat` können Sie Ihr Linux jederzeit vom DOS-Prompt aus starten. Die Datei `linux.par` wird sowohl von `startlin.bat` als auch von `config.sys` verwendet und enthält alle zum Booten von Linux notwendigen Parameter. Wenn Sie mit Linux vertraut geworden sind, können Sie in `linux.par` auch andere Boot-Parameter einfügen und/oder ersetzen. Haben Sie sich später einmal Ihren eigenen Kernel gebaut, kopieren Sie diesen vom Linux-Filesystem nach `c:\loadlin\zimage` und es wird fortan dieser Kernel gebootet; bei Bedarf müssen Sie dort auch eine neu generierte `initrd` ablegen.

### 4.9.2 Bootmenüs einrichten

So richten Sie ein Bootmenü unter DOS bzw. Windows 3.x ein:

1. Als erstes müssen Sie in der Datei `c:\config.sys` ein Bootmenü definieren. Tragen Sie dazu etwas ähnliches wie in Datei 4.9.3 ein.

```
[Menu]
menuitem=Win, Windows starten...
menuitem=DOS, MS-DOS starten...
menuitem=Linux, Linux starten...
menucolor=15,1
menudefault=Win,5
```

Datei 4.9.3: Beispiel für `config.sys` (1. Teil) für den Linux-Start

Unter dem Label `[Menu]` definieren Sie die Einträge des Bootmenüs, seine Farbe und nach wie viel Sekunden welcher Menüpunkt automatisch aufgerufen werden soll.

2. Weiter unten tragen Sie die Labels `[Common]`, `[Win]`, `[DOS]` und `[Linux]` ein. Bei `Common` schreiben Sie die Einträge hin, die immer gelten sollen;

bei den anderen Labels notieren Sie die Einträge, welche nur bei einem bestimmten Eintrag gelten. Verwenden Sie dazu die Zeilen, die in Ihrer jetzigen `config.sys` stehen; ein Beispiel zeigt Datei 4.9.4.

```
[Common]
device=c:\dos\himem.sys /testmem:off
device=c:\dos\emm386.exe noems
dos=high,umb
files=30
buffers=10
shell=c:\dos\command.com

[Win]
devicehigh=c:\dos\dblspace.sys /move
devicehigh=c:\cd\slcd.sys /D:SONY_000 /B:340 /M:P /V /C

[DOS]
devicehigh=c:\dos\dblspace.sys /move
devicehigh=c:\cd\slcd.sys /D:SONY_000 /B:340 /M:P /V /C

[Linux]
shell=c:\loadlin\loadlin.exe @c:\loadlin\linux.par

[Common]
rem Bleibt leer
```

Datei 4.9.4: Beispiel für `config.sys` (2. Teil) für den Linux-Start

Speichern Sie die Datei dann ab.

- Öffnen Sie jetzt die Datei `c:\autoexec.bat`. In die Datei müssen Sie die gleichen Labels schreiben und den Labels Einträge zuordnen, die Notation ist jetzt aber etwas anders. Welches Label im Bootmenü gewählt wurde, steht in der Variablen `%config%`. Schreiben Sie vielleicht etwas wie in Datei 4.9.5 auf der nächsten Seite.
- Wenn Sie den Rechner jetzt booten, erscheint das Bootmenü und Sie haben 5 Sekunden Zeit, einen Eintrag auszuwählen. Nach 5 Sekunden startet automatisch Windows. Wenn Sie 'Linux' auswählen, startet Linux und wartet auf Ihr Login.

### 4.9.3 Von Windows aus starten

So richten Sie ein Start-Icon für Linux ein, mit dem Sie Linux aus einem laufenden Windows 95-System booten können:

- Klicken Sie sich in den Ordner `c:\loadlin` hinein, markieren Sie die Datei `startlin.bat` und wählen Sie im Bearbeiten-Menü 'Kopieren' aus.
- Gehen Sie in einen Ordner oder auf den Desktop, je nachdem, wo Sie Ihr Linux-Icon haben möchten. Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie 'Verknüpfung einfügen'.

```
@echo off

rem Einträge für alle Konfigurationen
switches= /f
set comspec=c:\dos\command.com
prompt $p$g
loadhigh c:\dos\keyb gr,,c:\dos\keyboard.sys
loadhigh c:\dos\doskey
set temp=c:\temp
loadhigh c:\dos\mscdex.exe /D:SONY_000 /E /V /L:H
c:\logimaus\mouse.exe

goto %config%

:Win
c:\dos\smartdrv.exe a- b- c+ 2048 1024
path c:\windows;c:\dos;c:\util;
win
c:\dos\smartdrv /C
goto ende

:DOS
path c:\dos;c:\util;
goto ende

:ende
echo * Auf Wiedersehen *
```

Datei 4.9.5: Beispiel für autoexec.bat für den Linux-Start

3. Markieren Sie die gerade eingefügte Verknüpfung, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie 'Eigenschaften'. Gehen Sie in das Register 'Programm', klicken Sie unten auf den Knopf 'Erweitert'. Kreuzen Sie in der Maske das Feld 'MS-DOS-Modus' an. Bestätigen Sie mit 'OK'.
4. Über den Knopf 'Anderes Symbol' können Sie sich ein schönes Icon aussuchen und geben Sie der Verknüpfung einen passenden Namen. Fertig!
5. Ein Doppelklick auf das neue Symbol bringt eine Bestätigungsmaske, dass sich Windows 95 jetzt in den MS-DOS-Modus bemüht. Falls Sie die Maske nervt: Ausschalten in den Eigenschaften der Verknüpfung.

### 4.9.4 Das Windows Startmenü

So richten Sie ein Startmenü für Windows 95 ein:

1. Zuerst müssen Sie die Datei `c:\msdos.sys` editieren. Dazu machen Sie die Datei mittels

```
C:> attrib -R -S -H c:\msdos.sys
```

sichtbar. Es ist eine Textdatei, in die Sie einige Zeilen einfügen müssen, um das Windows 95-eigene Startmenü zu aktivieren. Unter dem Label [Options] sollte es etwa so aussehen wie in Datei 4.9.6.

```
[Options]
BootGUI=0
BootDelay=0
BootMenu=0
Logo=0
```

Datei 4.9.6: `msdos.sys` für den Linux-Start

Der Parameter `Logo=0` ist optional und verhindert, dass Windows 95 vor dem Booten in den Grafikmodus schaltet; das Booten geht dann schneller und Sie haben weniger Ärger, wenn sie später unter Linux den DOS-Emulator verwenden wollen.

Der Parameter `BootGUI=0` bewirkt, dass Windows 95 direkt in den DOS-Modus bootet. Nach dem Editieren der Datei setzen Sie die Attribute wieder zurück. Um Windows dann zu starten muss

```
C:> win
```

am DOS-Prompt eingegeben werden, aber das tut schon unsere Beispieldatei `c:\autoexec.bat`, wenn Sie im Menü Win95 gewählt haben.

2. Dann müssen Sie in der Datei `c:\config.sys` Ihr eigenes Bootmenü definieren. Tragen Sie dazu am Anfang der Datei etwa den Inhalt von Datei 4.9.7 auf der nächsten Seite ein.

Unter dem Label [Menu] definieren Sie die Einträge des Bootmenüs und nach wie viel Sekunden welcher Menüpunkt automatisch aufgerufen werden soll.



```
[Menu]
menuitem=Win95, Windows 95 starten...
menuitem=DOS, MS-DOS starten...
menuitem=Linux, Linux starten...
menudefault=Win95,5
```

Datei 4.9.7: Beispiel für `config.sys` (1. Teil) für den Linux-Start unter Windows 95

3. Weiter unten stehen Labels `[Win95]`, `[DOS]`, `[Linux]` und `[Common]`. Bei `[Common]` schreiben Sie die Einträge hin, die immer gelten sollen (unter Windows 95 werden das nur wenige sein); bei den anderen Labels die Einträge notieren, welche nur bei einem bestimmten Eintrag des Bootmenüs gelten. Verwenden Sie dazu die Zeilen, die in Ihrer jetzigen `config.sys` stehen; das Beispiel in Datei 4.9.8 soll nur eine Anregung sein.

```
[Win95]
dos=high,umb
device=c:\windows\himem.sys /testmem:off

[DOS]
device=c:\plugplay\drivers\dos\dwcfgmg.sys
dos=high,umb
device=c:\windows\himem.sys /testmem:off
device=c:\windows\emm386.exe noems I=B000-B7FF
devicehigh=c:\cdrom\torisan.sys /D:TSYCD3 /P:SM

[Linux]
shell=c:\loadlin\loadlin.exe @c:\loadlin\linux.par

[Common]
accdatetime=C+ D+ H+
switches= /F buffers=20
```

Datei 4.9.8: Beispiel für `config.sys` (2. Teil) für den Linux-Start unter Windows 95

Speichern Sie die Datei dann ab.

4. Öffnen Sie jetzt die Datei `c:\autoexec.bat`. In die Datei müssen Sie die gleichen Labels schreiben und den Labels Einträge zuordnen, die Notation ist jetzt aber etwas anders. Welches Label im Bootmenü gewählt wurde, steht in der Variablen `%config%`. Schreiben Sie vielleicht etwas wie in Datei 4.9.9 auf der nächsten Seite.
5. Wenn Sie den Rechner jetzt booten, erscheint Ihr eigenes Bootmenü. Sie haben 5 Sekunden Zeit zum Wählen, dann startet automatisch Windows 95. Wenn Sie 'Linux' auswählen, startet Linux und wartet auf Ihr Login.

```
@echo off
loadhigh keyb gr,,c:\windows\command\keyboard.sys
goto %config%

:Win95
win
goto ende

:DOS
path c:.;d:.;c:\windows\command;c:\util;
loadhigh c:\windows\command\mscdex.exe /D:TSYCD3 /L:x
loadhigh c:\windows\command\doskey
c:\windows\command\mouse.exe
goto ende

:ende
echo * Und jetzt? *
```

Datei 4.9.9: Beispiel für autoexec.bat für den Linux-Start unter Windows 95

## 5 Das X Window System

### 5.1 Geschichtlicher Hintergrund

Das X Window System stellt unter Unix einen Quasi-Standard für grafische Benutzeroberflächen dar. Aber das X Window System, das auch als X11 bezeichnet wird, ist vielmehr ein netzwerkbasierendes System. Anwendungen, die auf dem Rechner *erde* laufen, können ihre Ausgaben auf dem Rechner *sonne* darstellen, sofern die Maschinen durch ein Netzwerk verbunden sind. Dieses Netz kann ein LAN sein, die Geräte können aber auch tausende Kilometer voneinander entfernt stehen und über das Internet miteinander kommunizieren.

X11 entstand als Gemeinschaftsproduktion von DEC (Digital Equipment Corporation) und dem Projekt Athena am MIT (Massachusetts Institute of Technology). Die erste Version (X11R1) wurde im September 1987 freigegeben. Seit Release 6 hat das X Consortium, Inc., ab 1996 The Open Group die Entwicklung des X Window System übernommen.

XFree86™ ist eine frei verfügbare Implementierung von X-Servern für PC-Unix-Systeme (vgl. <http://www.XFree86.org>). XFree86 wurde und wird auch weiterhin – verstreut über die ganze Welt – von Programmierern entwickelt, die sich 1992 zum XFree86-Team zusammengeschlossen haben. Daraus entstand die 1994 gegründete Firma The XFree86 Project, Inc., deren Ziel es ist, XFree86™ einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und sowohl forschend als auch entwickelnd an der Zukunft des X Window System mitzuarbeiten. Seit März 2000 steht die gründlich überarbeitete major Release XFree86 4.0 zum Download von <http://www.XFree86.org> zur Verfügung. Bei SuSE Linux wird standardmäßig XFree86 4.x verwendet. Eine nähere Erläuterung zu den Features der neuen Version folgt gleich im Anschluss.

An dieser Stelle sei dem XFree86-Team auch für die gute Zusammenarbeit und für die Bereitstellung von Beta-Versionen gedankt, ohne die dieses Buch<sup>1</sup> und die vorliegende CD sicher nicht in dieser Form möglich gewesen wären.


Die folgenden Abschnitte behandeln die Konfiguration des X-Servers. Zu diesem Zweck werden SaX<sup>2</sup> SaX und xf86config besprochen, mit denen eine einfache Konfiguration des X Window System möglich ist. SaX<sup>2</sup> ist zur Konfiguration von XFree86 4.x gedacht, SaX wird zur Konfiguration der XFree86 3.3.x Versionen verwendet. Im Gegensatz zu xf86config arbeiten die beiden SaX Versionen direkt mit dem X-Server zusammen und sind mit der Maus bedienbar. Installieren Sie also mit YaST das Programm SaX (Paket `sax`, Serie `x`) bzw.

<sup>1</sup>Teile dieser Beschreibung wurden dem Kapitel *XFree86 Konfigurieren* aus [HHMK96] entnommen, das uns von Dirk Hohndel freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.

<sup>2</sup>SaX (engl. *SuSE Advanced X Configuration Tool*). Das Konfigurationsprogramm SaX<sup>2</sup> (`sax2`) zur Konfiguration von XFree86 4.x macht XF86Setup (Paket `xfsetup`, Serie `x`) obsolet.

SaX2 (Paket `sax2`, Serie `x`) und die abhängigen Pakete. Während XFree86 4.x alle nötigen Grafiktreiber bereits im Basispaket mitbringt, muss bei Verwendung von XFree86 3.3.x insbesondere das Paket `xvga16` sowie – falls bereits bekannt – der zu Ihrer Grafikkarte passende X-Server installiert werden. Die X-Server sind in der Serie `xsrv` verzeichnet (vgl. Abschnitt 3.4.3 auf Seite 71). Sollten Sie es versäumt haben, einen Server auszuwählen, so wird SaX dies feststellen und Sie auffordern, mit YaST diesen Server zu installieren. XFree86 4.x bringt die nötigen Grafiktreiber schon in der Basisauswahl mit.

Um die zur Verfügung stehende Hardware (Maus, Grafikkarte, Monitor, Tastatur) optimal nutzen zu können, besteht die Möglichkeit, die Konfiguration manuell zu optimieren. Auf einige Aspekte der Optimierung wird eingegangen, andere werden nicht gesondert behandelt. Detaillierte Informationen zur Konfiguration des X Window System finden sich in verschiedenen Dateien im Verzeichnis `/usr/share/doc/packages/xf86` sowie natürlich in der Manual-Page von `XF86Config` (man `XF86Config`).



### Achtung

Bei der Konfiguration des X Window Systems sollte besonders sorgsam vorgegangen werden! Auf keinen Fall sollte X gestartet werden, bevor die Konfiguration abgeschlossen wurde. Ein falsch eingestelltes System kann zu irreparablen Schäden an der Hardware führen; besonders gefährdet sind Festfrequenz-Monitore.

Die Autoren dieses Buches und die SuSE GmbH lehnen jede Verantwortung für eventuell entstehende Schäden ab. Der vorliegende Text wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann nicht absolut garantiert werden, dass die hier vorgestellten Methoden korrekt sind und Ihrer Hardware keinen Schaden zufügen.

## 5.2 Die neue Version 4.x von XFree86

Diese Version von SuSE Linux enthält die aktuelle Version 4.x von XFree86, die sich in einigen Punkten von der auf den bisherigen Distributionen enthaltenen Version 3.3 unterscheidet. Insgesamt ergeben sich für den Anwender bei der Bedienung der grafischen Oberfläche kaum Unterschiede, die Applikationen wie zum Beispiel der grafische Desktop KDE oder GNOME verhalten sich auch weiterhin wie bei der bisher verwendeten Version 3.3.6.

### Welche Vorteile bietet die neue Version?

Der neue X-Server ist kein monolithisches Programm mehr, sondern nur noch ein relativ kleines Grundgerüst, zu dem die nötigen Programmmodule bei Bedarf nachgeladen werden können. Es gibt also beispielsweise keine extra X-Server mehr für verschiedene Grafikkarten wie in der bisherigen Version, sondern nur noch ein ausführbares Programm namens `XFree86`, das Sie im Verzeichnis `/usr/X11R6/bin` finden. Dies ist dann auch der eigentliche X-Server.

Der Grafiktreiber, der dann die Ansteuerung der Grafikkarte übernimmt, ist ein ladbares Modul.

Ähnlich wird auch bei der Unterstützung verschiedener Eingabegeräte, Fonts oder X-Protokolle verfahren: Hierbei handelt es sich wieder um einzelne Module, die vom X-Server nachgeladen werden können. Sie müssen sich allerdings in der Regel keine Gedanken über diese Module machen, die Konfiguration der zum Betrieb der grafischen Oberfläche auf Ihrem Computer erforderlichen Module wird weitestgehend von SaX2 erledigt.

Durch das Modulkonzept ist es für die Hersteller leicht, einen Treiber für spezielle Hardware wie zum Beispiel Touchscreens oder brandneue Grafikkarten zu implementieren. Die Entwickler haben sogar dafür gesorgt, dass die nötigen Module für verschiedene Betriebssysteme nur einmal zur Verfügung gestellt werden müssen, das heißt, ein Grafiktreibermodul, das beispielsweise unter FreeBSD kompiliert wurde, kann auch unter Linux verwendet werden und umgekehrt. Allerdings ist diese Portabilität natürlich auf eine Hardwareplattform beschränkt: ein Modul, das für Linux auf PowerPCs kompiliert wurde, kann nicht auf einem Intel-PC verwendet werden.

Außerdem ist die Unterstützung der Maus deutlich verbessert. Vor allem bei hoher Last ist die Reaktion der Maus auf Mausbewegungen wesentlich schneller und direkter als bei dem bisherigen XFree86 X-Server. Generell hat sich die Ausgabegeschwindigkeit verbessert, Grafikoperationen werden in der Regel schneller ausgeführt als auf dem alten X-Server, was vor allem an der nochmals neu überarbeiteten XAA (engl. *XFree86 Acceleration Architecture*) liegt.

Die Konfigurationsdatei besitzt ein gegenüber XFree86 3.3.x etwas verändertes Format. Falls Sie Ihren X-Server „feintunen“ oder spezielle Einstellungen vornehmen wollen, finden Sie im Abschnitt 5.6 auf Seite 169 ausführliche Informationen zum Aufbau und zur Funktionsweise der mittlerweile in `/etc/X11/XF86Config` befindlichen XFree86 Konfigurationsdatei. Auch das Fehlerlogging hat sich verbessert: der X-Server erzeugt ein sehr ausführliches Logfile, das Sie nach dem Start immer in der Datei `/var/log/XFree86.0.log` finden.

Zu weiteren Features der neuen Version gehört auch noch die Unterstützung spezieller Optionen wie z. B. True-Type-Fonts, die Bereitstellung der 3D-Protokollerweiterung `glx`, Gamma-Korrektur des Bildschirms und die Unterstützung mehrerer Grafikkarten für **Multihead Konfigurationen**. Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt 5.6 auf Seite 169.

## Was ändert sich?

Natürlich baut XFree86 4.x auf der bisherigen Version 3.3.x auf. Leider konnten nicht alle Grafiktreiber portiert werden, da manche Grafiktreiber sehr komplex sind und nicht auf die neue XAA Architektur portiert werden konnten. Falls diese Grafikkarten bisher von SuSE Linux unterstützt worden sind, können Sie diese auch weiterhin mit der XFree86-Version 3.3.x verwenden.

Für diese Karten verwenden Sie bitte die ebenfalls auf SuSE Linux enthaltene XFree86-Version 3.3.6. Sie können zur Konfiguration dieser Grafikkarten wie bisher SaX verwenden.

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Grafikkarten, die bisher mit den folgenden X-Servern betrieben wurden: **XF86\_S3**, **XF86\_Mach8**, **XF86\_Mach32** und **XF86\_8514**. Für den S3-Server bedeutet dies, dass alle S3-Karten, die den S3-Server benötigen, nicht von XFree86 4.x unterstützt werden. S3-Karten die vom bisherigen SVGA-Server unterstützt waren, laufen also auch mit XFree86 4.x. Im Wesentlichen sind das Grafikkarten mit S3 Trio3D-, Savage4-, Savage3D- und Savage2000-Chips und fast alle S3 Virge-Karten.

Die Grafikkarten, die die oben aufgeführten X-Server (Mach8, Mach32 und 8514) zum Betrieb benötigen, dürften nicht mehr sehr weit verbreitet sein. Für diese Grafikkarten steht – wie auch für die alten S3-Karten – weiterhin XFree86 3.3.x zur Verfügung.

### 5.3 Konfiguration mit SaX2

Das Programm SaX2 (engl. *SuSE Advanced X Configuration Tool*) dient der einfachen Installation des X Window System. Es handelt sich hierbei um einen Nachfolger des bewährten Programms SaX. SaX wurde zur Konfiguration von XFree86 3.3.x verwendet, SaX2 wird nun zur Konfiguration von XFree86 4.x verwendet.

Ist Ihr System schon mit dem X-Server von XFree86 4.x eingerichtet, so können Sie SaX2 direkt starten. Falls Sie einen XFree86 3.3.x X-Server verwenden, wird beim Start von SaX2 eine Meldung ausgegeben, dass das System mit XFree86 3.3.x eingerichtet ist und daher SaX zur Konfiguration verwendet werden muss. Falls Sie trotzdem fortfahren, wird XFree86 4.x eingerichtet. Diese Formulierung ist eigentlich nicht ganz korrekt: Das Basissystem, also die Bibliotheken und die X11 Basisprogramme stammen *immer* aus XFree86 4.x; es werden lediglich der X-Server und die Programme xinit und xf86config ausgetauscht.

#### Hinweis

Wie schon in Abschnitt 5.2 auf Seite 130 beschrieben werden nicht alle Grafikkarten von XFree86 4.x unterstützt. Verwenden Sie zur Konfiguration dieser Grafikkarten SaX. Dieses Programm ist in Abschnitt 5.4 auf Seite 151 beschrieben.



SaX2 lässt sich sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur bedienen. Von einigen Spezialfällen abgesehen, z. B. sehr neue oder sehr alte Hardware, kann das Programm die verwendeten Komponenten selbst erkennen und weitgehend automatisch konfigurieren, sodass das Einrichten eines X-Servers einfach von der Hand geht.

#### 5.3.1 Erstinstallation

Bei der ersten Installation des X Window System sollten einige Ausstattungsmerkmale des Rechners bekannt sein:

- der verwendete Monitor (Produktname, Treiberdiskette oder technische Daten),
- der Tastaturtyp,
- der Maustyp und die Schnittstelle, an der sie angeschlossen ist,
- der Hersteller und der Name der Grafikkarte.



### Hinweis

Sie müssen das Programm SaX2 (**sax2**) als Benutzer `'root'` starten. Sie können SaX2 auch von YaST aus starten: `'Administration des Systems'` und weiter mit `'XFree86[tm] konfigurieren'` (vgl. Abschnitt 3.6 auf Seite 76).

In der Kommandozeile wird das Programm aufgerufen mit:

```
erde:/root # sax2
```

Sobald das Programm gestartet ist, sucht ein zu SaX2 gehöriges Hilfsprogramm namens `sysp` zunächst nach installierten PCI- und AGP-Grafikkarten. Zusätzlich versucht es, Tastatur und Maus zu erkennen. Aus den gewonnenen Daten wird eine Konfigurationsdatei zusammengestellt, mit der der X-Server gestartet wird. Für die identifizierten AGP- oder PCI-Grafikkarten wird dabei gleich das passende X-Server-Modul geladen.

SaX2 merkt sich die vorgefundenen Einstellungen in einer Datei. Um eine vollkommen neue Hardwareerkennung zu erzwingen, können Sie SaX2 mit der Option `-f` starten. Dann wird die ganze für X11 relevante Hardware nochmals neu untersucht.

## Automatische Konfiguration

Wenn beim PCI-Scan die Grafikkarte eindeutig identifiziert werden kann und ein Grafiktreiber verfügbar ist, versucht SaX2 im Anschluss daran den Monitor über DDC automatisch zu erkennen. Falls dies erfolgreich ist, wird die für den Monitor optimale Auflösung eingestellt. Diese wird Ihnen in der Box `'Ein erster Vorschlag'` angezeigt, und Sie können die Einstellungen mit `'OK'` direkt übernehmen. Achten Sie bitte darauf, dass in der Auswahlbox links neben dem `'OK'`-Knopf auch `'Speichern'` ausgewählt ist.

In der Auswahlbox neben `'OK'` können Sie weitere Punkte auswählen. Klicken Sie auf `'OK'`, nachdem Sie den von Ihnen gewünschten Punkt ausgewählt haben.

- Mit `'Justieren'` können Sie die Darstellung des Bildes in gewissen Grenzen an Ihren Bildschirm anpassen, bevor Sie die Konfiguration abspeichern.
- SaX2 versucht zwar, Ihre Hardware möglichst vollständig zu erkennen, um aber sicher zu gehen, dass die Konfiguration vollständig und richtig ist, können Sie auf jeden Fall alle Einstellungen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren! Sie können über den Punkt `'Konfiguration ändern'` mit SaX2




Abbildung 5.1: SaX2: Vollautomatische Konfiguration

fortfahren und dort die Einstellungen des X-Servers verändern. Diesen Punkt sollten Sie auch anwählen, falls Sie mehr als eine Grafikkarte in Ihrem Computer eingebaut haben oder beispielsweise die Maus nicht einwandfrei funktioniert.

- ‘Abbrechen’ bricht sax2 ab.

Wenn Ihre Maus noch nicht richtig konfiguriert ist, haben Sie die Möglichkeit, das Programm mit der Tastatur zu steuern. Durch mehrmaliges Drücken der **(Tab)**-Taste können Sie die einzelnen Eingabefelder einer Karteikarte ansteuern. Um die verschiedenen Karteikarten zu erreichen, drücken Sie solange **(Tab)**, bis der Titel der aktuellen Karteikarte schwarz umrahmt ist; dann können Sie mit den Cursortasten **(←)** bzw. **(→)** die gewünschte Karteikarte auswählen. Nach dem Bestätigen mit **(↵)** (= **(Enter)**) wird diese Karte angezeigt. Außerdem ist es möglich, SaX2 mit einer „virtuellen“ Maus zu bedienen. Halten Sie bitte die Taste **(Shift ↑)** gedrückt und bewegen Sie den Mauspfel mit der Taste **(L)** nach rechts, mit **(J)** nach links, mit **(K)** nach unten und mit **(I)** nach oben. **(Shift ↑)** und **(A)** ergeben einen „Klick“ mit der linken Maustaste, **(Shift ↑)** und **(S)** einen „Klick“ mit der mittleren, **(Shift ↑)** und **(D)** einen „Klick“ mit der rechten Maustaste.

Um einen Eintrag in einer Listbox zu selektieren, drücken Sie solange die Taste **(Tab)**, bis die betreffende Box umrahmt ist. Mit **(↑)** und **(↓)** können Sie einen Eintrag auswählen, der dann farbig markiert ist. Erst wenn Sie **(↵)** drücken, wird dieser wirklich aktiv.

### Tipp

SaX2 besitzt eine eingebaute Hilfe, die Sie durch Drücken der Tasten **(Strg)** + **(F1)** oder **(Shift ↑)** + **(F1)** oder mit Klick auf die mittlere Maustaste erreichen können. Hier sind nochmals alle von SaX2 verstandenen Tastenkombinationen und Mausbedienungsfunktionen aufgeführt.



Durch Betätigung der mittleren Maustaste erreichen Sie ein spezielles Menü, über das Sie insbesondere Einblick in die Protokolldatei des X-Servers erhalten.



Dies kann zur Fehleranalyse außerordentlich hilfreich sein. Eine Erklärung zur Protokolldatei des X-Servers, die auch in der Datei `/var/log/XFree86.0.log` festgehalten wird, finden Sie im Abschnitt 5.3.1 auf Seite 149.

### und manuelle Konfiguration

Nach dem Anwählen des Punktes ‘SaX starten’ erscheint der Begrüßungsdialog von SaX2. Nach einem kurzem Augenblick – SaX2 liest noch weitere Daten ein – ist das Programm bereit. Sie können einen der beiden Punkte wählen: ‘SaX Autodetection-Modus aktivieren’ oder ‘Vorhandene Konfiguration verwenden’. Unter dem Punkt ‘Vorhandene Konfiguration verwenden’ haben Sie zudem die Möglichkeit, ‘Teile dieser Konfiguration verwenden’ anzuklicken. In diesem Fall verwenden Sie die bestehende Konfiguration, können jedoch einzelne Komponenten manuell verändern. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Sektionen, die Sie bearbeiten wollen, auswählen können.



#### Hinweis

Über diesen Punkt können Sie nur Konfigurationsdateien von XFree86 4.x, nicht aber von XFree86 3.3 einlesen.




Abbildung 5.2: SaX2: Begrüßungsdialog

### Maus

Nach dem Klick auf ‘weiter’ erscheint der Mauskonfigurationsdialog; siehe Abbildung 5.3 auf der nächsten Seite. Sollte die Maus nicht einwandfrei funktionieren, können Sie diesen Dialog mit der Tastatur bedienen. Tippen Sie hierzu




Abbildung 5.3: SaX2: Mauskonfiguration

mehrfach auf die **(Tab)**-Taste, bis das Feld 'Eigenschaften' schwarz umrahmt und damit aktiviert ist. Drücken Sie **(Enter)** und wählen Sie unter 'Hersteller' und 'Name' den Hersteller und Typ Ihrer Maus aus und bestätigen Sie die Auswahl mit 'OK'. Mit den Tasten **(↓)** und **(↑)** können Sie jeweils einen Hersteller bzw. eine Mausbezeichnung auswählen und mit der Taste **(Enter)** übernehmen.

Sollte Ihre Maus nicht in dieser Liste aufgeführt sein, können Sie sie auch manuell konfigurieren. Kehren Sie hierzu wieder in den Dialog 'Maus Einstellungen' zurück und aktivieren Sie die Auswahlbox 'Protokoll' im Feld 'Maus Eigenschaften', 'Erweitert'. Sie haben an dieser Stelle die Möglichkeit, entweder das Eingabefeld selbst oder die Auswahlliste (das kleine Symbol rechts des Eingabefeldes) zu aktivieren. Drücken Sie die **(Leertaste)**, um die Auswahlliste aufzurufen. Alternativ können Sie auch die X11-Mausprotokollbezeichnung direkt in das Eingabefeld eingeben. Ebenso können Sie unter 'Anschluss' vorgehen. Wählen Sie hier die Gerätedatei aus, unter der die angeschlossene Maus erreichbar ist. Haben Sie die Maus zuvor mit YaST2 eingerichtet, so sollte die Auswahl von `/dev/mouse` ausreichen. Ansonsten können Sie auch die passende Schnittstelle aussuchen; sinnvolle Einstellungen werden über die Auswahlbox vorgeschlagen: `/dev/psaux` für PS/2-Mäuse, `/dev/ttySx` für serielle und `/dev/input/mice` für USB- und ADB-Mäuse. Beachten Sie bitte die Tabelle 5.1 auf der nächsten Seite, um einen Überblick über die verschiedenen Maus-typen und Ihre Konfiguration unter dem X Window System zu erhalten.

Für spezielle Einstellungen sollten Sie noch einen Blick in das Menü unter 'Erweiterungen' werfen. Hier sind zwei Einstellungen besonders interessant: Die Aktivierung der dritten Maustaste und der Punkt 'Wheel-Maus'. Sollten Sie nur eine Zwei-Tasten-Maus besitzen, dann sollten Sie den Punkt 'Emuliere 3 Tasten' aktivieren. Der gleichzeitige Druck auf beide Maustasten simuliert dann eine dritte Maustaste.

Falls Sie Linkshänder sind und die Anordnung der Maustasten vertauschen möch-

verwendetes Protokoll	Maustyp
PS/2	2-oder 3-Tastenmaus am PS/2-Mausanschluss.
IMPS/2	ADB-Maus, USB-Maus oder Radmaus mit 3 oder mehr Tasten und einem oder mehreren Scrollrädern, die an der USB-Schnittstelle angeschlossen ist.
Microsoft	2- und manche 3-Tastenmäuse, angeschlossen an der seriellen Schnittstelle.
MouseSystems	3-Tastenmäuse an der seriellen Schnittstelle.
Intellimouse	Radmaus mit 3 oder mehr Tasten und einem oder mehreren Scrollrädern, angeschlossen an der seriellen Schnittstelle.
Auto	Automatische Erkennung der angeschlossenen seriellen Maus.

Tabelle 5.1: verschiedene Mäuse und die verwendeten Mausprotokolle

ten, können Sie dies später im laufenden X-Server erledigen. Dazu brauchen Sie hier keine speziellen Einstellungen vorzunehmen.

Falls Sie das Rad an Ihrer „Intellimouse“ verwenden möchten, dann sollten Sie unter ‘wheel-Maus’ den Punkt ‘Z Axis Mapping’ auf ‘Tasten’ einstellen. Damit der X-Server „weiß“, was er mit Drehungen des Rades anfangen soll, müssen Sie ‘Negative Bewegung’ bzw. ‘Positive Bewegung’ noch einem Mausknopf zuordnen. Da die Buttons **1**, **2** und **3** schon für die normalen Maustasten vergeben sind, stellen Sie hier bitte **4** bzw. **5** für ‘Positive Bewegung’ bzw. ‘Negative Bewegung’ ein. Im konfigurierten X Window System können Sie dann mit dem Programm `imwheel`, (Paket `imwheel`, Serie `ap` (Anwendungen die kein X11 benötigen)) Drehungen am Rad an X11-Applikationen übergeben. Beachten Sie hierzu auch den Abschnitt 5.6 auf Seite 169.

Schließen Sie diesen Dialog, indem Sie den Punkt ‘weiter’ anwählen.

## Tastatur

Wie Sie sich sicher schon gedacht haben, können Sie nun die Tastatur einstellen; vgl. Abbildung 5.4 auf der nächsten Seite.

Die deutsche „Win95“-Tastatur ist eine 105-Tasten-Tastatur, wählen Sie daher **standard 105 key** unter ‘Allgemein’ und **German** unter ‘Sprache’ aus. Wenn Sie eine Tastatur ohne „Windows“-Tasten besitzen, so wählen Sie bitte die 101/102-Tasten-Tastatur aus. Auch wenn Sie einen Laptop oder eine Spezialtastatur mit mehr oder weniger Tasten verwenden, können Sie die 102- bzw. 105-Tasten-Tastatur auswählen, da die generierten Tastencodes in praktisch allen Fällen denen der Standard-PC-Tastatur entsprechen.

Beachten Sie bitte, dass Sie eventuell eine Tastaturbelegung mit „Tottasten“ (engl. *dead keys*) eingestellt haben. Dies können Sie mit Hilfe der Tastenkombination `AltGr` und `+` im Testfeld unter ‘Geschwindigkeit’ überprüfen. Wenn das




Abbildung 5.4: SaX2: Tastaturkonfiguration

Tilde-Zeichen `~` nicht sofort erscheint, sondern erst nach Druck auf die Leertaste, dann sind die „Deadkeys“ aktiviert. Über Tottasten können Sie sehr einfach Zeichen mit Akzenten eingeben, indem Sie den Akzent und danach die entsprechende Taste drücken. Probieren Sie z. B. **(AltGr)** zusammen mit **(+)** und danach die Taste **(n)**, es sollte ein `ñ` auf dem Bildschirm erscheinen.

Sie können dieses Verhalten über den Dialog ‘Sprache’ bei ‘Eigenschaften’ im Punkt ‘Deadkeys abschalten’ ändern. Setzen Sie diesen Punkt auf ‘Ja’, um die „Tottasten“ zu deaktivieren.

Im Dialog ‘Schriften’ können Sie den Suchpfad der Zeichensätze und verschiedene „Serverflags“ verändern. Um ein Zeichensatzverzeichnis nach oben oder unten zu verschieben, können Sie dieses mit der linken Maustaste markieren, die Taste gedrückt halten und dann die Zeile nach oben oder unten verschieben und damit dieses Verzeichnis im Suchpfad nach vorne oder nach hinten verlegen. Über die Knöpfe ‘Hinzufügen’ und ‘Löschen’ können Sie dementsprechend Verzeichnisse hinzufügen bzw. entfernen.

Beachten Sie bitte, dass der X-Server zumindest das Verzeichnis mit den „misc“-Zeichensätzen benötigt. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung des X-Servers, wenn Sie versuchen, ihn zu starten. Beachten Sie bitte den Abschnitt 5.6.1 auf Seite 174, wenn Sie weitere Fonts ins X Window System integrieren möchten und Texte in anderen Sprachen verarbeiten wollen.

Verlassen Sie diesen Dialog durch Klicken auf den Punkt ‘weiter’. Es erscheint ein Dialog, der Sie zur Konfiguration der Grafikkarte auffordert.

## Konfiguration der Grafikkarte(n)

SaX2 führt einen Scan des PCI- und AGP-Busses durch und zeigt die gefundenen Grafikkarten im Anzeigefeld an. In der Regel werden Sie hier Ihre Grafikk-



Abbildung 5.5: SaX2: Konfiguration der Grafikkarte(n)

karte sehen. Über eine in SaX2 enthaltene Datenbank wird gleich das passende XFree86-Treibermodul ausgewählt und im Fenster 'Eigenschaften' unter 'Treiber' angezeigt. Unter 'Speicher' können Sie den Videospeicher der Grafikkarte vorgeben.

Eine Neuerung von XFree86 4.x ist die Möglichkeit, eine PCI- bzw. AGP-Steckkarte in einem bestimmten Slot fest einem Treiber zuzuordnen. SaX2 bereitet die Zuordnung „Treiber zu Steckplatz“ vor, und in der Regel muss dies nur noch übernommen werden. Zur Information wird Ihnen der Steckplatz unter 'Bus ID' angezeigt. Falls Sie allerdings später einmal die (PCI) Grafikkarte in einen anderen Steckplatz stecken, werden Sie diese erneut konfigurieren müssen, da sich dann die **Bus ID** verändern wird. Hierzu können Sie diesen Punkt auch auf **Single** stellen, diese Einstellung sollten Sie aber nicht verwenden, wenn Sie mehr als eine Grafikkarte in Ihrem Computer haben.

### Tip

ISA-Grafikkarten können nicht automatisch erkannt werden. Sie müssen manuell über 'Hinzufügen' oder direkte Treiberauswahl konfiguriert werden. In einem Computer kann maximal eine ISA-Grafikkarte verwendet werden.



Unter 'Hinzufügen' können Sie die Grafikkarte manuell auswählen, falls sie nicht automatisch erkannt werden konnte. Wählen Sie den Hersteller und Typ der Grafikkarte aus der Liste aus.

### Tip

Falls Ihre PCI- oder AGP-Grafikkarte nicht von XFree86 unterstützt wird, besteht fast immer die Möglichkeit den „Framebuffertreiber“ zu verwenden.



Wenn Sie mehrere Grafikkarten eingebaut haben, können Sie die weiteren Grafikkarten konfigurieren, indem Sie in der Auswahlliste auf das nächste Grafikkartensymbol klicken. Falls es sich um eine ISA-Karte handelt, die ja nicht automatisch erkannt werden kann, können Sie über den Knopf 'Hinzufügen' eine weitere Grafikkarte hinzufügen und diese wie die primäre Grafikkarte konfigurieren, indem Sie das Symbol in der Auswahlliste anklicken.

Bei 'Eigenschaften' finden Sie unter 'Erweitert' weitere Einstellungen. Insbesondere Optionen, die das Verhalten des Grafiktreibers beeinflussen, wie z. B. `sw_cursor`, können Sie hier unter 'Optionen' einstellen. Spezielle Optionen benötigen Sie normalerweise nur, wenn Sie Darstellungsfehler auf dem Bildschirm sehen können. Beachten Sie hierzu bitte auch den Abschnitt 5.3.3 auf Seite 146.

## Konfiguration des Desktops

Wenn Sie die Konfiguration der Grafikkarte mit einem Klick auf 'weiter' abschließen, wird Ihnen angeboten, den Bildschirm zu konfigurieren. In diesem Dialog können Sie den verwendeten Monitor und die Auflösung und die Farbtiefe einstellen.





Abbildung 5.6: SaX2: Konfiguration des Monitors und des Desktops

XFree86 4.x kann bei den meisten Grafikkarten selbstständig die DDC-Daten des Monitors abfragen und gibt diese dann in dem Auswahldialog vor. Ob die automatische Erkennung geklappt hat, können Sie mit einem Klick auf das kleine „+“ Symbol neben dem abgebildeten Monitor erkennen. Wenn der Monitor erfolgreich hinsichtlich DDC überprüft wurde, sehen Sie dies in der Liste neben **Hersteller** und **Modell**; dort wird dann **DDC-Probed** angezeigt. Sollte die automatische Bestimmung der zulässigen Ablenkfrequenzen des Monitors nicht gelingen, können Sie die Daten auch manuell vorgeben. Gehen Sie hierzu unter 'Eigenschaften' auf die Monitor-Karteikarte.

Es erscheint eine Auswahlliste mit Herstellerbezeichnungen, die Sie durchgehen können. Wenn Sie einen Hersteller auswählen, werden die auswählbaren Modellbezeichnungen auf der rechten Seite angezeigt. Markieren Sie hier Ihren Monitor und verlassen Sie den Dialog über den 'OK'-Knopf.

Falls Sie einen modernen Flachbildschirm mit LC Display haben oder den in Ihrem Laptop eingebauten Bildschirm verwenden wollen, so sollten Sie den Punkt **LCD** (engl. *Liquid Crystal Display*) ganz oben aus der Monitorauswahlliste in 'Eigenschaften' auswählen. Hierdurch wird die vertikale Ablenkfrequenz auf 60 Hz beschränkt, was meist die ideale Bildwiederholfrequenz für LC-Displays ist.

Sollte Ihr Monitor nicht in der Auswahl aufgeführt und die automatische Erkennung fehlgeschlagen sein, können Sie die Daten des Monitors auch manuell eingeben. Hierzu sind die beiden Felder im Abschnitt 'Frequenzen' unter 'Eigenschaften' gedacht. Hier können Sie den zulässigen Bereich der vertikalen und horizontalen Ablenkfrequenz einstellen. Diese Daten sind üblicherweise im Abschnitt „technische Daten“ im Benutzerhandbuch des Monitors aufgeführt.



### Achtung

Lassen Sie insbesondere bei der manuellen Eingabe der zulässigen Ablenkfrequenzen besondere Sorgfalt walten. Vor allem eine zu hohe horizontale Ablenkfrequenz kann bei manchen Monitoren zu einer schnellen Zerstörung der horizontalen Ablenkstufe führen.

In der Regel ist unter 'Farben' schon eine Bildschirmauflösung und Farbtiefe vorgeschlagen. Falls Sie ein TFT- bzw. Flachdisplay mit LC-Display verwenden, achten Sie bitte darauf, dass Sie die zur Displayauflösung passende Bildschirmauflösung wählen, da sonst das Bild skaliert werden muss. SaX2 ist in der Lage, die Auflösung eines digital angeschlossenen TFT oder DSTN Displays zu erkennen und gibt Ihnen in der Regel die Auflösung des Displays vor.

Bei der Auswahl der Farbtiefe stehen Ihnen die Einstellungen 16, 256, 32768, 65536 und 16,7 Millionen Farben bei 24 Bit zur Verfügung. Um eine brauchbare Darstellung zu erreichen, sollten Sie wenigstens 256 Farben einstellen. Falls Sie allerdings den „generischen“ VGA-Treiber (XFree86 Treibername **vga**, manchmal auch als **vga16**-Server bezeichnet) verwenden, können Sie leider nur 16 Farben darstellen.

Mit dem Karteireiter 'Erweitert' können Sie weitere Einstellungen treffen. Falls Sie eine unübliche Auflösung wünschen, können Sie hier die Auflösung (ganz unten) selbst wählen. Sie können an dieser Stelle auch verhindern, dass SaX2 die Darstellungsparameter selbst berechnet (dieser Punkt ist mit 'Modelines berechnen' bezeichnet). Wenn Sie diesen Punkt deaktivieren, werden die im X-Server fest einprogrammierten VESA-Modi verwendet, die allerdings auf maximal 75 Hz Bildwiederholrate limitiert sind.



### Tipp

Falls Sie beim Start von SaX2 eine bestehende Konfiguration eingelesen haben, so werden die Modelines dieser Konfiguration übernommen und keine neuen Darstellungsparameter berechnet. Falls Sie einen neuen Modus zu einer bestehenden Konfiguration hinzufügen und keinen VESA Modus verwenden wollen, müssen Sie den Punkt 'Modelines berechnen' explizit aktivieren.

Falls Sie genau eine Grafikkarte verwenden, so wird jetzt beim Klick auf 'Fertig' direkt zum Testen des X-Servers übergegangen. Ansonsten können Sie im nächsten Schritt ('weiter') das Serverlayout festlegen.

### Layout

Wenn Sie mehr als eine Grafikkarte eingebaut haben, können Sie nach der Bildschirmkonfiguration die Screen-Verteilung festlegen. Sie können also in diesem Dialog festlegen, welcher Monitor welchen „Screen“ darstellt und wie diese Monitore angeordnet sind (über- oder nebeneinander). Dementsprechend werden das Layout und der X-Server eingerichtet. Über die Einstellung 'Ein Fenster/xinerama' fassen Sie beide Bildschirme zu einem großen Desktop zusammen. Diese Einstellung funktioniert nur, wenn Sie auf beiden Bildschirmen die gleiche Auflösung und Farbtiefe verwenden.



### Tipp

Falls Sie ein „Multihead Setup“, also eine Konfiguration mit 2 oder mehr Bildschirmen, verwenden, sollten Sie im ersten Durchlauf 'xinerama' deaktivieren. Sie erhalten sonst im nächsten Schritt nur einen Feineinstellungsdialog, mit dem Sie nur die erste Grafikkarte konfigurieren können. Schalten Sie daher Xinerama im ersten Durchlauf ab und aktivieren Sie es eventuell später.

### Testen der Konfiguration

Klicken Sie – wenn Sie einverstanden sind – auf 'Ja' der Mitteilungsbox. Nach kurzer Zeit sollte das abgebildete Fenster erscheinen (Abbildung 5.7 auf der nächsten Seite).

Rechts finden Sie die zwei Tastenfelder 'Größe' und 'Position', die es erlauben, das Bild zu justieren. Die Pfeiltasten im Feld 'Größe' dienen dazu, das Bild in horizontaler und vertikaler Richtung zu stauchen oder zu strecken. Im Feld 'Position' verändert man die relative Lage des Bildes auf dem Monitor. Justieren Sie damit das Bild nach Ihren Wünschen.






Abbildung 5.7: SaX2: Test der Konfiguration

Zur Kontrolle, ob das Bild richtig justiert ist, befinden sich in den Ecken des Monitorbildes kleine Vierecke. Diese sollten bei optimaler Bildlage vollständig ohne Farbverfälschungen oder Verzerrungen sichtbar sein.

### Hinweis



Sollte das Testbild sehr dunkel dargestellt werden, beobachten Sie eine helle Linie an einem Bildrand. Falls das Bild insgesamt viel zu klein ist, drücken Sie bitte sofort die Tastenkombination **(Alt) + (Strg) + (←)**. Hierdurch sind Sie wieder im Desktopkonfigurationsdialog von SaX2. Hier müssen Sie dann die zulässigen Ablenkfrequenzen des Monitors verringern.

Nach der Korrektur der Bildlage über die SaX2 Einstellungen oder über die Korrekturmöglichkeiten, die der Monitor bereitstellt, können Sie den Testdialog beenden.

Wählen Sie hier:

**‘Speichern’:** Sie beenden Ihre X Window System-Konfiguration und speichern die momentanen Einstellungen. Sie kehren zu SaX2 zurück. SaX2 bietet Ihnen dann an, das Programm zu verlassen. Die Konfiguration des X Window System wird in der Datei `/etc/X11/XF86Config` gespeichert. Zugleich wird der verwendete X-Server eingestellt. Dies bedeutet, dass ein Link `/var/X11R6/bin/X` angelegt wird, der auf das ausführbare Programm `/usr/X11R6/bin/XFree86` zeigt.

**‘Abbrechen’:** Hiermit kehren Sie wieder zu den Konfigurationsdialogen von SaX2 zurück, ohne dass Ihre Einstellungen gespeichert werden.

### 5.3.2 Rekonfiguration

SaX2 greift Ihnen auch stark unter die Arme, wenn es darum geht, einen bereits konfigurierten X-Server besser Ihren Wünschen anzupassen.

Hierzu können Sie SaX2 direkt aus dem laufenden X-Server heraus aufrufen. SaX2 liest auf Wunsch die schon bestehende Konfigurationsdatei `/etc/X11/XF86Config` aus, in der das X Window System die Konfigurationsdaten speichert, und analysiert diese. Dadurch ist es nicht unbedingt notwendig, sämtliche Einstellungen von der Maus bis zum Monitor selbst zu tätigen, denn SaX2 übernimmt die funktionierende bestehende Konfiguration des X-Servers. SaX2 stellt diese Daten dann in den oben beschriebenen Menüs zur Verfügung. Beachten Sie, dass Sie das Einlesen der bestehenden Konfiguration explizit anwählen müssen.

Dennoch hat der Benutzer sämtliche Freiheiten in der Neueinstellung seiner X-Server-Konfiguration. Auch stellt Ihnen SaX2 eine komfortable Oberfläche zur Verwaltung der Farbtiefen und der Auflösungen der Grafikkarte zur Verfügung, die schnell über die Dialoge 'Graphikkarten- und Desktop-Einstellungen' zu erreichen ist.

### 5.3.3 Troubleshooting

Dieses Kapitel soll Ihnen helfen, den X-Server zu konfigurieren, wenn die grafische Oberfläche nicht auf Anhieb funktioniert, bzw. „im Prinzip“ läuft, aber die Darstellung nicht einwandfrei ist.

Hier sollen die häufigsten und größten Probleme angesprochen werden, die bei der X-Konfiguration mit SaX2 auftreten können.

#### **Die Grafikkarte wird nicht unterstützt**

**Verwendung des Framebuffers** Leider gibt es noch nicht für alle Grafikkarten einen Linuxtreiber. Daher kann es vorkommen, dass Sie nach der folgenden Methode vorgehen müssen:

Diese hat den Vorteil, auf wirklich fast jeder modernen Grafikkarte und auch mit praktisch jedem Laptop zu funktionieren. Da der Grafikkontroller der Grafikkarte mangels Treiber umgangen werden muss, ist die Darstellung allerdings unbeschleunigt. Der X-Server greift einfach direkt auf den Bildspeicher (engl. *Framebuffer*) zu, nachdem beim Start des Kernels schon in den Grafikkarte umgeschaltet wurde.

Das funktioniert folgendermaßen: Der Linux-Kernel ruft beim Start das VGA BIOS der Grafikkarte auf und weist dieses an, in einen bestimmten VESA Grafikkarte umzuschalten. Die Textdarstellung (also die Textkonsole) erfolgt dann schon in diesem eingestellten Grafikkarte. Leider ist das VGA BIOS in 16-Bit-Code geschrieben und kann daher nicht im laufenden Linuxsystem aufgerufen werden. Folglich bleibt dieser beim Start festgelegte Videomodus bis zum Herunterfahren des Linuxsystems erhalten.

Um nun diesen sog. VESA-Framebuffer verwenden zu können, muss dafür im Kernel Unterstützung vorhanden sein und der Grafikmodus beim Booten ausgewählt werden. Der SuSE Linux Kernel enthält selbstverständlich Unterstützung für den VESA Framebuffer. Sie müssen beim Booten des Systems lediglich den gewünschten Grafikmodus auswählen. Geben Sie hierzu bitte den Parameter **vga=x** am LILO Bootprompt an, wobei hier x für einen Wert steht, den Sie der Tabelle 5.2 entnehmen können.

Gewünschte Farbtiefe	Auflösung in Pixeln			
	640x480	800x600	1024x768	1280x1024
256 (8 Bit)	769	771	773	775
32 768 (15 Bit)	784	787	790	793
65 536 (16 Bit)	785	788	791	794
16,7 Mill. (24 Bit)	786	789	792	795

Tabelle 5.2: Mögliche VESA-Modi

Sie können diesen Parameter auch direkt als **vga** Parameter in der Datei `/etc/lilo.conf` angeben. Beachten Sie, dass Sie diesen Wert nicht in die **append** Zeile übernehmen, sondern direkt als **vga=x** in die Konfigurationsdatei schreiben. Die Installation von LILO ist im Abschnitt 4.4 auf Seite 99 genauer beschrieben.

Nach dem Start des Linux Systems melden Sie sich bitte wieder als Benutzer **root** am System an und starten SaX2 folgendermaßen:

```
erde:/root # sax2 -m 0=fbdev
```

Bitte beachten Sie, dass es sich bei 0 um eine kleine „Null“ und nicht etwa um ein großes „O“ handelt.

Dies weist den X-Server an, den Treiber für den Framebuffer zu verwenden. Da die Auflösung, Farbtiefe und Bildwiederholrate fest vorgegeben ist, können Sie – falls Sie mit Maus und Tastatureinstellungen zufrieden sind – SaX2 gleich die automatisch ermittelten Daten abspeichern lassen und SaX2 wieder verlassen.

**Verwendung des VGA16-Servers** Falls Ihre Grafikkarte keine VESA Modi beherrscht bzw. es sich um eine ISA Karte handelt, können Sie auch den Nachfolger des VGA16 Servers, das Modul **vga** verwenden. Dieser wird Ihnen auch vorgeschlagen, wenn der Grafiktreiber nicht automatisch bestimmt werden kann. Wählen Sie in SaX2 unter ‘Konfiguration der Grafikkarte’ unter ‘Driver’ den Treiber **vga** aus. Sie können dann unter ‘Desktop’ später natürlich nur eine Auflösung 640x480 Pixel mit 16 Farben (4 Bit Farbtiefe) auswählen. Wenn Ihre Grafikkarte den VESA-Framebuffer unterstützt, sollte es in der Regel nicht nötig sein, den **vga** Treiber zu verwenden, da der **vga** Treiber leider nur maximal 640x480 Pixel Auflösung ermöglicht. Um den Standard **vga** Treiber gleich beim Start von SaX2 zu verwenden, geben Sie bitte das folgende Kommando ein:

```
erde:/root # sax2 -m 0=vga
```

Da dieser Parameter nur bestimmt, welchen X-Server SaX2 während der Konfiguration verwendet, kann es auch sinnvoll sein, bei einer eigentlich von XFree86

unterstützten Grafikkarte den X-Server mit dieser Option zu starten. Bei bestimmten „bizarren“ Grafikkarten kann es nötig sein, dass Sie eine spezielle Option in der Konfigurationsdatei bei der Verwendung des „normalen“ Treibermoduls benötigen. Starten Sie die Konfiguration mit dem `vga` Modul, und wählen Sie die nötige Option für das „normale“ Treibermodul im 'Erweitert' Menü des 'Grafikkarten' Dialogs aus.

### Auswahl der Maus direkt beim Start von SaX2

Wenn die Maus von SaX2 nicht automatisch erkannt werden kann, besteht auch die Möglichkeit, die Maus gleich beim Start von SaX2 festzulegen und damit die automatische Mauseerkennung zu umgehen. Hierzu können Sie über 2 Kommandozeilenparameter das verwendete Protokoll der Maus und die Schnittstelle festlegen. Verwenden Sie hierzu den Parameter `-t`, um das verwendete Protokoll, und den Parameter `-n`, um die Gerätedatei der Maus festzulegen. Folgendes Beispiel konfiguriert die Verwendung einer Intellimouse am PS/2 Port des Computers

```
root@erde:/root > sax2 -t imps/2 -n /dev/psaux
```

Beachten Sie zu den verfügbaren Protokollen die Tabelle 5.1 auf Seite 137 im Abschnitt 5.3.1 auf Seite 135 und die Manpage zur Konfigurationsdatei des X-Servers `XF86Config`.

### Die Darstellung ist nicht fehlerfrei

Dieser Abschnitt möchte die gelegentlich auftretenden Fehler eines laufenden X-Servers beleuchten und auch mögliche Abhilfen vorstellen. In der Regel ist die grafische Darstellung nach der Konfiguration mit SaX2 fehlerfrei, insbesondere bei der Verwendung bestimmter Grafikkarten kommt es aber manchmal zu Darstellungsfehlern die sich mit einer Option in der X-Server Konfigurationsdatei `/etc/X11/XF86Config` beheben lassen.

Manchmal sind Darstellungsfehler aber auch durch Hardwarelimitationen vorgegeben. Insbesondere wenn die Grafikkarte preiswerte DRAM Speicher verwendet kann es passieren, dass die Bandbreite des Speichers für hohe Auflösungen und hoher Bildwiederholrate einfach nicht mehr ausreicht.

Manchmal „rächen“ sich auch optimierte BIOS Einstellungen: Linux bzw. der X-Server „mag“ die BIOS Einstellung `video memory cache mode`, die manche neuen BIOS Versionen anbieten, nicht. Im Textmodus funktioniert noch alles, offensichtlich „optimiert“ der Chipsatz des Computers dann aber auch Zugriffe auf die Ein-/Ausgabe Register der Grafikkarte, was beim Start des X-Servers zu völlig verkorkster Darstellung mit Falschfarben, manchmal aber auch zum totalen Systemstillstand führt.

Wenn der X-Server überhaupt nicht startet, liegt das praktisch immer an einem Syntax- oder logischen Fehler in der Konfigurationsdatei `/etc/X11/XF86Config`, evtl. wird auch einfach nicht die in der Konfigurationsdatei eingesetzte Hardware im Rechner gefunden. Analysieren Sie bitte die Protokolldatei des X-Servers, beachten Sie bitte auch den Abschnitt 5.3.4 auf Seite 148.

Im Folgenden eine Auflistung der populärsten Fehler und Möglichkeiten, über die Konfigurationsdatei gesteuert zu werden:

- **Hauptursache vieler Darstellungsprobleme ist eine zu hoch gewählte vsync-Frequenz.** Da hsync und DotClock hiervon linear abhängig sind, ergeben sich daraus die meisten Probleme.  
Eine Reduktion der Bildwiederholrate auf z. B. 80 Hz ergibt immer noch ein praktisch flimmerfreies Bild, das zudem wesentlich schärfer ist als eines, das beispielsweise mit 160 Hz dargestellt wird. Bei 80 Hz Bildwiederholrate beträgt der Pixeltakt nur die Hälfte des Pixeltaktes bei 160 Hz.  
Probieren Sie daher bitte, die maximal verwendete vertikale Ablenkfrequenz abzusenken. Wählen Sie hierzu den Dialog 'Desktop' unter SaX2, und stellen Sie darin eine geringere maximal zulässige Ablenkfrequenz ein. Auf modernen Bildschirmen liegt eine angenehme Bildwiederholrate zwischen 80 und 90 Hz.
- Bisweilen gibt es auch Probleme mit dem „Hardwarecursor“: Es wird dann ein viereckiger Block bzw. etwas, das wie ein „Barcode“ aussieht, dargestellt (anstelle des Mausursors). Probates Gegenmittel: Option "sw\_cursor" in die Section "Device" einsetzen.
- **Konfigurationshinweise und der erste Anlaufpunkt bei Problemen:** Die README-Dateien – diese sind nach Chipsatzherstellern getrennt – im Verzeichnis /usr/X11R6/lib/X11/doc/, die Manpages zu den X-Servern, natürlich die FAQ zu XFree86 (<http://www.xfree86.org>) und die SuSE-Seiten für Updates:

<http://www.suse.de/de/support/xsuse/>

Die folgende Tabelle ist nach Wahrscheinlichkeit geordnet, d. h. in der Regel wird man mit Schritt 1, spätestens mit dem zweiten Schritt Erfolg haben. Schritt 3 beschreibt meist die Holzhammermethode ; -)

Faktisch alle Optionen werden in die Sektion Device der Datei /etc/X11/XF86Config eingetragen.

- **Kein Mauscursor, sondern Barcode oder farbiges Quadrat.**
  1. Option sw\_cursor in Section Device.
  2. Option no\_imageblt oder no\_bitblt.
  3. Option noaccel.
- **Bild zu schmal oder gestaucht. Die möglichen Monitoreinstellungen sind schon am Limit.**
  1. Vermutlich ist die Bildwiederholrate bzw. die hsync-Frequenz zu hoch eingestellt und am Limit des Monitors. Abhilfe: vsync- und/oder hsync-Frequenz reduzieren.
  2. Mit dem Programm xvidtune das Bild verschieben. Evtl. ist speziell dieser eine Mode nicht so ganz passend.

3. Parameter `+hsync +vsync` an die Modeline anhängen und probieren, + durch - zu ersetzen.
- **Beim Verschieben von Fenstern bleiben Striche, Fensterreste oder andere Fragmente stehen. Diese verschwinden auch nach Beenden der Bewegung nicht. Erst ein Refresh des Desktops beseitigt sie.**
    1. Bildwiederholrate oder Auflösung reduzieren.
    2. Je nach Chipsatz entsprechende Optionen aus den README-Dateien in `/usr/X11R6/lib/X11/doc/` ansetzen, z. B. die Optionen `fifo_conservative` oder `slow_dram`. *Achtung:* Dies ist vom Grafikchipsatz abhängig!
    3. Option `noaccel`, evtl. reicht auch schon `no_imageblt` oder `no_bitblt`.
  - **„Noise“ – Bildstörungen beim Verschieben von Fenstern oder Betrachten von Videos, die aber verschwinden, wenn der Bildinhalt statisch ist.**
    1. Bildwiederholrate, Farbtiefe oder Auflösung reduzieren.
    2. Speichertakt der Karte heruntersetzen oder Waitstates entfernen bzw. einfügen. Geht manchmal mit `set_mclk` (nicht bei allen Chipsätzen!). Genaueres im README-Verzeichnis. *Achtung*, diese Option ist gefährlich (Karte kann übertaktet werden).
    3. Evtl. ist auch der Bus übertaktet. Bustakt des PCI/VLB- oder ISA-Busses überprüfen.
  - **Beim Start von XFree86 wird der Bildschirm schwarz.**
    1. Bildwiederholrate reduzieren.
    2. BIOS Einstellungen des Computers überprüfen. Alle „Optimierungseinstellungen“ des BIOS deaktivieren. Ziehen Sie bitte gegebenenfalls das Handbuch ihres Mainboards hinzu. Populäre Problemerkandidaten sind die Optionen `video memory cache mode`, `AGP Aperture size` und sämtliche Optionen die den PCI Buszugriff regeln, beispielsweise `PCI Peer concurrency` o. Ä. Sie finden diese Einstellungen praktisch immer in einem mit `Advanced Chipset Features` bezeichneten Menü.
    3. Andere Fehlerquellen in Betracht ziehen: System auf IRQ-Konflikte überprüfen (z. B. PS/2-Maus benötigt IRQ 12).

### 5.3.4 Die Protokolldatei des X-Servers

Um Probleme des X-Servers zu analysieren, steht Ihnen auch die sehr ausführliche Protokolldatei, die der X-Server beim Start anlegt, zur Verfügung. Diese Datei wird vom XFree86 4.x X-Server nach folgendem Muster angelegt `/var/log/XFree86.Display.Screennummer.log`. Wenn Sie genau einen X-Server starten (was die Regel sein dürfte) und dieser Display Nummer „0“ bereitstellt, wird der Dateiname dieser Logdatei also üblicherweise `/var/log/XFree86.0.log` sein. Beachten Sie, dass SaX2 hier eine Ausnahme darstellt: Hier laufen

zumindest zeitweise *zwei* X-Server, einer (Display :0) für die Konfigurationsdialoge und später ein zweiter (Display :1), um die Einstellungen zu testen.

Beachten Sie bitte, dass sich das Format dieser Datei gegenüber XFree86 3.3.x stark verändert hat. Insbesondere wird jetzt wesentlich klarer unterschieden zwischen Informationsmeldungen, Werten die der Konfigurationsdatei entnommen wurden, Daten die aus der Hardware des Rechners stammen, sowie Warnungen und Fehlern.

Zugriff auf die Protokolldatei des X-Servers haben Sie im Programm SaX2 über die mittlere Maustaste. Hier werden die entsprechenden Typen von Meldungen (Fehler, Informell, Warnung usw.) farbig hervorgehoben. So können Sie schnell das Problem erkennen, wenn der X-Server nicht startet.

Generell sieht der Anfang einer solchen Protokolldatei wie in 5.3.1 aus.

```
XFree86 Version 4.x / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6400)
Release Date: 8 March 2000
    If the server is older than 6-12 months, or if your card is
    newer than the above date, look for a newer version before
    reporting problems. (see http://www.XFree86.Org/FAQ)
Operating System: Linux 2.2.13 i686 [ELF] SuSE
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sat May 20 13:42:15 2000
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (??) unknown.
(==) ServerLayout "Layout[all]"
(**) |-->Screen "Screen[0]" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor[0]"
```

Datei 5.3.1: Auszug aus der X-Server Protokolldatei

Hieraus können Sie schon folgende Dinge entnehmen:

Es handelt sich um einen XFree86 X-Server in der Version 4.x, kompatibel zu X11R6.4 „vendor release 6400“. Das Releasedatum ist der 8. März 2000. Die Zeile **operating system: Linux 2.2.13 i686 [ELF] SuSE** bezieht sich übrigens auf das System, auf dem der X-Server kompiliert wurde. Die Kernelversion und CPU Bezeichnung kann sich also von Ihrem eigenen System unterscheiden.

Nach diesen Versionsmeldungen erscheinen auch schon die ersten Log-Einträge, die der X-Server beim Start angelegt hat. Ist es überhaupt die richtige Logdatei, neben **time:** wird die Zeit festgehalten, zu der die Protokolldatei angelegt wurde? Manchmal sucht man nämlich in der völlig falschen Protokolldatei. ;-)

Das Gleiche gilt für die Konfigurationsdatei. Wenn Sie nicht an der Kommandozeile ein anderes File vorgegeben haben, wird auf einem normalen SuSE Linux System hier immer `/etc/X11/XF86Config` stehen.

Die folgende Tabelle 5.3 auf der nächsten Seite erklärt die Bedeutung der beiden eingeklammerten Zeichen am Anfang der weiteren Zeilen:

Die Protokolldatei können Sie auch im Konfigurationsprogramm SaX2 überprüfen, indem Sie die mittlere Maustaste drücken. Fehler und Warnungen des

Zeichen	Bedeutung
(==)	Voreinstellungen des X-Servers
(- -)	Dem System durch eine Abfrage der Hardware entnommene Werte.
(**)	In der Konfigurationsdatei festgelegte Einstellungen.
(++)	Parameter, die Sie an der Kommandozeile angegeben haben.
(!!)	Hier teilt Ihnen der X-Server mit, was er im Detail „tut“.
(II)	Versionsnummern von X-Server Modulen usw. werden meist als „informational messages“ also Informationsmeldungen festgehalten.
(WW)	Warnungen: Hier teilt der X-Server mit, warum er bestimmte Dinge nicht macht, die in der Konfigurationsdatei angegeben sind oder per default aktiviert werden sollten.
(EE)	Fehler! Diese Meldungen führen zum Abbruch des Startvorgangs bzw. des X-Servers. Halten Sie nach Zeilen in der Protokolldatei Ausschau, die mit (EE) beginnen, wenn der X-Server nicht startet. Die meisten Fehler können Sie anhand dieser Meldungen selbst beheben.

Tabelle 5.3: Meldungstypen in der X-Server Protokolldatei

X-Servers werden farbig hervorgehoben. Diese Datei wird Ihnen auch angezeigt, wenn der X-Server, den SaX2 zu Testzwecken aufruft, nicht startet bzw. mit einem Fehler abbricht.

Wenn beim Starten von SaX2 oder bei den Konfigurationsschritten etwas Unvorhergesehenes passiert, dann werden alle Fehler und Schritte, die SaX2 betreffen, in der Datei `/var/log/SaX.log` festgehalten. Fehler des X-Servers werden, wie oben aufgeführt, in der Datei `/var/log/XFree86.0.log` protokolliert. Anhand dieser Dateien gewinnen Sie Erkenntnisse, wie weiter vorzugehen ist.

### 5.3.5 Start des X Window System

Das X Window System kann jetzt von jedem Benutzer mit `startx` gestartet werden. Eine vorkonfigurierte grafische Oberfläche für den `fvwm`-Windowmanager wird mit dem Beispiel-User zur Verfügung gestellt. Es empfiehlt sich also, `startx` von diesem Account aus – und *nicht* als `'root'` – aufzurufen. In den Dateien `~/X.err` und in `/var/log/XFree86.0.log` landen Fehlerausgaben des X11-Servers. Der `startx`-Aufruf versteht einige Optionen; so kann z. B. mit

```
tux@erde: > startx -- -bpp 16
```

eine Farbtiefe von 16 Bit angewählt werden.



## 5.4 Konfiguration mit SaX

SaX (engl. *SuSE Advanced X Configuration Tool*) können Sie zur Konfiguration von XFree86 3.3.x verwenden. Wenn Sie schon die Verwendung von XFree86 4.x eingerichtet haben, erscheint beim Aufruf von SaX ein Hinweis, dass Ihr System XFree86 4.x verwendet und Sie daher SaX2 zur Konfiguration der grafischen Oberfläche verwenden müssen. Falls Sie trotzdem fortfahren, wird Ihr System zur Verwendung von XFree86 3.3.x eingestellt. Hierbei werden einige Links umgestellt, damit in Zukunft XFree86 3.3.x gestartet werden kann.



### Hinweis

Sie müssen das Programm SaX (**sax**) als Benutzer `'root'` starten. Sie können SaX auch von YaST aus starten: `'Administration des Systems'` und weiter mit `'XFree86[tm] konfigurieren'` (vgl. Abschnitt 3.6 auf Seite 76).

Auf der Kommandozeile können Sie das Programm aufrufen mit:

```
erde:/root # sax
```

Sobald das Programm gestartet ist, wird zunächst nach installierten PCI-Steckkarten gesucht. Wenn eine PCI-Grafikkarte gefunden wurde, wird diese identifiziert und im Programm unter `'Graphikkarte'` angezeigt.

Nach dem PCI-Scan wird das Hauptfenster geöffnet, in dem die Karteikarten für die Maus (`'Maus'`), die Tastatur (`'Tastatur'`), die Grafikkarte (`'Grafikkarte'`), den Monitor (`'Monitor'`) und die Bildschirmoberfläche (`'Bildschirm'`) dargestellt werden. Sodann lädt SaX aus einer mitgelieferten Datenbank zahlreiche Hardware-Informationen, aus denen im Folgenden die eigenen Komponenten ausgewählt werden können. Die bei der Überprüfung des Systems gefundenen Daten werden unter den jeweiligen Punkten dargestellt; so finden Sie z. B. Ihren Grafikkartentyp unter der Karteikarte `'Graphikkarte'`.

SaX versucht zwar, Ihre Hardware möglichst vollständig zu erkennen; um aber sicher zu gehen, dass die Konfiguration vollständig und richtig ist, müssen Sie auf jeden Fall alle Einstellungen des SaX überprüfen, und gegebenenfalls korrigieren!

Das Programm stellt Ihnen dazu im Wesentlichen fünf „Karteikarten“ zur Verfügung, nämlich `'Maus'`, `'Tastatur'`, `'Graphikkarte'`, `'Monitor'` und `'Bildschirm'`. Alle Karten sind mit einem Einfachklick auf den entsprechenden Titel („Reiter“ der jeweiligen Karte) zu erreichen.

Für den Fall, dass Ihre Maus noch nicht richtig konfiguriert ist, haben Sie alternativ die Möglichkeit, das Programm mit der Tastatur zu steuern. Durch mehrmaliges Drücken der `(Tab)`-Taste können Sie die einzelnen Eingabefelder einer Karteikarte ansteuern. Um die verschiedenen Karteikarten zu erreichen, drücken Sie solange `(Tab)`, bis der Titel der aktuellen Karteikarte schwarz umrahmt ist; dann können Sie mit `(←)` bzw. `(→)` die gewünschte Karteikarte auswählen. Nach dem Bestätigen mit `(↵)` (= `Enter`) wird diese angezeigt. Auf jeder Karteikarte befinden sich mehrere Bedienelemente, wie z. B. Schaltflächen (engl. *buttons*),

Auswahllisten (engl. *listboxes*) und Eingabefelder (engl. *entry fields*). Auch diese lassen sich vollständig über die Tastatur manipulieren. Um einen Button zu erreichen (z. B. ‘Anwenden’), drücken Sie solange **Tab**, bis dieser gewünschte Button schwarz umrahmt ist. Mit **←** oder **→** wird der Button dann niedergedrückt und die gewünschte Aktion ausgelöst. Mit **F10** gelangen Sie in die Menüleiste am oberen Rand.

Um einen Eintrag in einer Listbox zu selektieren, drücken Sie solange die Taste **Tab**, bis die betreffende Box umrahmt ist. Mit **↑** und **↓** können Sie durch die farbige Markierung einen Eintrag aussuchen, der dann durch Druck auf **Enter** gesetzt, d. h. aktiv wird.

### Die Maus

Die Karteikarte ‘Maus’ ist nach dem Start des Programms als Erste zu sehen (Abbildung 5.8).




Abbildung 5.8: SaX: Mauseinstellungen

Wenn Sie Ihre Maus im Laufe der Linux-Erstinstallation schon konfiguriert haben, z. B. beim Einrichten von *gpm*, werden diese Daten von SaX übernommen, und Ihre Maus steht Ihnen sofort auch unter dem X Window System zur Verfügung – Sie können in diesem Fall mit der weiteren Konfiguration fortfahren.

Falls Sie jedoch Ihre Maus nicht konfiguriert haben, können sie dies jetzt nachholen. Drücken Sie zweimal **Tab**, und wählen Sie die passende Maus unter ‘Hersteller’ aus (mit **↑** und **↓** können Sie die Liste durchgehen); mit **Enter** wird der von Ihnen markierte Hersteller aus der Liste ausgewählt. Gehen Sie mit **Tab** in die Auswahlliste ‘Modell’ und wählen Sie den richtigen Maustyp. Durch Druck auf die ‘Anwenden’-Taste können Sie überprüfen, ob Ihre Auswahl richtig war. Danach sollte sich der Mauszeiger bewegen lassen.

Falls Sie nicht genau wissen, welchen Maustyp Sie haben oder falls Ihre Maus nicht aufgeführt wird und bei einer seriellen Maus 'Microsoft' mit der Type 'Standard Mouse' nicht funktioniert, wählen Sie das Untermenü 'Erweitert' an, um direkt ein Maus-Protokoll festzulegen. Dort lassen sich zudem weitergehende Optionen konfigurieren, z. B. die Baudrate und die „3-Tasten-Emulation“. Über 'Erweitert' stehen im Einzelnen die folgenden Karten zur Verfügung:



Abbildung 5.9: SaX: Erweiterte Mauseinstellungen

**‘Treiber’:** Im Falle eines unbekanntenen Herstellers kann hier das Maus-‘Protokoll’ direkt festgelegt werden. Auch ist die Gerätedatei (engl. *device*) auszuwählen. Für eine Busmouse sollten Sie die entsprechende PS/2-Variante ausprobieren.

**‘Eigenschaften’:** Feineinstellungen festlegen, wie schnell die Maus ansprechen soll.

**‘Optionen’:** 3 Tasten emulieren etc.

**‘Test’:** Im unteren Teil der symbolischen Maus im Rahmen ‘Testfeld’ können Sie die Mauskonfiguration überprüfen (Abbildung 5.9). Wenn die Maus richtig eingerichtet ist, blinken beim Klicken der Maustasten die Maustastensymbole auf dem Bildschirm.

## Die Tastatur

Als Tastatur ist standardmäßig ein Windows 95/98-Keyboard mit der Tastaturbelegung Deutsch eingetragen (Abbildung 5.10 auf der nächsten Seite). Sollten

Sie eine andere Tastatur haben, müssen Sie hier die richtigen Einstellungen vornehmen, denn das Keyboard ist eine der wenigen Hardwarekomponenten, die nicht selbstständig erkannt werden.




Abbildung 5.10: SaX: Tastatur

Durch Vergleichen Ihrer Tastatur mit dem am Bildschirm angezeigten 'Tastaturabbild' können Sie leicht das für Sie passende Modell unter 'Modell' einstellen. Vergessen Sie auch nicht, als 'Sprache' German einzustellen, falls dies nicht sowieso der Fall ist. Neben dem Button 'Löschen' gibt es ein Testfeld, in welchem Sie die getroffene Tastatureinstellung durch Tippen von verschiedenen Buchstaben und Zeichen überprüfen können – vergessen Sie die Umlaute nicht!

Der Schalter '"Tote" Tasten verlegen' dient bei deutschen Tastaturen dazu, dass alle Zeichen auf der Tastatur – auch z.B. die Tilde – unter X durch einfaches Drücken sofort dargestellt werden.

Einstellungen in 'Erweitert' benötigen Sie wahrscheinlich nicht...

Durch den 'Anwenden'-Knopf werden auch hier die Änderungen wirksam.

### Die Grafikkarte

Auf der 'Graphikkarte'-Karteikarte können in der linken Auswahlliste der Hersteller und in der rechten Liste das jeweilige Kartenmodell selektiert werden (Abbildung 5.11 auf der nächsten Seite). SaX versucht, die Grafikkarte selbstständig zu erkennen, was für PCI-Grafikkarten im Allgemeinen sehr zuverlässig funktioniert. Das Utility greift dabei auf eine umfangreiche Datenbank aktueller Grafikhardware zurück, die auch unter <http://cdb.suse.de/> abrufbar ist. Die gefundene Hardware wird farbig hervorgehoben.




Abbildung 5.11: SaX: Grafikkarte

### Hinweis

Mitunter gibt es verschiedene „Revisionen“ einer Grafikkarte unter der gleichen Typenbezeichnung, aber mit geänderter Hardware (anderer Ramdac). So kann es passieren, dass SaX Werte anzeigt, die von denen des Handbuchs zur Grafikkarte abweichen. In einem solchen Fall sind die Angaben aus dem Handbuch des Hardwareherstellers einzutragen. Wählen Sie dazu den Knopf 'Erweitert'.

Unter dem Knopf 'Erweitert' verbergen sich fortgeschrittene Einstelloptionen (Abbildung 5.12 auf der nächsten Seite). Diese kommen zum Zuge, wenn Sie den X-Server direkt auswählen ('Server-Einstellungen'), die Größe des Speichers auf der Grafikkarte den Ramdac-Wert spezifizieren bzw. einen speziellen Ramdac- oder Clock-Chip (unter 'Chipsätze') für Ihre Grafikkarte selbst einstellen wollen. Setzen Sie den Ramdac-Wert insbesondere dann etwas herunter, wenn es zu Fehldarstellungen bei Fenster-Operationen kommt, z. B. wenn beim Verschieben eines Fensters Fragmente der Titelseile kurzzeitig aufblincken.

Manche Grafikkarten benötigen besondere 'Optionen', die hier im erweiterten Menü ihren Platz gefunden haben; für einen Standardfall wird dieser Punkt nicht benötigt.

### Tip

ISA-Karten werden nicht „automagisch“ erkannt; für diese muss vom Benutzer der passende Server „von Hand“ ausgewählt werden.




Abbildung 5.12: SaX: Grafikkarte – Erweiterte Möglichkeiten

Falls Sie bei der Auswahl Ihrer Grafikkarte die Fehlermeldung "The SVGA server is not installed..." lesen, so müssen Sie mit YaST das in der Fehlermeldung angegebene Paket nachinstallieren (vgl. Abschnitt 3.4 auf Seite 69).

### Der Monitor

Die letzte große Hürde auf dem Weg zu einem laufenden X-Server ist die Einstellung des verwendeten Monitors. Auch hier lässt sich aus der linken der beiden Listen auf der Karteikarte 'Monitor' der 'Hersteller' des Monitors auswählen. Durch einen weiteren Mausklick ist es möglich, das eigene Modell aus der rechten Liste ('Type') auszuwählen. Sollte der eigene Monitor wider Erwarten nicht in der Liste zu finden sein, können durch den Druck auf den 'Erweitert'-Knopf monitorspezifische Horizontal- und Vertikalfrequenzen eingegeben werden. Diese stehen gewöhnlich in Ihrem Handbuch zum Monitor.

Falls Ihnen keinerlei Daten über den Monitor bekannt sind, stellt SaX standardmäßig die Horizontalfrequenzen von 29-61 kHz und die Vertikalfrequenzen von 60-70 Hz ein. Diese sind für die meisten Monitore unschädlich.

Falls jedoch beim Starten des X-Servers das Bild dunkel bleibt oder sehr stark flimmert, sollten Sie den Server mit  $(\text{Strg}) + (\text{Alt}) + (\text{↵})$  sofort wieder beenden; mit  $(\text{↵})$  ist die „Rücklöschstaste“ gemeint! Andernfalls kann der Monitor beschädigt oder zerstört werden!

### Der Bildschirm

Wenn Sie mit der Installation Ihrer Grafikkarte Erfolg gehabt haben, stehen Ihnen eine Vielzahl von Auflösungen und Farbtiefen zur Verfügung, die im 'Bildschirm'-Menü verwaltet werden können (Abbildung 5.13 auf der nächsten Seite). Die 'Bildschirm'-Karte erinnert im Layout eventuell an andere Betriebssysteme.  
;-)




Abbildung 5.13: SaX: Bildschirm

Auf der 'Arbeitsoberfläche' können Sie zu jeder Farbtiefe ('Farben') eine Auflösung ('Auflösungen') auswählen.

Wenn Sie für eine Liste mehrerer Auflösungen eine bestimmte Farbtiefe einstellen wollen, können Sie dies im Experten-Modus ('Erweitert', Abbildung 5.14) tun:




Abbildung 5.14: SaX: Bildschirm

'**Auflösung**': Diese Karte untergliedert sich in die Bereiche:

'**Mögliche**' Auflösungen.

'**Aktuelle**' Auflösungen.

**'Farben'** Die Auswahlliste mit den Farbtiefen.

Auf der vertikalen Knopfreihe an der rechten Seite soll zunächst die Farbtiefe ausgewählt werden ('Farben'), für die die Bildschirmauflösungen konfiguriert werden sollen.

Der X-Server kann in verschiedenen Farbtiefen starten, z. B. in 8 Bit Farbtiefe, was 256 gleichzeitig darstellbare Farben bedeutet. In der jeweiligen Farbtiefe gibt es wiederum verschiedene Bildschirmauflösungen, z. B. die Auflösung 800x600. Nicht alle Auflösungen stehen in allen Farbtiefen zur Verfügung. So sind mit etlichen Karten Auflösungen von 1600x1200 Punkten bei 32 Bit Farbtiefe nicht möglich, da zu wenig Grafikspeicher vorhanden ist.

Bei 8 Bit Farbtiefe stehen verschiedene Auflösungen zur Verfügung (von z. B. 1600x1200 bis zu 640x480), die in der 'Actual Resolution List' eingetragen sind. Diese Auflösungen sind durch  $(\text{Strg}) + (\text{Alt}) + (+)$  bzw.  $(\text{Strg}) + (\text{Alt}) + (-)$  während des laufenden Betriebs in der Reihenfolge der Liste durchwechselbar ( $(+)$  bzw.  $(-)$  müssen vom Nummernblock genommen werden!). Der erste Eintrag in der Liste ist immer der, in dem der X-Server startet.

Aus der Liste der 'Möglichen' Auflösungen muss man die gewünschten Auflösungen in die Liste 'Aktuelle' verschieben. Dazu klickt man auf die Auflösung, um diese zu markieren, und dann auf den Knopf 'E', um diese Auflösung in die Liste der 'Aktuellen' Auflösungen einzufügen. Mit 'V' verschieben Sie ungewünschte Einträge wieder zurück.

Die Reihenfolge der Einträge in der Liste 'Aktuelle' lässt sich durch die Pfeiltasten am unteren Ende des Listenfensters 'Aktuelle' verändern. Dazu markiert man den Eintrag, den man verschieben möchte, und klickt mit der linken Maustaste auf den Auf- oder Ab-Pfeil. Dadurch tauscht der Eintrag seinen Platz mit seinem Vorgänger bzw. mit seinem Nachfolger.

Sobald Sie mit Ihren Einstellungen bei 8 Bit Farbtiefe zufrieden sind, können Sie über die Knöpfe rechts eine andere Farbtiefe zur Konfiguration auswählen, z. B. 16 Bit. Nun sehen Sie in der Liste 'Mögliche' die für diese Farbtiefe möglichen Bildschirmauflösungen, welche – wie oben beschrieben – manipuliert werden können.

**'Virtuelle-Auflösung':** Auf dieser Karte lassen sich die Einstellungen für virtuelle Bildschirmgrößen vornehmen; wenn Sie wirklich einen virtuellen Bildschirmbereich haben möchten, dann sind die Werte bei 'virtuell x' (= Breite) bzw. 'virtuell y' (= Höhe) zu erhöhen – in der Regel ist dies jedoch *nicht* erwünscht!

Zum Hintergrund: Das X Window System bietet die Möglichkeit, eine virtuelle Desktopgröße zu definieren. So kann man auf einem Desktop arbeiten, der größer als der sichtbare Bildschirm ist, z. B. mit einer Bildschirmgröße 1152x864 bei einer Monitor-Auflösung von 800x600.

**'Spezielles':** Diese Karte erlaubt es, eine eigene Auflösung zu erzeugen. Weiterhin kann man dort die 'Qualität' der „Modelines“ bestimmen, also zwischen zwei Berechnungsarten auswählen.



Nun sollten Sie festlegen, mit welcher Farbtiefe der X-Server standardmäßig starten soll. Dazu ist auf der 'Bildschirm'-Karte die gewünschte Farbtiefe (via 'Farben') einzustellen. Ist dies geschehen, wählen Sie den Knopf 'Aktuellen Modus Bearbeiten', um so einen Teststart des X-Servers einzuleiten...

### Testen der Konfiguration

Nach kurzer Rechenzeit erscheint eine Mitteilungsbox; klicken Sie – wenn Sie einverstanden sind – auf 'OK'. Danach sollte das Hintergrundbild auftauchen und ein zweigeteiltes Fenster erscheinen, in dessen linker Seite einige Informationen über die momentane Auflösung und die Horizontal- bzw. Vertikalfrequenz des Videomodus angezeigt werden.

Rechts befinden sich die zwei Tastenfelder 'Größe' und 'Position', die es erlauben, das Bild optimal zu justieren. Die Pfeiltasten im Feld 'Größe' dienen dazu, das Bild in horizontaler und vertikaler Richtung zu dehnen und zu stauchen; im Feld 'Position' verändert man die relative Lage des Bildes auf dem Monitor. Justieren Sie damit das Bild nach Ihren Wünschen!

Zur Kontrolle, ob das Bild richtig justiert ist, befinden sich in den vier Ecken des Monitorbildes kleine Vierecke. Diese sollten bei optimaler Bildlage vollständig ohne Farbverfälschungen sichtbar sein.



#### Tipp

Mit SaX lässt sich jedoch nur die Feinjustierung des Monitorbildes erreichen, sie kann die manuelle Nachjustierung mit den Monitortasten nicht ersetzen!

Nach der richtigen Einstellung des Bildes haben Sie zwei Möglichkeiten, das Fenster zu schließen:

**'Speichern':** Sie beenden Ihre X-Window-System-Konfiguration und speichern die momentanen Einstellungen. Damit kehren Sie zur Kommandozeile zurück.

**'Abbrechen':** Sie wollen SaX beenden, ohne die Einstellungen zu übernehmen.

Tippen Sie ggf. **(Alt) + (F1)**, um auf die erste Konsole zurückzugelangen.

### 5.4.1 Rekonfiguration

SaX greift Ihnen auch stark unter die Arme, wenn es darum geht, einen laufenden X-Server besser Ihren Wünschen anzupassen.

Dazu liest SaX die schon bestehende `/etc/XF86Config` aus, in der das X Window System die Konfigurationsdaten speichert, und analysiert sie. Dadurch ist es nicht unbedingt notwendig, sämtliche Einstellungen von der Maus bis zum Monitor selbst zu tätigen, denn SaX übernimmt die funktionierende bestehende

Konfiguration des X-Servers. SaX stellt diese Daten auf den oben beschriebenen Karteikarten zur Verfügung.

Dennoch hat der Benutzer sämtliche Freiheiten in der Neueinstellung seiner X-Server-Konfiguration: Er kann aus der umfangreichen Monitordatenbank sein Modell herausuchen und somit seine Konfiguration besser an die Fähigkeiten des Monitors anpassen und darüber hinaus bequem die Bildlage justieren.

Auch stellt ihm SaX eine komfortable Oberfläche zur Verwaltung der Menge an Farbtiefen und der Auflösungen der Grafikkarte zur Verfügung, die schnell durch einen Mausklick auf die Karteikarte 'Bildschirm' zu erreichen ist.

### 5.4.2 Troubleshooting

Hier sollen die häufigsten und größten Probleme angesprochen werden, die bei der X-Konfiguration mit SaX auftreten können:

- Sollte das Monitorbild beim Testen der Konfiguration stark flimmern, oder ein schwarzes oder zerrissenes Bild zeigen, so müssen Sie sofort den X-Server beenden, ansonsten kann Ihr Monitor Schaden nehmen. Drücken Sie dazu **(Strg) + (Alt) + (←)** (Achtung nicht **(Tab)**, sondern **(←)**, die „Rücklöschtaaste“!)

Sie sollten danach zur Karteikarte 'Monitor' gehen, und einen passenderen Monitor aussuchen, oder Ihre Monitordaten von Hand eingeben. Dasselbe gilt, falls das Bild während der Bildjustierung zu flimmern beginnen sollte.

- Für hartnäckige Fälle stellt SaX Kommandozeilenoptionen zur Verfügung, z. B.:

**--server vga16:** Beim ersten Starten von SaX wird der VGA16-Server benutzt, anstelle des speziell zur Karte passenden X-Servers. Der VGA16-Server sollte fast auf allen VGA-Karten laufen. Dieser Server wird automatisch verwendet für den Fall, dass Ihre Grafikkarte nicht erkannt wird, oder wenn Sie eine ISA-Karte haben.

Die aktuelle Dokumentation zu SaX liegt im Verzeichnis `/usr/share/doc/packages/sax`. Wenn beim Starten von SaX oder bei den Konfigurationsschritten etwas Unvorhergesehenes passiert, dann wird dies in den Dateien `/root/ServerLog` und `/root/StartLog` protokolliert. Aus diesen Dateien können Sie Aufschlüsse erhalten, wie weiter vorzugehen ist.

## 5.5 Konfiguration mit `xf86config`

In den meisten Fällen ist SaX als Konfigurations-Werkzeug dem Programm `xf86config` bei der einfachen Konfiguration des X Window System überlegen. In den wenigen Fällen aber, in denen eine Konfiguration mittels SaX fehlschlägt, gelingt diese in der Regel mit `xf86config`.

XFree86 4.x bringt ein ähnliches, wiederum textbasiertes `xf86config` Programm mit. Dieses hat an manchen Stellen etwas veränderte Dialoge und schreibt die

Konfigurationsdatei natürlich nach `/etc/X11/XF86Config`. Unter XFree86 4.x ist die Verwendung von `xf86config` zumeist aber trotzdem nicht erforderlich, da hier „problematische“ Grafikkarten auch mit dem „Framebuffer“ oder dem `vga` Modul (wie in den Abschnitten 5.3.3 auf Seite 144 und 5.3.3 auf Seite 145 beschrieben) konfiguriert werden können.

In der folgenden Beschreibung wird daher nur auf das `xf86config` Programm von XFree86 3.3.x eingegangen.

Zur Konfiguration müssen folgende Daten bekannt sein:

- Maus-Typ und Port, an den die Maus angeschlossen wurde, sowie die Baudrate, mit der die Maus betrieben wird (letzteres ist in der Regel optional).
- Spezifikation der Grafikkarte.
- Monitordaten (Frequenzen etc.).

Sind diese Daten bekannt bzw. liegen Monitor- und Kartenbeschreibung in greifbarer Nähe, so kann mit der Konfiguration begonnen werden. Diese kann nur vom Benutzer `'root'` vorgenommen werden!

Gestartet wird die Konfiguration mit:

```
erde:/root # xf86config
```

## Maus

Nach der Begrüßungsseite wird im ersten Menü nach dem Maustyp gefragt. Es erscheint die folgende Auswahl:

1. Microsoft compatible (2-button protocol)
2. Mouse Systems (3-button protocol)
3. Bus Mouse
4. PS/2 Mouse
5. Logitech Mouse (serial, old type, Logitech protocol)
6. Logitech MouseMan (Microsoft compatible)
7. MM Series
8. MM HitTablet

### Ausgabe 5.5.1: Auswahl der Maus für X

Bei der Festlegung des Maustyps ist zu beachten, dass viele der neueren Logitech-Mäuse Microsoft-kompatibel sind oder das MouseMan-Protocol verwenden. Die Auswahl **Bus Mouse** bezeichnet alle Typen von Busmäusen, auch Logitech!

Der passende Maustyp wird durch Angabe der davor stehenden Nummer ausgewählt. Es folgt evtl. (z. B. bei Auswahl von Typ 1) die Abfrage, ob **ChordMiddle** aktiviert werden soll. Dies ist bei manchen Logitech Mäusen bzw. Trackballs notwendig, um die mittlere Maustaste zu aktivieren:

```
Please answer the following question with either 'y' or 'n'.
Do you want to enable ChordMiddle?
```

Wird eine Maus mit zwei Tasten verwendet, so kann durch Beantwortung der nächsten Frage mit `'y'` die Emulation eines dritten Knopfes eingeschaltet werden:

Please answer the following question with either 'y' or 'n'.  
Do you want to enable Emulate3Buttons?

Zur Emulation der mittleren Maustaste muss man gleichzeitig die rechte und linke Taste drücken.

Als Nächstes wird nach der Schnittstelle gefragt, an der die Maus angeschlossen ist:

Now give the full device name that the mouse is connected to, for example /dev/tty00. Just pressing enter will use the default, /dev/mouse. Mouse device:

Wurde bereits bei der Systeminstallation ein Port für die Maus angegeben, so sollte hier die Vorgabe (`/dev/mouse`) übernommen werden.

### Tastatur

Nun wird gefragt, ob der linken `(Alt)`-Taste der Wert **Meta** (ESC) und der rechten `(Alt)`-Taste der Wert **ModeShift** (AltGr) zugeordnet werden soll:

Please answer the following question with either 'y' or 'n'.  
Do you want to enable these bindings for the Alt keys?

Hier sollte 'y' gewählt werden, damit die über `(Alt Gr)` erreichbaren Zeichen der deutschen Tastatur eingegeben werden können, und die linke `(Alt)`-Taste als Meta-Taste — besonders vorteilhaft bei der Arbeit mit Emacs — verwendet werden kann.

### Monitor

Als Nächstes muss der Monitor spezifiziert werden. Kritisch sind die Vertikal- und die Horizontal-Frequenzen. Diese sind in der Regel im Monitorhandbuch angegeben.

#### Achtung

Eine Angabe von falschen Frequenzbereichen kann zur irreparablen Zerstörung des Monitors führen! Das X Window System spricht nur Video-Modi an, die den Monitor in den angegebenen Frequenzbereichen betreiben. Die Angabe von Frequenzen, für die der Monitor nicht spezifiziert ist, kann diesen überlasten!



Für einige Monitore können auch in `/usr/X11R6/lib/X11/doc/Monitors` die Werte nachgesehen werden (ohne Gewähr).

Zur Angabe der Horizontalfrequenz wird folgende Auswahl präsentiert:

Nur wenn die genauen Monitordaten nicht bekannt sind, sollte eine der Vorgaben übernommen werden. Mit Auswahl '10' können die genauen Frequenzen angegeben werden.

Nach Angabe der Horizontalfrequenzen werden die Vertikalfrequenzen abgefragt. Auch hier wird wieder eine Auswahl vorgegeben:

```
hsync in kHz; monitor type with characteristic modes
1 31.5;                Standard VGA, 640x480 @ 60 Hz
2 31.5 - 35.1;        Super VGA, 800x600 @ 56 Hz
3 31.5, 35.5;         8514 Compatible, 1024x768 @ 87 Hz interl.
                      (no 800x600)
4 31.5, 35.15, 35.5;  Super VGA, 1024x768 @ 87 Hz il.,
                      800x600 @ 56 Hz
5 31.5 - 37.9;        Extended Super VGA, 800x600 @ 60 Hz,
                      640x480 @ 72 Hz
6 31.5 - 48.5;        Non-Interlaced SVGA, 1024x768 @ 60 Hz,
                      800x600 @ 72 Hz
7 31.5 - 57.0;        High Frequency SVGA, 1024x768 @ 70 Hz
8 31.5 - 64.3;        Monitor that can do 1280x1024 @ 60 Hz
9 31.5 - 79.0;        Monitor that can do 1280x1024 @ 74 Hz
10 Enter your own horizontal sync range
Enter your choice (1-10):
```

### Ausgabe 5.5.2: Eingabe der Horizontalfrequenzen des Monitors

```
1 50-70
2 50-90
3 50-100
4 40-150
5 Enter your own vertical sync range

Enter your choice (1-5):
```

### Ausgabe 5.5.3: Detaillierte Vertikalfrequenzen

Wieder sollte die Angabe der genauen Werte der Übernahme eines der Punkte '1' bis '4' vorgezogen werden.

Es wird dann die Eingabe eines Namens für die Monitorbeschreibung,

Enter an identifier for your monitor definition:

die Angabe des Herstellers,

Enter the vendor name of your monitor:

und die Modellbezeichnung

Enter the model name of your monitor:

verlangt. Hier können Sie einen entsprechenden Namen eingeben oder aber mit **Enter** die Vorgabewerte direkt übernehmen. Die Spezifikation des Monitors ist damit beendet.

## Grafikkarte/X-Server

Weiter geht es mit der Spezifikation der verwendeten Grafikkarte:

Do you want to look at the card database?

Bei Eingabe von 'y' wird eine Auswahl von vorkonfigurierten Grafikkarten präsentiert.

Aus dieser Liste kann durch Angabe der entsprechenden Nummer eine Kartendefinition ausgewählt werden. Es sollte jedoch nicht blind eine Definition übernommen werden, da es selbst bei Karten gleichen Typs zu Variationen in Clock-Chip

und RAMDAC (engl. **R**andom **A**ccess **M**emory **D**igital-to-**A**nalogue **C**onverter) kommen kann!

Aus diesem Grund wird, obwohl eine Definition ausgewählt wurde, an späteren Punkten der Konfiguration wieder nach Clock-Chip, RAMDAC, etc. gefragt. Es wird dann allerdings eine aus der Kartendefinition stammende Vorgabe als zusätzliche Option präsentiert.

Die Kartendefinitionen beinhalten Informationen zu Clock-Chip, RAMDAC und dem zu verwendenden X-Server. Außerdem werden ggf. wertvolle Hinweise zum Umgang mit der Karte in die Device-Section der Datei XF86Config geschrieben.

Falls die gesuchte Karte nicht aufgeführt ist, so ist das kein Grund zur Beunruhigung. In diesem Fall kann mit 'q' zur normalen Konfiguration zurückgekehrt werden. Es ist dabei zu beachten, dass eine Grafikkarte nur dann ausgewählt werden sollte, wenn diese genau mit der verwendeten Karte übereinstimmt! Die Auswahl einer Karte mit einer ähnlichen Bezeichnung ist nicht zu empfehlen. Ähnliche Namen bedeuten noch lange nicht ähnliche Hardware...

Weitere Informationen zur Konfiguration der Grafikkarte werden in Kapitel Abschnitt 5.6 auf Seite 169 beschrieben.

Nach der Spezifikation der Karte folgt die Auswahl des X-Servers:

- 1 The XF86\_Mono server. This a monochrome server that should work on any VGA-compatible card, in 640x480 (more on some SVGA chipsets).
- 2 The XF86\_VGA16 server. This is a 16-color VGA server that should work on any VGA-compatible card.
- 3 The XF86\_SVGA server. This is a 256 color SVGA server that supports a number of SVGA chipsets. It is accelerated on some Cirrus and WD chipsets; it supports 16/32-bit color on certain Cirrus configurations.
- 4 The accelerated servers. These include XF86\_S3, XF86\_Mach32, XF86\_Mach8, XF86\_8514, XF86\_P9000, XF86\_AGX, XF86\_W32 and XF86\_Mach64.

These four server types correspond to the four different "Screen" sections in XF86Config (vga2, vga16, svga, accel).

- 5 Choose the server from the card definition, XF86\_S3.

Which one of these four screen types do you intend to run by default (1-4)?

### Ausgabe 5.5.4: Auswahl des X-Servers

- 1 Ein Server für monochrome (Schwarz/Weiß) Monitore. Sollte mit jeder VGA kompatiblen Grafikkarte funktionieren und zumindest eine Auflösung von 640x480 Punkten liefern.
- 2 Der 16-Farb-Server XF86\_VGA16. Sollte mit jeder VGA kompatiblen Grafikkarte funktionieren.
- 3 Der SVGA-Server XF86\_SVGA. Dieser 256-Farb-Server unterstützt eine große Anzahl von SVGA-Karten. Bei einigen Cirrus- und WD-Karten wird die

Grafikbeschleunigung ausgenutzt. Bei manchen Cirrus-Karten kann auch der 16- bzw. 32-Bit Farbmodus aktiviert werden.

- 4 Server für beschleunigte Grafikkarten. Hier stehen mehrere Server zur Auswahl (s. u.)
- 5 Diesen Punkt gibt es nur dann, wenn in der vorhergehenden Auswahl eine Kartendefinition ausgewählt wurde. Es wird hier der Server vorgeschlagen, der zu der ausgewählten Karte passt.

Wurde ein Server ausgewählt, so folgt die Frage, ob ein symbolischer Link vom ausgewählten Server nach `/usr/X11R6/bin/X` gemacht werden soll. Wird diese Frage mit 'y' beantwortet, so wird noch nachgefragt, ob der Link in `/var/X11R6/bin` angelegt werden soll:

```
Do you want to set it in /var/X11R6/bin?
```

Diese Frage ist unbedingt zu bejahen, da auf den `/usr`-Baum nicht unbedingt in jedem Fall geschrieben werden kann.

Anschließend erscheint ggf. (wenn in obiger Auswahl '4' angegeben wurde) ein Menü mit den verfügbaren X-Servern für beschleunigte Grafikkarten:

```
Select an accel server:
```


```
1 XF86_S3
2 XF86_Mach32
3 XF86_Mach8
4 XF86_8514
5 XF86_P9000
6 XF86_AGX
7 XF86_W32
8 XF86_MACH64
```

```
Which accel server:
```

#### Ausgabe 5.5.5: Beschleunigte X-Server

Diese Server unterstützen jeweils die entsprechende Karte. Das Anlegen des Links setzt voraus, dass der passende Server bereits installiert wurde, d. h., dass bei der Installation des X Window System bereits der richtige Server ausgewählt wurde.

Nach der Auswahl des X-Servers muss die Grafikkarte noch näher spezifiziert werden. Als Erstes wird nach der Größe des vorhandenen Videospeichers gefragt:

Anschließend wird nach Name, Hersteller und Typ der Karte gefragt. Falls eine Grafikkarte ausgewählt wurde, genügt es,  zu drücken.

```
Enter an identifier for your video card definition:
```

```
Enter the vendor name of your video card:
```

```
Enter the model (board) name of your video card:
```

Wenn als X-Server ein Server für beschleunigte Grafikkarten ausgewählt wurde, wird jetzt nach dem RAMDAC-Setting gefragt. Diese sind nur für S3 und AGX Server relevant:

How much video memory do you have on your video card:

- 1 256K
- 2 512K
- 3 1024K
- 4 2048K
- 5 4096K
- 6 Other

Enter your choice:

### Ausgabe 5.5.6: Angabe des Grafikspeichers

1	AT&T 20C490 (S3 server)	att20c490
2	AT&T 20C498/21C498/22C498 (S3)	att20c498
3	AT&T 20C505 (S3)	att20c505
4	BrookTree BT481 (AGX)	bt481
5	BrookTree BT482 (AGX)	bt482
6	BrookTree BT485/9485 (S3)	bt485
7	Sierra SC15025 (S3, AGX)	sc15025
8	S3 GenDAC (86C708) (autodetected)	s3gendac
9	S3 SDAC (86C716) (autodetected)	s3_sdac
10	STG-1700 (S3)	stg1700
11	TI 3020 (S3)	ti3020
12	TI 3025 (S3)	ti3025
13	TI 3020 (S3, autodetected)	ti3020
14	TI 3025 (S3, autodetected)	ti3025
15	TI 3026 (S3, autodetected)	ti3026
16	IBM RGB 514 (S3, autodetected)	ibm_rgb514
17	IBM RGB 524 (S3, autodetected)	ibm_rgb524
18	IBM RGB 525 (S3, autodetected)	ibm_rgb525
19	IBM RGB 526 (S3)	ibm_rgb526
20	IBM RGB 528 (S3, autodetected)	ibm_rgb528
21	ICS5342 (S3, ARK)	ics5342
22	ICS5341 (W32)	ics5341
23	IC Works w30C516 ZoomDac (ARK)	zoomdac
24	Normal DAC	normal

### Ausgabe 5.5.7: Angabe des RAMDACs



In den meisten Fällen ist es am Besten, die Eingabetaste zu drücken und keine Auswahl vorzunehmen. Wenn eine Grafikkarte ausgewählt wurde, die ein bestimmtes RAMDAC-Setting unterstützt, so wird dies angezeigt und sollte ausgewählt werden.

Nachdem diese Fragen beantwortet wurden, kann für beschleunigte Karten der Clock-Chip, sofern vorhanden, ausgewählt werden. Durch Auswahl eines Clock-Chips werden keine Clocks-Zeilen mehr benötigt, da die benötigten Clocks programmiert werden können:

```

1 Chrontel 8391                                ch8391
2 ICD2061A and compatibles (ICS9161A, DCS2824)  icd2061a
3 ICS2595                                        ics2595
4 ICS5342 (similar to SDAC, but not completely compatible)
                                                ics5342
5 ICS5341                                        ics5341
6 S3 GenDAC (86C708) and ICS5300 (autodetected) s3gendac
7 S3 SDAC (86C716)                             s3_sdac
8 STG 1703 (autodetected)                     stg1703
9 Sierra SC11412                               sc11412
10 TI 3025 (autodetected)                     ti3025
11 TI 3026 (autodetected)                     ti3026
12 IBM RGB 51x/52x (autodetected)             ibm_rgb5xx

```

#### Ausgabe 5.5.8: Angabe des Clockchips

Wird eine Grafikkarte ohne Clock-Chip eingesetzt, so genügt es, die Eingabetaste zu drücken, um keinen Clock-Chip auszuwählen. Wenn eine Grafikkarte im Auswahlmenü ausgewählt wurde, wird der Clock-Chip, falls vorhanden, automatisch angezeigt.

Wurde kein Clock-Chip ausgewählt, schlägt xf86config vor, X -probeonly zu starten, um die von der Karte unterstützten Clock-Timings zu ermitteln. Diese werden dann automatisch in eine **Clocks**-Zeile in der Datei XF86Config eingetragen.

An dieser Stelle muss klar gesagt werden, warum die automatisch ermittelten und eingetragenen Clock-Timings **sehr gefährlich** sein können: Hat die Grafikkarte einen programmierbaren Clock-Chip, dann kann der X-Server beim Proben nicht zwischen den verschiedenen Clocks der Karte umschalten und erkennt deshalb nur die Clocks 0, 1 und gelegentlich 2. Alle anderen Werte sind mehr oder weniger zufällig (in der Regel wiederholen sich die Clocks 0, 1 und 2 und werden daher durch Nullen ersetzt).

Alle Clocks außer 0 und 1 hängen aber stark von der Vorprogrammierung des Clock-Chips ab, also kann Clock 2 beim Proben einen anderen Wert gehabt haben (der in die XF86Config eingetragen wurde) als bei einem späteren Start des X-Servers. Dann sind natürlich alle Timings falsch und der Monitor könnte beschädigt werden.

Ein guter Hinweis auf einen programmierbaren Clock-Chip und die damit verbundenen Probleme sind viele Nullen oder sich immer wiederholende Timing-Werte. Solche Werte dürfen keinesfalls in die Datei XF86Config übernommen werden!

Verwenden Sie also beim Ermitteln der Clock-Chips oder des Clock-Timings folgende Strategie:

- Am Besten ist es, einen vorhandenen **programmierbaren Clock-Chip** anzugeben (wenn einer vorhanden ist). Er wird dann passend programmiert, die `XF86Config` enthält keine Clock-Angaben. Sie können auch die Chips auf der Karte mit den im Menü angebotenen Clock-Chips vergleichen und so den richtigen Chip herausfinden. Fast alle modernen S3-Karten haben einen programmierbaren Clock-Chip.
- Wenn Sie **keinen programmierbaren Clock-Chip** auf der Grafikkarte haben, starten Sie am Besten `x -probeonly` und vergleichen Sie die (bei unbelastetem Rechner) ermittelten Clock-Werte mit denen im Handbuch der Grafikkarte. Stimmen die Werte annähernd überein ( $\pm 2$ ), tragen Sie diese in die Datei `XF86Config` ein.

Falls im Handbuch nichts angeführt wird, können Sie die Timing-Werte mit `x -probeonly` ermitteln lassen (am Besten auf einem unbelasteten Rechner). Prüfen Sie die ermittelten Werte auf Gültigkeit, da sich bei einigen Karten die Clock-Werte nicht auslesen lassen (viele Nullen oder sich immer wiederholende Werte deuten auf ungültige Werte). Tragen Sie gültige Werte danach selbst in die Datei `XF86Config` ein. Aber lassen sie keine Werte weg, versuchen sie nicht, Werte umzuordnen oder sonst irgendwie zu verändern. Die Werte müssen exakt in der gleichen Reihenfolge eingetragen werden.


Wird der P9000-Server benutzt, so muss einfach in beliebiger Reihenfolge für jeden Mode die gewünschte Clock in der `clocks`-Zeile angegeben werden.

- Generell gilt: Bei programmierbaren Clock-Chips darf es keine `clocks`-Zeile in der `XF86Config` geben (Ausnahme: P9000). Bei Karten ohne programmierbare Clock-Chips sollte es eine „`Clocks`-Zeile“ in der `XF86Config` geben. Dadurch wird das lästige und unter Umständen gefährliche automatische Ermitteln der Clocks bei jedem Start des X Window System vermieden. Außerdem gibt es dann bei Karten mit nicht lesbaren Clocks keine falschen Werte und kein Risiko für den Monitor.

Soll jetzt (und in Kenntnis der voranstehenden Absätze) versucht werden, die Clocks automatisch zu erkennen, muss auf die Frage:

```
Do you want me to run 'X -probeonly' now?
```

mit 'y' geantwortet werden. Der Bildschirm wird dann kurz schwarz, anschließend erscheint eine Liste der erkannten Clocks oder eine Meldung, dass keine Clocks erkannt wurden. Falls ein Clock-Chip ausgewählt wurde, erscheint die Frage, ob X -probeonly gestartet werden soll, nicht, da die Clocks dann automatisch programmiert werden. In diesem Fall wird direkt zum nächsten Konfigurationspunkt gesprungen.



### Achtung

Wurde die letzte Frage mit 'y' beantwortet und bleibt der Bildschirm dann länger als ca. 30 Sekunden dunkel, so sollte der Testvorgang unbedingt mit **(Strg)+(Alt)+(←)** bzw. **(Strg)+(c)** abgebrochen werden! Notfalls müssen Rechner und Monitor abgeschaltet werden, um die Hardware nicht zu gefährden!

## Abspeichern der Konfiguration

Die Konfiguration ist damit abgeschlossen. Die Konfigurationsdatei muss jedoch noch gespeichert werden. Es empfiehlt sich, die X-Window-Konfigurationsdatei `XF86Config` im Verzeichnis `/etc` zu speichern. So ist sichergestellt, dass auch im Netzwerk jeder Rechner eine „eigene“ Konfiguration hat, selbst wenn sich mehrere Rechner das `/usr`-Dateisystem teilen.

An dieser Stelle muss `/etc/XF86Config` übernommen werden! – Damit ist das Programm `xf86config` und die Konfiguration des X Window System beendet.

## 5.6 Optimieren der Installation des X Window Systems

Im Folgenden soll der Aufbau der Konfigurationsdatei `/etc/X11/XF86Config` vorgestellt werden. Diese Datei ist in Abschnitte (engl. *Sections*) aufgeteilt, die jeweils mit dem Schlüsselwort **section** "**bezeichner**" eingeleitet werden und mit **EndSection** beendet werden. Es folgt ein grober Abriss der wichtigsten Abschnitte.

Im Anschluss erfahren Sie, wie Sie zusätzliche Fonts einbinden können, wie Sie die Eingabegeräte konfigurieren und wie die 3D-Beschleunigung realisiert wird. Dies wird natürlich auch in bestimmten Abschnitten der `XF86Config` Datei erledigt, allerdings erfordert insbesondere die Einbindung eines zusätzlichen Fonts die Hilfe externer Programme, die aber bei SuSE Linux mitgeliefert werden bzw. zur Default-Installation dazugehören. Die hier angesprochenen Vorgehensweisen sollen Ihnen die prinzipiellen Möglichkeiten verdeutlichen und als Anregung dienen und erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Programme `SaX2` und `xf86config` (für XFree86 4.x) erstellen die Datei `XF86Config`, standardmäßig in `/etc/X11`. Dies ist die primäre Konfigurationsdatei für das X Window System. Hier finden sich die gemachten Angaben zu Maus, Monitor und Grafikkarte.

`XF86Config` setzt sich – wie gesagt – aus mehreren Abschnitten zusammen (den sog. „Sections“) zusammen, die sich mit jeweils einem Aspekt der Konfiguration beschäftigen. Eine Section hat stets die Form:

Section <Abschnittsbezeichnung>

eintrag 1

eintrag 2

eintrag n

EndSection

Es existieren folgende Typen von Sections:

<b>Files</b>	Dieser Abschnitt beschreibt die verwendeten Pfade für Zeichensätze und die RGB-Farbtabelle.
<b>ServerFlags</b>	Hier werden allgemeine Schalter angegeben.
<b>InputDevice</b>	Über diesen Abschnitt werden die Eingabegeräte konfiguriert. Im Gegensatz zu XFree86 3.3 werden sowohl Tastaturen und Mäuse als auch spezielle Eingabegeräte (Touchtablet, Joysticks usw.) über diesen Abschnitt konfiguriert. Wichtige Bezeichner sind hier <b>Driver</b> und die Optionen, die <b>Protocol</b> und <b>Device</b> festlegen.
<b>Monitor</b>	Beschreibt den verwendeten Monitor. Elemente dieses Abschnittes sind ein Name, auf den später bei der Definition des <b>screens</b> verwiesen wird, sowie die Beschreibung der Bandbreite ( <b>Bandwidth</b> ) und der zulässigen Synchronisationsfrequenzen ( <b>HorizSync</b> und <b>VertRefresh</b> ). Die Angaben erfolgen in MHz, kHz bzw. Hz. Grundsätzlich lehnt der Server jede Modeline ab, die nicht der Spezifikation des Monitors entspricht. Damit soll verhindert werden, dass durch Experimente an den Modelines versehentlich zu hohe Frequenzen an den Monitor geschickt werden.
<b>Modes</b>	Hier werden die Darstellungsparameter der einzelnen Bildschirmauflösungen festgelegt. Diese Parameter können von <b>SaX2</b> aufgrund der vom Benutzer vorgegebenen Werte berechnet werden und müssen im Regelfall nicht verändert werden. Manuell eingreifen können Sie an dieser Stelle aber beispielsweise, wenn Sie einen Festfrequenzbildschirm anschließen möchten. Eine genaue Erläuterung der einzelnen Parameter würde den Rahmen dieses Buches sprengen, Sie finden allerdings eine detaillierte Erläuterung der Bedeutung der einzelnen Zahlenwerte in der HOWTO Datei <code>/usr/share/doc/howto/en/XFree86-Video-Timings-HOWTO.gz</code> .
<b>Device</b>	Dieser Abschnitt definiert eine bestimmte Grafikkarte. Diese wird durch den angegebenen Namen referenziert.
<b>Screen</b>	Diese Section schließlich fügt einen <b>Monitor</b> und ein <b>Device</b> zusammen und es ergeben sich daraus die notwendigen Angaben für XFree86. Der Unterabschnitt <b>Display</b> erlaubt die Angabe der virtuellen Bildschirmgröße ( <b>Virtual</b> ), des <b>ViewPort</b> und der verwendeten <b>Modes</b> mit diesem Screen.

Tabelle 5.4: Fortsetzung auf der nächsten Seite...

**serverLayout** Dieser Abschnitt legt das Layout einer Single- oder Multiheadkonfiguration fest. Hier werden die Eingabegeräte **InputDevice** und die Anzeigegeräte **Screen** zu einem Ganzen zusammengefasst.

Tabelle 5.4: Abschnitte (engl. *sections*) in `/etc/X11/XF86Config`

Näher betrachtet werden die Sections **Monitor**, **Device** und **Screen**. In der Manual-Page von **XFree86** (`man XFree86`) und Manual-Page von **XF86Config** (`man XF86Config`) finden sich weitere Informationen zu den verbleibenden Sections.

In `XF86Config` können mehrere **Monitor**- und **Device**-Abschnitte vorkommen. Auch mehrere **Screen**-Abschnitte sind möglich; welcher davon verwendet wird, hängt dann vom nachfolgenden Abschnitt **serverLayout** ab.

## Screen-Section

Zunächst soll die Screen-Section näher betrachtet werden. Diese bringt, wie gesagt, eine Monitor- mit einer Device-Section zusammen und bestimmt, welche Auflösungen mit welcher Farbtiefe bereitgestellt werden sollen.

Eine Screen-Section kann beispielsweise wie in Datei 5.6.1 aussehen.

```
Section "Screen"
  DefaultDepth 16
  SubSection "Display"
    Depth 16
    Modes "1152x864" "1024x768" "800x600"
    Virtual 1152x864
  EndSubSection
  SubSection "Display"
    Depth 24
    Modes "1280x1024"
  EndSubSection
  SubSection "Display"
    Depth 32
    Modes "640x480"
  EndSubSection
  SubSection "Display"
    Depth 8
    Modes "1280x1024"
  EndSubSection
  Device "Device[0]"
  Identifier "Screen[0]"
  Monitor "Monitor[0]"
EndSection
```

Datei 5.6.1: Die Screen-Section der Datei `/etc/X11/XF86Config`

Die Zeile **Identifier** (hier `screen[0]`) gibt diesem Abschnitt eine eindeutige Bezeichnung, durch die er dann im darauf folgenden Abschnitt **serverLayout** eindeutig referenziert werden kann.

Über die Zeilen **Device** und **Monitor** werden dem **Screen** eindeutig die schon weiter oben in der Datei definierte Grafikkarte und der Monitor zugeordnet. Dies sind nichts weiter als Verweise auf die Device- und Monitor-Sections mit den entsprechenden Namen bzw. „Identifiern“. Auf diese Sections wird weiter unten noch näher eingegangen.

Mittels der **DefaultColorDepth**-Angabe kann ausgewählt werden, in welcher Farbtiefe der Server startet, wenn er ohne eine explizite Angabe der Farbtiefe gestartet wird.

Es folgt für jede Farbtiefe eine **Display**-Subsection. Die Farbtiefe, für die die Subsection gilt, wird durch das Schlüsselwort **Depth** festgelegt. Mögliche Werte für **Depth** sind 8, 15, 16, 24 und 32. Nicht alle X-Server-Module unterstützen jeden der Werte, 24 und 32 bpp ergeben die gleiche Farbtiefe, wobei allerdings 24 für den packed-pixel 24 bpp Modus und 32 den padded-pixel 24 bpp Modus auswählt.

Nach der Farbtiefe wird mit **Modes** eine Liste von Auflösungen festgelegt. Diese Liste wird vom X-Server von links nach rechts durchlaufen. Für jede Auflösung wird in der Modes-Section in Abhängigkeit von der Monitor-Section eine passende **Modeline** gesucht, die vom Monitor und der Grafikkarte dargestellt werden kann.

Die erste in diesem Sinne passende Auflösung ist die, in der der X-Server startet (der sog. **Default-Mode**). Mit den Tasten **(Strg) + (Alt) + (Grau +)** kann in der Liste nach rechts, mit **(Strg) + (Alt) + (Grau -)** nach Links gewandert werden. So kann die Bildschirmauflösung zur Laufzeit des X Window Systems variiert werden.

Die letzte Zeile der Subsection **Display** mit **Depth 16** bezieht sich auf die Größe des virtuellen Bildschirms. Die maximal mögliche Größe des virtuellen Bildschirms hängt vom Speicherausbau der Videokarte und der gewünschten Farbtiefe ab, nicht aber von der maximalen Auflösung des Monitors. Da moderne Grafikkarten sehr viel Grafikspeicher anbieten können Sie sehr große virtuelle Desktops anlegen. Beachten Sie dann aber bitte dass Sie evtl. keine 3D-Funktionalität mehr nutzen können wenn Sie praktisch den gesamten Grafikspeicher mit einem virtuellen Desktop füllen. Hat die Karte z. B. 16 MB Video-RAM, so kann, bei 8 Bit Farbtiefe, der virtuelle Bildschirm bis zu 4096x4096(!) Pixel groß sein. Speziell bei den beschleunigten Servern empfiehlt es sich jedoch nachdrücklich, nicht den gesamten Speicher der Videokarte für den virtuellen Bildschirm zu verwenden, da der nicht verwendete Speicherbereich auf der Videokarte von diesen Servern für verschiedene Caches für Zeichensätze und Grafikbereiche verwendet wird.

### Device-Section

Eine Device-Section beschreibt eine bestimmte Grafikkarte. Es können beliebig viele Device-Sections in `XF86Config` enthalten sein, solange sich ihr Name, der mit dem Schlüsselwort **Identifier** angegeben wird, unterscheidet. In der Regel werden — falls Sie mehrere Grafikkarten eingebaut haben — die Sections einfach durchnummeriert, die erste wird dann mit **Device[0]**, die zweite mit

**Device[1]** bezeichnet usw. In Datei [5.6.2](#) sehen Sie den Ausschnitt aus der **Device** Section eines Computers in dem eine Matrox Millennium PCI Grafikkarte eingebaut ist.

```
Section "Device"
    BoardName      "MGA2064W"
    BusID          "0:19:0"
    Driver         "mga"
    Identifier     "Device[0]"
    VendorName     "Matrox"
    Option         "sw_cursor"
EndSection
```

Datei 5.6.2: Die Device-Section der Datei `/etc/X11/XF86Config`

Wenn Sie **SaX2** zur Konfiguration verwenden, dann dürfte die **Device**-Section ungefähr so wie oben abgebildet aussehen. Insbesondere **Driver** und **BusID** sind natürlich von der in Ihrem Computer eingebauten Hardware abhängig und werden von **SaX2** automatisch bestimmt. Die **BusID** bestimmt den PCI- bzw. AGP-Steckplatz in den die Grafikkarte eingesteckt ist. Diese stimmt mit der vom Kommando `lspci` ausgegebenen ID überein. Beachten Sie, dass der X-Server die Angaben in dezimaler, das Programm `lspci` hingegen in hexadezimaler Schreibweise ausgibt!

Über den Parameter **Driver** legen Sie den zu verwendenden Treiber für diese Grafikkarte fest. Im Falle der Matrox Millennium heißt das Treibermodul **mga**. Diese werden vom X-Server über den im Abschnitt **Files** definierten **ModulePath** im Unterverzeichnis `drivers` gesucht. In einer Standardinstallation ist dies das Verzeichnis `/usr/X11R6/lib/modules/drivers`. Hierzu wird an den Namen einfach `_drv.o` angehängt, im Falle des **mga** Treibers wird als die Treiberdatei `mga_drv.o` geladen.


Über zusätzliche Optionen kann das Verhalten des X-Servers bzw. des Treibers beeinflusst werden. In der **Device** Section ist hier exemplarisch die Option **sw\_cursor** gesetzt worden. Dies deaktiviert den Hardwaremauscursor und stellt den Mauszeiger in Software dar. Je nach Treibermodul stehen ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung, diese sind in den Beschreibungsdateien zu den Treibermodulen im Verzeichnis `/usr/X11R6/lib/X11/doc` zu finden. Allgemein gültige Optionen finden Sie auch in der Manual-Page von **XF86Config** (`man XF86Config`) und Manual-Page von **XFree86** (`man XFree86`).

### Monitor- und Modes-Section

Die **Monitor**-Sections und die **Modes** Section beschreiben, analog zu den **Device**-Sections, jeweils einen Monitor. Die Konfigurationsdatei `/etc/X11/XF86Config` kann wieder beliebig viele, unterschiedlich benannte **Monitor**-Sections enthalten. In der **ServerLayout**-Section wird dann festgelegt, welche **Monitor**-Section ausschlaggebend ist.

Für die Monitordefinition gilt, noch mehr als für die Beschreibung der Grafikkarte, dass das Erstellen einer **Monitor**-Section und insbesondere der **Modes**-Section nur von erfahrenen Benutzern gemacht werden sollte. Der wesentliche

Bestandteil der Modes-Section sind die sog. Modelines, in denen Horizontal- und Vertikal-Timings für die jeweilige Auflösung angegeben werden. In der Monitor-Section werden die Eigenschaften des Monitors, insbesondere die zulässigen Ablenkfrequenzen, festgehalten.



### Achtung

Ohne ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise von Monitor und Grafikkarte sollte an den Modelines nichts verändert werden, da dies u. U. zur Zerstörung des Monitors führen kann!

Diejenigen, die sich (zu)trauen, eigene Monitorbeschreibungen zu entwickeln, sollten mit der Dokumentation im Verzeichnis `/usr/X11/lib/X11/doc` vertraut sein. Besonders zu erwähnen ist [FCR93], wo die Funktion der Hardware und das Erstellen von Modelines detailliert beschrieben wird. Eine deutsche Einführung in dieses Thema findet sich im XFree86-Kapitel in [HHMK96].

Glücklicherweise ist mittlerweile die manuelle Erstellung von Modelines oder Monitordefinitionen fast nie mehr nötig. Wenn Sie einen modernen Multisync-Monitor verwenden, können die zulässigen Frequenzbereiche und optimalen Auflösungen in der Regel, wie im SaX2 Konfigurationsabschnitt erwähnt, direkt via DDC vom X-Server aus dem Monitor gelesen werden. Sollte dies nicht möglich sein, können Sie auch einen der eingebauten VESA-Modi des X-Servers verwenden. Diese sollten auf praktisch allen Grafikkarten/Monitorkombinationen einwandfrei funktionieren.

### 5.6.1 Einbindung von zusätzlichen (TrueType) Fonts

Zu einer normalen X11R6 X-Server-Installation gehört auch eine gute Anzahl Fonts. Diese finden Sie im Verzeichnis `/usr/X11R6/lib/X11/fonts` jeweils in logisch zusammengehörigen Gruppen in Unterverzeichnissen. Beachten Sie, dass nur Unterverzeichnisse vom X-Server beachtet werden, die

- im Abschnitt **Files** der Datei `/etc/X11/XF86Config` als **FontPath** eingetragen sind.
- eine gültige `fonts.dir` Datei besitzen.
- nicht zur Laufzeit des X-Servers mit Hilfe des Kommandos `xset -fp` abgemeldet wurden.
- bzw. zur Laufzeit des X-Server mit Hilfe des Kommandos `xset +fp` eingebunden wurden.

Seit der Version 4.0 versteht XFree86 nicht nur das eigene Format **Type1** (ein PostScript-Format) für skalierbare- und **pcf** für Bitmapzeichensätze, sondern auch das **ttf** (engl. *true type font*) Dateiformat. Diese Unterstützung wird, wie in Abschnitt 5.2 auf Seite 130 beschrieben, natürlich über ladbare Module des X-Servers realisiert. Sie können also auch Verzeichnisse, die TrueType-Fonts



enthalten, mit dem X-Server verwenden. Hierzu sind mittlerweile praktisch keine Vorarbeiten vonnöten.

Ein großer Vorteil der meisten TrueType-Fonts, neben der sehr guten Skalierbarkeit, liegt darin, dass diese Fonts praktisch immer wesentlich mehr als die normalen 255 Zeichen des in „iso-8859-1“ kodierten Zeichensatzes für Westeuropa enthalten. Mit diesen Zeichensätzen können Sie ohne weiteres auch Kyrilisch, Griechisch oder osteuropäische Sprachen darstellen, mit spezieller Software auch asiatische Sprachen.

In dieser Beschreibung soll im Wesentlichen auf die Verwendung der Zeichensätze als 8-Bit-Zeichensätze eingegangen werden. Falls Sie Zeichen asiatischer Sprachen (Japanisch, Chinesisch usw.) eingeben möchten, können Sie spezielle Editoren verwenden, die Ihnen unter SuSE Linux auch zur Verfügung stehen.

Ein 8-Bit-Zeichensatz umfasst 256 Zeichen und besteht im Wesentlichen darin, den US ASCII-Zeichensatz, der nur die ersten 128 von 256 möglichen Zeichen definiert, um weitere Zeichen zu erweitern. Ein Textzeichen belegt im Computerspeicher also 8 Bit. Da 128 Zeichen bei weitem nicht ausreichen, um die Sonderzeichen beispielsweise aller europäischen Sprachen aufzunehmen, werden die verschiedenen Sprachen in Gruppen zusammengefasst, und diese Gruppe wird dann mit einer Kurzbezeichnung bezeichnet. Der dazugehörige Zeichensatz wird nach der dazugehörigen Norm als „iso-8859-x“ Zeichensatz bezeichnet, wobei das ‚x‘ eine Ziffer zwischen 1 und 15 ist. Die genaue Anordnung der Zeichen im Zeichensatz **iso-8859-1** können Sie der Manual-Page von **iso-8859-1** (**man iso-8859-1**) entnehmen.

Die bekannteren Kodierungen sind in Tabelle 5.5 aufgeführt, weitere können Sie der oben genannten Manual-Page entnehmen.

Zeichensatz iso-8859-1	Unterstützte Regionen, enthält Sonderzeichen Westeuropäische Sprachen: Spanisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch, Finnisch, Dänisch u. a.
iso-8859-2	Zentral- und Osteuropa: Tschechisch, Rumänisch, Polnisch, Deutsch u. a.
iso-8859-5	Kyrillische Zeichen für Russisch
iso-8859-7	Griechische Zeichen für Griechisch
iso-8859-15	Wie iso-8859-1, aber mit Zeichen für Türkisch und dem Eurozeichen.

Tabelle 5.5: wichtige Zeichensatzkodierungen

Der Benutzer muss dann – je nach verwendeter Sprache – die passende Kodierung auswählen. Insbesondere bei der Übertragung von Texten zwischen verschiedenen Rechnern muss die verwendete Kodierung mitübertragen werden. Der Vorteil des Verfahrens liegt auf der Hand: Um Unterstützung für die regionalen Sonderzeichen zu erhalten, brauchen Sie nur die richtige Kodierung zu wählen und sofort können (fast) alle Programme diese Sonderzeichen darstellen, da fast alle Programme einen 8-Bit-Wert (ein Byte) zur Darstellung eines Textzeichens verwenden. Wird die falsche Kodierung gewählt, werden die Sonderzeichen allerdings falsch dargestellt. Bei den meisten X-Applikationen und

auch beim KDE-Desktop können Sie die Kodierung des Zeichensatzes auswählen, meist zusammen mit der Konfiguration des zu verwendenden Zeichensatzes. In den X-Applikationen wird die Kodierung meist mit **Encoding** bezeichnet.

Der Nachteil dieser Lösung ist, dass manche Sprachkombinationen unmöglich sind: Sie können z. B. nicht ohne weiteres einen deutschen Text mit Umlauten verfassen, in dem Sie russische Ortsnamen in Kyrillisch erwähnen.

Dieses Dilemma kann erst durch einen anderen Ansatz, die Verwendung von Unicode gelöst werden. Unicode kodiert Zeichen – anders als ASCII – nicht mit einem, sondern mit 2 oder noch mehr Bytes, wodurch wesentlich mehr Zeichen dargestellt werden können. Erst durch die Verwendung von Unicode können Sie auch asiatische Sprachen mit mehr als 127 Zeichen wie Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch auf dem Rechner darstellen. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass der Großteil der existierenden Software nicht auf den Umgang mit diesen Zeichen vorbereitet ist und Sie nur mit spezieller Software Texte mit Unicode-Zeichen lesen oder selber schreiben können. Weitere Informationen zur Verwendung von Unicode-Fonts unter Linux finden sie u. a. unter <http://www.unicode.org>. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig mehr und mehr Programme Unicode-Zeichen unterstützen werden. Unter SuSE Linux gibt es das Editor yudit, um Texte in Unicode einzugeben. Sie finden es im Paket `yudit`, Serie `xap` bzw. nach der Installation über das SuSE-Menü, unter **Geschäftliches/Office** und dort unter **Editoren**.

Nach diesen Vorbetrachtungen hier nun eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Installation von zusätzlichen Zeichensätzen, hier am Beispiel von TrueType-Fonts.

Machen Sie die Fonts ausfindig, die Sie in Ihrem X Window System installieren wollen. Falls Sie lizenzierte TrueType-Fonts auf Ihrem System haben, können Sie diese einfach nutzen. Mounten Sie die Partition, die diese Fonts enthält.

Legen Sie – falls noch nicht vorhanden – ein Fontverzeichnis an und wechseln Sie hinein. SuSE Linux hat schon ein Verzeichnis mit dem Namen `/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype` vorbereitet, hier können Sie die betreffenden Fonts hinkopieren.

```
erde:/root # cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
```

Legen Sie Links auf die `ttf`-Dateien und das Fontverzeichnis an. Beachten Sie, dass für TrueType-Fonts das Programm `ttmkfdir` (Paket `ttmkfdir`, Serie `xap`) zum Erzeugen der Datei `fonts.dir` benötigt wird. Traditionelle X-Fonts werden über das Kommando `mkfontdir` eingebunden. Setzen Sie statt `</pfad/zu/den/fonts>` den entsprechenden Pfad ein, unter dem Ihnen diese Fonts zur Verfügung stehen:

```
erde:/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype #  
  ln -s </pfad/zu/den/fonts>/*.ttf .  
erde:/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype #  
  ttmkfdir -o fonts.dir
```

Wenn der X-Server schon läuft, können Sie jetzt die Fonts dynamisch zur Verfügung stellen. Geben Sie hierzu ein:

```
tux@erde:/home/tux > xset +fp /usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
```



### Tipp

Das `xset`-Kommando greift über das X-Protokoll auf den X-Server zu. Es muss daher Zugriffsrechte auf den laufenden X-Server haben. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn es sich bei `tux` um den Benutzer handelt, der den X-Server gestartet hat. Mehr hierzu finden Sie in der Manual-Page von `xauth` (`man xauth`).

Um die Fonts dauerhaft einzurichten, sollten Sie diesen Suchpfad in die `XF86Config`-Datei übernehmen. Hierzu können Sie `SaX2` verwenden. Fügen Sie das Verzeichnis im Menü 'Suchpfade' (unter 'Schriften' im Tastaturdialog) mit 'Hinzufügen' zu den vorgegebenen Verzeichnissen hinzu.

Testen Sie, ob die Fonts richtig eingerichtet wurden. Hierzu können Sie das Kommando `xlsfonts` verwenden. Wenn die Zeichensätze richtig installiert sind, so wird die Liste aller installierten Fonts inklusive der neu installierten TrueType-Fonts ausgegeben. Sie können auch das KDE-Programm `kfontmanager` verwenden, das Ihnen die installierten Fonts direkt mit Beispieltext ausgibt.

```
tux@erde:/home/tux > xlsfonts
```

Diese so eingebundenen Fonts können Sie dann in allen X-Applikationen verwenden.

### 5.6.2 Einrichtung der Eingabegeräte

Wollte man alle möglichen Einstellungen die Eingabegeräte betreffend beschreiben, so würde dies ein sehr umfangreiches Kapitel, einfach aufgrund der Tatsache, dass es sehr viele verschiedene Eingabegeräte in der Computerwelt gibt.



Der folgende Abschnitt möchte Ihnen ein paar Kochrezepte an die Hand geben, mit denen Sie das bzw. die Eingabegeräte konfigurieren können. Mit dem etwas abstrakten Begriff „Eingabegeräte“ sind hier übrigens Maus, Tastatur aber auch Touchtablets usw. gemeint. Suchen Sie im folgenden Text einfach nach der passenden Überschrift, um Näheres zum Thema zu erfahren.

Natürlich finden Sie ausführlichere Informationen auch in der Dokumentation zum X-Server, dort insbesondere in der Manual-Page von `XF86Config` (`man XF86Config`).

#### Maus

**Wheelmäuse** Falls Sie die Maus mit `SaX2` eingerichtet haben, können Sie die Grundfunktionalität schon nutzen. Eventuell haben Sie allerdings eine Maus mit einem Rad (eine so genannte „Wheelmouse“) und möchten dieses Rad in X-Applikationen z. B. zum Scrollen verwenden. Wenn Sie die Radmaus mit `SaX2` – wie in Abschnitt 5.3.1 auf Seite 135 beschrieben – mit der erweiterten Einstellung im Maus-Menü von `SaX2` 'wheel Maus' eingerichtet haben, so werden Drehungen am Rad als Drücke auf die Taste 4 und 5 an die Applikationen weitergegeben. Leider sind nur wenige X-Applikationen darauf vorbereitet. Um das

Rad in allen Programmen verwenden zu können, müssen Sie nur noch im laufenden X-Server das Programm Paket `imwheel`, Serie `ap` starten.

Dies können Sie in der Datei `~/.xinitrc` erledigen. Den Programmaufruf können Sie z. B. direkt unter die Kommentarzeile `finally start the window manager` einfügen. Dieses kleine Hilfsprogramm konvertiert diese „Mausklicks“, die durch Drehung am Rad erzeugt werden, in konfigurierbare Tastendrücke. Diese sind auf  und  vorkonfiguriert, das Programm kann aber über die Datei `/etc/imwheelrc` konfiguriert werden. Damit können Sie jedes X-Programm, das auch über die Tastatur bedient werden kann, mit Ihrer Radmaus bedienen. Sie können die Konfigurationsdatei auch nach `~/imwheelrc` kopieren und dort als normaler, nicht „root“-Benutzer Veränderungen vornehmen.

**Benutzung der Maus als Linkshänder** Um die linke und rechte Maustaste zu vertauschen, können Sie folgendes Kommando eingeben:

```
tux@erde:/home/tux > xmodmap -e "pointer = 3 2 1"
```

Dieses Kommando können Sie auch in die Datei `~/.xinitrc` aufnehmen.

**Zwei Mäuse bzw. ein Touchtablett** Falls Sie eine zweite Maus bzw. ein Touchtablett einbinden möchten, ist das kein größerer Umstand. Hier ist es wieder ratsam, `SaX2` zu verwenden. Fügen Sie im Dialog ‘Maus’ mittels dem ‘Hinzufügen’ Knopf eine weiteres Maussymbol hinzu. Diese zweite Maus wird dann nicht automatisch konfiguriert, vielmehr können Sie hier die Daten manuell einstellen. Wählen Sie in ‘Erweitert’ unter ‘Treiber’ den passenden Treiber (**mouse** wenn es sich um eine weitere Maus handelt) bzw. einen der vorgegeben Treiber für Touchtablets aus. Verfahren Sie unter ‘Protokoll’ und ‘Anschluss’ sinngemäß. Nur falls Sie den Treiber **mouse** verwenden, ist die Einstellung ‘Protokoll’ sinnvoll. Ansonsten nehmen Sie die Auswahl des Tabletttyps u. Ä. Einstellungen weiter unten vor. Im Falle eines Touchtablett-Treibers stellen Sie **None** unter ‘Protokoll’ ein.

Unter ‘Miscellaneous’ (bei den Experten-Einstellungen in ‘Erweitert’) können Sie dann weitere Zusatzoptionen wählen (vgl. auch `/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.mouse`: Hier sind die meisten dieser Einstellungen beschrieben). Insbesondere die Option **send Core Events** ist hier erwähnenswert. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie die Eingabegeräte parallel benutzen. Ansonsten können Sie mit dem Kommando `xsetpointer` zwischen den beiden Eingabegeräten hin- und herschalten. Verwenden Sie den Aufruf

```
tux@erde:/home/tux > xsetpointer -l
```

um die möglichen Eingabegeräte aufgelistet zu bekommen.

### Tastatur

Zum Thema „Tastatur“ gibt es naturgemäß nicht soviel zu schreiben wie zu den anderen Eingabegeräten. Normalerweise brauchen Sie hier nichts speziell zu konfigurieren.

Folgende Programme und Dateien können aber in einigen Fällen ganz nützlich sein: Um die Tastaturbelegung im Betrieb probeweise zu verändern oder zu testen, steht Ihnen das Programm `xkeycaps`, Paket `xkeycaps`, Serie `xap` zur Verfügung. In der Datei `~/ .xmodmap` können Sie dann einzelne geänderte Zeichen auch dauerhaft verändern. Beachten Sie zum Format dieser Datei die Manual-Page von `xmodmap` (`man xmodmap`).

Unter KDE steht das Programm `kikbd` („Internationale Tastaturbelegung“) zur Verfügung. Damit können Sie recht komfortabel zwischen verschiedenen Tastaturbelegungen hin- und herschalten. Sehr geschickt ist dieses Programm, wenn Sie beispielsweise eine englische Tastatur zum Programmieren (hier sind die Klammern `{` und `}` bzw. `[` und `]` viel geschickter zu erreichen) und eine deutsche Tastatur zum Schreiben von Texten verwenden wollen.

Falls Sie die „Internationale Tastaturbelegung“ zum Schreiben von fremdsprachigen Texten verwenden wollen, beachten Sie bitte, dass X-Applikationen oft nur die Tastaturzeichen annehmen, die zum Zeichensatz der eingestellten „locale“ (frei übersetzt: Länderanpassung) gehören. Andere Zeichen werden ignoriert - stellen Sie daher bitte entsprechend auch die „locale“ passend ein. Dies geschieht, indem Sie *vor dem Start des Programms* die Umgebungsvariable `LANG` auf die gewünschte Landesangabe einstellen. Die möglichen Einstellungen erfahren Sie in der Manual-Page von `locale` (`man locale`).

### 5.6.3 3D-Beschleunigung

Mittlerweile ist es mit XFree86 bei einigen Grafikkarten schon möglich, 3D-Beschleunigung zu nutzen. Beachten Sie aber bitte, dass sich einige 3D-Treiber noch im Beta-Stadium befinden!

Leider kann die mit XFree86 4.0 neu eingeführte „DRI“ (engl. *Direct rendering infrastructure*) erst mit den „Hackerkernelversionen“ 2.3 genutzt werden. Diese `DRI` sorgt dafür, dass der X-Server mit Kernelunterstützung auf die 3D-Beschleunigungsfunktionen der Grafikkarte direkt zugreifen kann.

XFree86 3.3.x verwendet kein spezielles Kernelmodul für die 3D-Unterstützung. Hier gibt es ein Servermodul namens `glx.so`, das im Abschnitt `Modules` der Datei `/etc/XF86Config` konfiguriert wird. Falls Sie 3D-Unterstützung nicht schon während der Installation mit YaST2 aktiviert haben, so installieren Sie bitte das zu Ihrer Grafikkarte passende 3D-Modul mittels YaST nach. Sie finden das Modul in der Serie `x3d`.

Dieses Modul stellt die Unterstützung für die 3D-Hardwarebeschleunigung bereit. Fügen Sie in der Datei `/etc/XF86Config` – falls noch nicht bei der Installation eingerichtet – die Zeile `Load "glx.so"` in die `section "Modules"` ein. Dieses Modul sorgt dafür, dass der X-Server die 3D-Befehle verstehen und richtig interpretieren kann. Bei XFree86 4.x wird ähnlich verfahren, nur müssen Sie hier die Endung `.so` weglassen, da diese Endung von X-Server selbstständig hinzugefügt wird.

Die 3D-Befehle werden dann durch die OpenGL-kompatible MESA-Grafikbibliothek verwendet. Diese Bibliothek ist jeweils – immer zur jeweiligen Grafikkarte passend – im gleichen Paket enthalten wie das `glx`-Modul für den X-Server

und greift dann direkt auf diese 3D-Erweiterung des X-Servers zu. Diese Bibliothek muss also nicht nochmals separat installiert werden. Die 3D-Unterstützung besteht also genau genommen aus 2 Teilen: Einer „shared library“, die im System installiert und von den Applikationen eingebunden wird, und einer modularen Erweiterung des X-Servers.

Installierte 3D-Applikationen können dann die Beschleunigungsfunktionen direkt verwenden. Sie finden einige Demoprogramme beispielsweise im Paket `glut-demo`, Serie `x3d`. Probieren Sie nach der Installation der 3D-Beschleunigung beispielsweise folgendes Kommando in einem `xterm` aus:

```
tux@erde: /home/tux > /usr/share/glutdemo/demos/atlantis/atlantis
```

# 6 Hardware rund um den Linux-Rechner

## 6.1 Vorbemerkung

Inzwischen ist es möglich die meisten Hardware-Komponenten in ein Linux-System zu integrieren. Dieses Kapitel befasst sich damit, wie dies im Einzelnen zu bewerkstelligen ist und welche Software zur Verfügung steht. Zur Problematik des *Druckens* vgl. Kapitel 8 auf Seite 217. *PCMCIA-Hardware* und *IrDA-Einrichtung* werden in Kapitel 7 auf Seite 201 erläutert.

## 6.2 Steckkarten

In einem Standard-PC werden hauptsächlich PCI- („Peripheral Component Interconnect“) Bus basierte Steckkarten eingesetzt. Oft findet man noch den ISA- („Industry Standard Architecture“) Bus.

Der AGP („Accelerated Graphics Port“) stellt eine gewisse Ausnahme dar, da Geräte an diesem Port auch auf dem PCI-Bus sichtbar sind. Sie werden logisch genauso behandelt wie PCI-Bus-Karten.

PCMCIA-Bus-Karten findet man vor allem in portablen Rechnern wie Laptops und Notebooks. Diese Karten und deren Konfiguration werden in Kapitel 7 auf Seite 201 beschrieben.

### 6.2.1 PCI- und ISA-Karten

Im Folgenden werden nun PCI- und ISA-Buskarten genauer betrachtet. Anschließend wird die Konfiguration am Beispiel von Soundkarten erklärt.

#### PCI-Karten

PCI-Bus Karten benötigen normalerweise keinerlei Konfiguration durch den Benutzer. Bei Verabschiedung des PCI-Bus Standards wurde versucht, alle Mängel der alten Bus-Systeme zu beseitigen. Daher sah man auch eine sinnvolle Autokonfiguration der Karten vor. Jede PCI-Karte wird beim Start des Rechners durch das BIOS des Rechners aktiviert. Der Benutzer kann die Verteilung der Interrupts oftmals durch Einstellungen im Rechner-BIOS beeinflussen. Linux liest beim Start die Konfiguration der PCI-Geräte direkt aus dem PCI-BIOS aus und verwendet fortan diese Daten für jegliche Information über das PCI-Subsystem.

Sie können sich über den Befehl

```
erde:/ # lspci -tv
```

eine Liste der von Linux erkannten Geräte am PCI-Bus auflisten lassen; vgl. Ausgabe 6.2.1.

```
-[00]--00.0 Intel Corporation 440BX/ZX - 82443BX/ZX Host bridge
++01.0-[01]---00.0 Nvidia Corporation Riva TNT
+-04.0 Intel Corporation 82371AB PIIX4 ISA
++04.1 Intel Corporation 82371AB PIIX4 IDE
+-04.2 Intel Corporation 82371AB PIIX4 USB
++04.3 Intel Corporation 82371AB PIIX4 ACPI
+-06.0 Adaptec 7890
09.0 Digital Equipment Corporation DECchip 21140 [FasterNet]
```

Ausgabe 6.2.1: Ausgabe des Befehls `lspci -tv`

In Teilabschnitt 6.3 auf Seite 185 werden wir eine PCI-Soundkarte konfigurieren.

### ISA-Karten

Die ISA-Karte ist die älteste Form von PC-kompatiblen Steckkarten. Der Bus ist 8 oder 16 Bit breit und wird mit max. 8 MHz getaktet. Viele Mainboards bieten die Möglichkeit, den ISA-Bus höher zu takten – das führt aber oft zu Problemen. ISA-Bus Karten können in drei Kategorien unterteilt werden:

**Legacy-Cards:** Diese Karten müssen vollständig von Hand konfiguriert werden. Die Ressourcen, wie IO-Adressen, Interrupts und DMA-Kanäle müssen vom Benutzer anhand von Steckbrücken oder Mikroschaltern auf den Karten eingestellt werden. Der Benutzer muss auch selbst dafür sorgen, dass Ressourcen, wie z. B. IRQ oder DMA-Kanal, nicht von zwei oder sogar mehreren Karten gleichzeitig verwendet werden. Die Konfiguration derartiger Karten gestaltet sich daher oft etwas schwierig.

**Jumperless-Cards:** Jumperless-Cards bieten gegenüber der ersten Generation von ISA-Karten den Vorteil, dass die Einstellung der Ressourcen nicht mehr über Steckbrücken erfolgt, sondern über ein spezielles Konfigurationsprogramm erledigt wird. Dieses Programm ist aber meist nur für DOS verfügbar und kann daher unter Linux nicht verwendet werden.

**PnP-Cards:** Plug-and-Play-Cards sind die logische Fortentwicklung der Jumperless-Cards. Die Karten enthalten Daten über ihre Konfiguration und eine Liste möglicher Konfigurationen. Ein spezielles Programm oder ein Treiber kann nun die PnP-Karten im System abfragen und alle Karten so konfigurieren, dass sie sich gegenseitig nicht beeinflussen.

Solange eine Karte nicht konfiguriert wurde, ist sie für das System praktisch nicht vorhanden.

Unter Linux mit Kernel Version 2.2.x wird zur Konfiguration von PnP-Karten das Paket `isapnp` der Serie `ap` verwendet. Das Paket stellt die beiden Programme `pnpdump` und `isapnp` zur Verfügung.



## Wie werden PnP-Karten mit den isapnp-Tools aktiviert?

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Melden Sie sich als Benutzer `'root'` beim System an.
- Falls Sie im Verzeichnis `/etc` schon eine Datei `isapnp.conf` vorfinden, sollten Sie diese zuerst sichern:

```
erde:/ # mv /etc/isapnp.conf /etc/isapnp.conf.bak
```

- Erzeugen Sie mit dem Aufruf

```
erde:/ # pnpdump -c > /etc/isapnp.conf
```

die Datei `/etc/isapnp.conf`. Der Parameter `-c` sorgt dafür, dass `pnpdump` die Ausgabedatei schon derart vorbereitet, dass die PnP-Geräte gleich aktiviert werden.

- Mit dem Aufruf

```
erde:/ # isapnp /etc/isapnp.conf
```

aktivieren Sie die PnP-Karten in Ihrem Rechner. – Unter SuSE Linux wird diese Aktivierung automatisch bei jedem Systemstart ausgeführt.

## Mögliche Fehlerquellen

**Symptom:** `pnpdump` liefert eine Ausgabe der Art: "No boards found". Es kann auch vorkommen, dass eine oder mehrere der installierten ISA-PnP-Karten nicht erkannt werden.

## Mögliche Erklärungen:

- Sie haben keine ISA-PnP-Karte in Ihrem System installiert: Überprüfen Sie, welche Karten in Ihrem System installiert sind und lesen Sie deren Dokumentation. Fragen Sie ggf. den Händler, von dem Sie Ihren Computer erworben haben, nach den installierten Karten.
- Die Karte(n) ist/sind defekt: Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Karten in den Steckplätzen. Testen Sie das richtige Funktionieren der Karten unter einem anderen Betriebssystem.
- Es gibt Karten, die entweder als ISA-PnP-Karte betrieben oder denen feste Ressourcen zugewiesen werden können (Beispiel: einige 10 MBit NE2000 ISA-Ethernetkarten). Meist kann mit einem DOS-Programm zwischen den beiden Modi hin- und hergeschaltet werden. Je nach Konfiguration solcher Karten tauchen diese nicht in der Ausgabe von `pnpdump` auf.
- Einige wenige ISA-PnP-Karten lassen sich nicht zusammen mit anderen ISA-PnP-Karten in einem System betreiben. Es ist dann jeweils nur eine der Karten in der Ausgabe von `pnpdump` sichtbar. Eventuell lässt sich in einem solchen Fall eine der Karten so konfigurieren (z. B. über Jumper direkt auf der Karte), dass sie nicht mehr als ISA-PnP-Karte betrieben wird, sondern fest eingestellte Ressourcen verwendet.

- Es gibt sehr vereinzelt Karten, die nach dem Aufruf von `pnpdump` einen Reset durchführen. Handelt es sich hierbei z. B. um eine SCSI-Karte und hängt die Root-Partition an diesem Gerät, so kann es zum Absturz kommen. Tritt dieses Problem bei Ihnen auf, so müssen Sie die Karte (sofern möglich) so konfigurieren, dass sie nicht mehr als ISA-PnP-Gerät arbeitet. Oder Sie verzichten auf die Initialisierung der Karte unter Linux ganz und booten das System mit Hilfe von `loadlin`; in diesem Fall ist die Karte bereits initialisiert.

**Symptom:** Sie erhalten bei der Ausführung des Befehls `isapnp` oder beim Booten eine Fehlermeldung der Art:

```
* LD setting failed, this may not be a problem.
* Try adding (VERIFYLD N) to the top of your script
*
* Error occured requested 'LD2' on or around line 319
* --- further action aborted
```

**Lösung:** Folgen Sie dem Ratschlag der Fehlermeldung und fügen Sie am Beginn der `/etc/isapnp.conf` die Zeile

```
(VERIFYLD N)
```


ein, also z. B.:

```
# [...]
# (DEBUG)
(VERIFYLD N)
(READPORT 0x0203)
(ISOLATE)
(IDENTIFY *)
# [...]
```

**Symptom:** Sie erhalten bei der Ausführung des Befehls `isapnp` oder beim Booten eine Meldung der Art:

```
[...]
/etc/isapnp.conf:66 --
  Fatal - resource conflict allocating 16 bytes
  of IO at 220 (see /etc/isapnp.conf)
/etc/isapnp.conf:66 -- Fatal - IO range check
  attempted while device activated
/etc/isapnp.conf:66 -- Fatal - Error occurred
  executing request '<IORESCHECK>' --- further
  action aborted
```

**Lösung:** Sie haben wahrscheinlich einen Konflikt zwischen den in der `/etc/isapnp.conf` ausgewählten Werten und den in Ihrem System bereits verwendeten Ressourcen. Bitte gleichen Sie die `/etc/isapnp.conf` mit den unter `/proc` befindlichen Informationen zu den vergebenen Ressourcen ab; dies sollte nicht notwendig sein, wenn Sie `pnpdump` mittels der Option `-c` die Zuordnung vornehmen lassen.



### Achtung

In manchen Fällen kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn im Setup des Rechners die automatische Konfiguration von ISA-PnP Ressourcen durch das BIOS eingeschaltet ist. Schalten Sie diese bitte ggf. ab. Da die Konfiguration mittels `pnpdump/isapnp` vorgenommen wird, ist diese Setup-Option nicht notwendig.

Bei weiterreichenden Problemen sollten Sie die vollständige Dokumentation zum Paket `isapnp` zu Rate ziehen. Diese finden Sie auf Ihrem System im Verzeichnis `/usr/share/doc/packages/isapnp`. Wir werden am Ende dieses Teilabschnittes die Konfiguration einer PnP-Karte anhand einer Soundkarte nochmals im Detail betrachten.

## 6.3 Soundkarten

Auf dem Markt werden derzeit hauptsächlich Soundkarten mit PCI-Bus angeboten. Vereinzelt sind noch Karten mit ISA-Bus zu finden.

Unter SuSE Linux bieten sich derzeit zwei Lösungen zur Unterstützung von Soundkarten an. Die einfachste und auch empfohlene Vorgehensweise ist die Verwendung von YaST2. YaST2 verwendet Treiber, die im sog. ALSA-Projekt entwickelt werden. Informationen zu diesem Projekt erhalten Sie unter der URL <http://www.alsa-project.org>. Die ALSA-Treiber können Sie auch mit Hilfe des Programms `alsaconf` installieren.

### 6.3.1 Soundkarte mit YaST2 konfigurieren

Um Ihre Soundkarte zu konfigurieren (falls das bei der Installation noch nicht geschehen ist, weil die Soundkarte beispielsweise erst später eingebaut wurde), starten Sie bitte YaST2 als Benutzer `'root'` und wählen dann das Modul `'Hardware/Sound'` aus.

YaST2 versucht jetzt, Ihre Soundkarte automatisch zu erkennen, und gibt eine Liste von Soundkartentreibern und dazugehörigen Soundkartenmodellen für die erkannte Hardware aus. Aus dieser Liste wählen Sie den entsprechenden Soundkartentreiber sowie das Modell der Soundkarte. Schlagen Sie dazu ggf. im Handbuch Ihrer Soundkarte nach. Sollte Ihre Soundkarte nicht erkannt werden, klicken Sie bitte auf `'Manuell'` und wählen aus der Liste von Soundkartentreibern für alle unterstützten Karten den passenden Treiber und das Soundkartenmodell aus. Durch einen Klick auf den Button `'Optionen'` können Sie kartenspezifische Optionen angeben. Auch hier hilft Ihnen das Handbuch Ihrer Soundkarte weiter.

Mit `'weiter'` kommen Sie zur Testmaske, um Ihre Soundkonfiguration testen zu können. Mit den Buttons `'+'` bzw. `'-'` können Sie die Lautstärke einstellen. Beginnen Sie bitte bei etwa 10%, um nicht Ihre Anlage oder sogar Ihr Gehör

zu gefährden. Kontrollieren Sie auch den Lautstärkeregler Ihrer Anlage. Durch einen Klick auf den 'Test' Button sollte jetzt ein Testsound zu hören sein. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte die Lautstärke der Testmaske und Ihrer Anlage. Ist der Test erfolgreich und die Lautstärke entspricht ebenfalls Ihren Vorstellungen, dann klicken Sie bitte auf 'weiter'.

Mit 'weiter' schließen Sie die Soundkonfiguration ab, und die Lautstärke wird gespeichert. Klicken Sie noch einmal auf 'weiter', um wieder zur 'YaST2 Systemkonfiguration und -administration' zurückzukehren.

Die Mixereinstellung Ihrer Soundkarte können Sie in Zukunft beispielsweise über die Programme `kmix` oder `gamix` ändern.

### 6.3.2 Soundkarte mit `alsaconf` konfigurieren

Da YaST2 ALSA zur Konfiguration Ihrer Soundkarte verwendet, sollten Sie diesen Abschnitt nur als weiterführende Information betrachten um ALSA genauer zu verstehen. Es hilft Ihnen evtl. auch Probleme zu beheben, die bei einer Fehlkonfiguration entstehen können.

ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) wird von vielen Entwicklern unterstützt und die Anzahl verfügbarer Treiber wächst ständig. ALSA bietet neben der eigenen (native) Schnittstelle noch eine zu OSS, dem OpenSoundSystem kompatible Schnittstelle an. Sie können also Programme, die für OSS entwickelt wurden, weiterhin verwenden. Alle Möglichkeiten der Soundkonfiguration können aber nur über die ALSA-Schnittstelle selbst ausgeschöpft werden.

ALSA basiert vollständig auf dem Modulkonzept des Kernels. Die notwendigen Module sind im Kernel-Modul Verzeichnis (`/lib/modules/...`) im Bereich `misc` abgelegt. Die Konfiguration von ALSA erfolgt über Einträge in der Datei `/etc/modules.conf`. YaST2 erledigt für Sie die Erstellung dieser Einträge. ALSA bietet aber auch ein eigenes Programm `alsaconf` an, das alternativ zu YaST2 verwendet werden kann.

Mit ALSA können Sie jederzeit auch mehrere Soundkarten gleichzeitig betreiben. Hierzu muss die Datei `/etc/modules.conf` nur um die notwendigen Parameter erweitert werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit `alsaconf` Ihre Soundkarte in SuSE Linux zu integrieren:

- Melden Sie sich als Benutzer `root` auf einer Textkonsole an.
- Starten Sie das Programm `alsaconf`

```
erde:/ # alsaconf
```
- `alsaconf` versucht nun zuerst vorhandene Soundkarten zu finden. Es wird nach ISA-Bus, aber auch nach PCI-Bus Karten gesucht. Plug-and-Play-Karten auf dem ISA-Bus werden ebenfalls untersucht.
- `alsaconf` zeigt Ihnen nun eine Liste der gefundenen Soundkarten und bietet deren Konfiguration an. Sollte keine Karte gefunden worden sein, so erscheint sofort eine Auswahlliste möglicher Karten.

- Sie werden nun gefragt, ob die Datei `/etc/modules.conf` verändert werden soll. Dies sollten Sie mit `YES` bestätigen.
- Es werden nun die notwendigen Einträge in `/etc/modules.conf` erstellt und der Treiber probeweise geladen.
- Anschließend haben Sie die Möglichkeit die Soundkarte zu testen. Hierzu wird ein „Testsound“ ausgegeben. Stellen Sie die Lautsprecher an Ihrer Soundkarte nicht zu laut ein.
- Die Treiber werden beim nächsten Systemstart automatisch geladen. Sie können diese aber auch manuell laden und entladen.

Verwenden Sie

```
erde:/ # rcalsasound start
```

zum laden, und

```
erde:/ # rcalsasound stop
```

zum entladen der Treiber.

## 6.4 Schnittstellen am Rechner

### 6.4.1 PS/2-Anschlüsse

Die PS/2-Anschlüsse wurden von IBM für die PS/2-Systeme entwickelt. In den letzten Jahren fanden diese Anschlüsse durch den ATX-Standard weite Verbreitung. Sie können an die PS/2-Anschlüsse eine Maus und eine Tastatur anschließen.

Die Konfiguration der PS/2-Anschlüsse ist unter Linux nicht notwendig, da die Unterstützung für PS/2 fest in den Kernel eingebunden ist. Das System erkennt also automatisch vorhandene PS/2-Anschlüsse, und kann die daran angeschlossenen Geräte nutzen. Die Anschlüsse werden mit den Gerätedateien `/dev/kbd` und `/dev/psaux` im System abgebildet.

### 6.4.2 Serielle Anschlüsse

Die seriellen Anschlüsse (RS232) des Rechners werden oft für externe Modems verwendet. Sie können auch eine Maus mit einer RS232-Schnittstelle an einem solchen Anschluss betreiben.

Unter Linux wird für die Unterstützung der Anschlüsse das Kernel-Modul `serial.o` benötigt. Das Modul wird automatisch geladen, wenn Sie versuchen, Geräte an diesen Anschlüssen über geeignete Software anzusprechen. Falls Sie also z. B. Ihren Internetzugang so konfiguriert haben, dass ein Modem an `COM1` verwendet werden soll, dann wird vor dem Verbindungsaufbau zum Provider das Modul automatisch nachgeladen.

Sie können die Konfiguration Ihrer seriellen Schnittstellen durch das kleine Programm `setserial` verändern. Dieses Programm wird auch bei jedem Systemstart

durch das Skript `/etc/init.d/serial` ausgeführt. Weiteres zu `setserial` entnehmen Sie bitte der Man-Page des Programmes. Serielle Anschlüsse werden durch die Gerätedateien `/dev/ttyS0`, `/dev/ttyS1` usw. vom System angesprochen.

### 6.4.3 Parallele Anschlüsse

Der parallele Anschluss des Rechners wird vorwiegend für den Anschluss von Druckern verwendet. Sie können aber auch z. B. externe ZIP- oder CD-Laufwerke daran betreiben.

Das „Parport“-Subsystem seit des Kernels ist dafür ausgelegt, an einer parallelen Schnittstelle mehrere Geräte *gleichzeitig* zu betreiben. Sie können beispielsweise ein ZIP-Laufwerk an die parallele Schnittstelle anschließen und an dieses wiederum einen Drucker.

#### parport initialisieren

Es werden die `parport`- und `parport_pc`-Unterstützung des Kernels benötigt. Dabei ist `parport` das eigentliche Subsystem des Kernels, während `parport_pc` für die hardwareseitige Einbindung der Schnittstelle des PCs. Mit dem Befehl

```
erde: # modprobe parport_pc
```

können Sie die Module manuell einbinden. Überprüfen Sie, ob die Schnittstelle gefunden und konfiguriert werden konnte, indem Sie anschließend den Befehl `lsmod` eingeben; in der Modul-Auflistung sollten dann `parport` und `parport_pc` erscheinen. Schauen Sie auch in der Datei `/var/log/messages` nach, mit welchen Werten `parport` initialisiert wurde (vgl. Datei 6.4.1).

```
Jun  3 09:15:53 tux kernel: parport0: PC-style at 0x378 [SPP,
                                         ECP]
```

#### Datei 6.4.1: `/var/log/messages`: `parport`-Initialisierung

Für die Konfiguration der Schnittstelle sind die Einträge in Datei 6.4.2 zuständig; der auskommentierte Eintrag gibt einen Hinweis, wie eine weitere parallele Schnittstelle eingebunden werden kann.

```
alias parport_lowlevel    parport_pc
options parport_pc io=0x378 irq=None

# If you have multiple parallel ports, specify them this way:
# options parport_pc io=0x378,0x278 irq=None,none
```

#### Datei 6.4.2: `/etc/modules.conf`: `parport`-Konfiguration



### Hinweis

Bei Schwierigkeiten kontrollieren Sie bitte zunächst im BIOS des Rechners, wie die fragliche Schnittstelle dort eingetragen ist. Die Schnittstelle sollte explizit eine Adresse (möglichst `0x378`) und einen eigenen Interrupt erhalten. Etwaige „auto“-Einstellungen sind zu vermeiden.

Oft ist es notwendig, die Geräte in der richtigen Reihenfolge einzuschalten; bitte schauen Sie in den mitgelieferten Handbüchern nach. Es hat sich bewährt, erst den Rechner und dann – noch bevor das Booten beginnt – *sofort* die externen Geräte zu aktivieren!

`parport` verwenden: **Drucker, ZIP-Laufwerke, PLIP etc.**

Wenn nun ein Parallelport-Gerät benutzt werden soll, muss das jeweils zuständige Modul geladen werden; im Falle eines Druckers ist es das `lp`-Modul:

```
erde: # modprobe lp
```

Und `lsmod` sollte dann u. a. anzeigen:

```
parport_pc      5568    1  (autoclean)
parport         6884    1  [parport_pc lp]
lp              5116    0  (unused)
```

Auch in diesem Fall gilt: Einträge in der Datei `/var/log/messages` wie auch im `proc`-Dateisystem unter `/proc/parport` geben näheren Aufschluss. Wenn alles läuft, werden Sie die Module nicht mehr per Hand laden müssen, das erledigt der `Kmod` automatisch (vgl. Abschnitt 9.2 auf Seite 254), wenn z. B. der Druckauftrag losgeschickt wird.

ZIP-Laufwerke werden entweder von `ppa` oder von `imm` bedient – vgl. unten Abschnitt 6.5.3 auf Seite 194.

### Weiterführende Informationen

Vgl. bei den Kernelquellen im Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation` die Dateien `parport.txt` und `paride.txt`.

Informationen zum aktuellen Stand der `parport`-Programmierung sind im WWW unter <http://www.torque.net/linux-pp.html> bzw. <http://www.torque.net/parport/> zu finden.

## 6.4.4 USB – Universal Serial Bus

Im Jahre 1994 schlossen sich Compaq, Intel, Microsoft und NEC zusammen, um die Spezifikation des „Universal Serial Bus“ (USB) festzulegen. Das Ziel war eine einfach zu bedienende Verbindung zum Telefon und die Erweiterung der bestehenden Anschlüsse (seriell, parallel). Mit Hilfe dieses Bus-Systems und eines

„USB-Kabels“ können Sie verschiedene Geräte wie Maus, Tastatur, Drucker, Scanner, Joysticks etc. mit Ihrem Rechner verbinden. Somit sollen die vielen derzeit noch verwendeten Kabel für diverse Schnittstellen wie RS232 (seriell) oder Centronics (parallel) ersetzt werden. Der USB-Bus ist in der Lage, Geräte während des laufenden Betriebs am System an- und abzumelden, ohne dass der Rechner neu gestartet werden muss.

Die erste Version erschien 1996 und entwickelte sich von Version zu Version weiter. In der aktuellen Version (USB 1.1.) werden bis zu 127 Geräte gleichzeitig unterstützt. Die maximale Übertragungsbandbreite ist auf 12 Mbit/s begrenzt.

Unter Linux macht die Unterstützung dieses Bus-Systems rasante Fortschritte. Zahlreiche Geräte können bereits über diesen Bus mit dem Rechner verbunden und einfach konfiguriert werden. Spätestens mit der kommenden 2.4er Kernelserie zählt dann die Nutzung von USB-Geräten auch bei Linux zum Standard.

### Verfügbare Module

Im Folgenden geben wir Ihnen eine Übersicht über die verfügbaren Module und erläutern, für welche Geräte das jeweilige Modul geladen werden sollte. Die aufgeführten Module befinden sich in dem Verzeichnis `/lib/modules/  
/currentkernel/usb`. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Modulen finden Sie im Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation/usb/`.

Wenn im Folgenden von „Eingangsereignissen“ oder allgemein von „Ereignissen“ gesprochen wird, sind damit Mausbewegungen, Tastenbetätigungen etc. gemeint.

**input.o** Das Modul sollte geladen werden bevor andere USB-Eingabe-Geräte in Betrieb genommen werden und um jegliche Eingaben unter Linux zu unterstützen. Es dient zur Kommunikation zwischen der Hardware (via USB) und der Verarbeitung der Ereignisse. Weitere Informationen finden Sie in der Datei `input.txt` in dem Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation/usb/`.

**usbcore.o** USB Core ist das USB-Subsystem, das die Kommunikation mit der installierten Hardware vereinfachen soll, die abhängig von definierten Datenstrukturen, Makros und Funktionen sind. Über eine allgemeine Schnittstelle zum Betriebssystem (API) werden gemeinsame Routinen aller USB-Geräte und Host-Controller unterstützt.

**usb-uhci.o / usb-ohci.o** Dieses Modul bindet den USB-Host-Controller Ihres Mainboards ein. Die meisten heutigen Mainboards haben einen USB-Host-Controller in ihrem Chipsatz integriert. Ältere Mainboards bei denen das nicht der Fall ist, können mit PCI-Karten nachgerüstet werden. Der USB-Host-Controller ist dann auf den PCI-Karten integriert. Es gibt zwei Standards, mit denen diese USB-Host-Controller jeweils kompatibel sind: Das Universal Host Controller Interface (UHCI) Intel bzw. das Open Host Controller Interface (OHCI) von Compaq.

Das Modul `usb-ohci.o` bindet den OHCI-Chipsatz (Compaq, NEC, iMacs, OPTi, SiS, ALi, Lucent, CMD etc.) ein.



`usb-uhci.o` bindet hingegen den UHCI-Chipsatz (Intel, VIA adapters) ein und wird benötigt, um Geräte über diesen USB-Host-Controller anzusprechen.



### Tipp

Wenn Sie als `root` angemeldet sind, können Sie mit dem Befehl `lspci -v | grep USB` den Typ Ihres USB-Host-Controller auslesen, um anschließend das entsprechende Modul für Ihren Chipsatz zu laden. In der Anzeige muss dann entweder `UHCI` oder `OHCI` auftauchen.

**hid.o** Die „HID“ (Human Interface Devices) ist eine Geräteklasse, die über dieses allgemeine Modul angesprochen wird. Zu den unterstützten Geräten zählen Keyboards, Mäuse, Joysticks, Digitizer etc.

In dem Verzeichnis existieren zu einigen Geräte zwei Module: Das Modul `*dev.o` ist ein „high-layer“-Modul (wobei „\*“ bspw. für „mouse“ steht) und fungiert als Schnittstelle zwischen der Hardware und den Benutzerprogrammen wie „X“ oder „games“; `usb*.o` ist ein „low-layer“-Modul, das die Eingangsereignisse erzeugt. Gebraucht werden beide Module, wobei für das „low-layer“-Modul alternativ auch das Modul `hid.o` verwendet werden kann.

Bei USB-Geräten gibt es zwei Modi, um den Ereignisseingang zu beschreiben: *HID* ermöglicht die Unterstützung aller Funktionen eines Gerätes und benötigt dementsprechend das komplexere Modul `hid.o`; *HIDBP* (HID boot protocol) ist ein stark vereinfachter Modus und unterstützt nur die grundlegenden Funktionen eines Gerätes für eine Unterstützung im BIOS.

**usbkbd.o** Das Modul ermöglicht die Nutzung der grundlegendsten Funktionen einer Tastatur im HIDBP-Modus. Bevorzugt sollte eine Einbindung dieser Geräteklasse jedoch über das Modul `hid.o` erfolgen. Im Gegensatz zum `hid.o`-Modul werden mit diesem Modul nur Tastaturen eingebunden.

**usbmouse.o** Das Modul ermöglicht die Nutzung der grundlegendsten Funktionen einer Maus im HIDBP-Modus. Bevorzugt sollte eine Einbindung dieser Geräteklasse jedoch über das Modul `hid.o` erfolgen. Im Gegensatz zum `hid.o`-Modul werden mit diesem Modul nur Mäuse eingebunden.

**keybdev.o** Das Modul „übersetzt“ Eingangsereignisse in den Architektur-spezifischen nur-Daten-Modus (RAW) der Tastatur, ist noch nicht ausgereift, kommt aber mit fast allen Architekturen zurecht.

**mousedev.o** Das Modul wandelt die Eingangsereignisse von Maus, Digitizers oder Tablets zu PS/2-Ausdrücken um. Da es noch nicht ganz ausgereift ist, sollte für die Einbindung dieser Geräte besser das Modul `evdev.o` bzw. bei „wheel“-Mäusen (Scrollrad) `hid.o` benutzt werden.

**acm.o** Das Modul laden Sie, wenn Kommunikationsgeräte wie Modems bzw. ISDN-Terminaladapter der Spezifikation der USB-Geräteklasse

„ACM“ (Abstract Control Model) entsprechen. Das „ACM“ ist eine Methode, um mit Modems kommunizieren zu können. Die unterstützten Modems sind in der Datei `acm.txt` im Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation/usb` aufgeführt.

**audio.o** bindet digitale Audio-Geräte ein und unterstützt digitale Mixer, Wave-Geräte sowie Lautsprecher.

**dabusb.o** unterstützt Amateurfunkgeräte.

**dc2xx.o** bindet digitale Fotokameras von *Kodak* der Serie *DC-2xx* sowie nicht-*Kodak*-Kameras ein. Weitere Informationen finden Sie in der Datei `dc2xx.txt` in dem Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation/usb`.

**evdev.o** Die „evdev“ ist eine allgemeine Schnittstelle (API), die den Eingang der Ereignisse von Geräten regelt, da Ereigniscodes in allen Architekturen gleich und hardwareunabhängig sind. Das Modul unterstützt diese API-Schnittstelle.

**ibmcam.o** dient der Unterstützung von *IBM*-(C-It) und *Xirlink*-Webkameras, wobei bisher zwar nicht alle Eigenschaften unterstützt werden; die gängigsten funktionieren aber. Weitere Informationen finden Sie in der Datei `ibmcam.txt` in dem Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation/usb`.

**joydev.o** dient zur Kommunikation mit Joysticks.

**ov511.o** bindet den nur unter USB vorhandenen „Chip OV511“ von *Omni-vision Technologies* ein, der in verschiedenen Webcams integriert ist. Des Weiteren werden auch Kameras mit *OV511/OV511+* und *OV7610/20/20AE CCD*-Chip unterstützt. Zu den meisten „Video4Linux“-Anwendungen ist der Treiber kompatibel, zu einigen Videokonferenzprogrammen aber nicht. Für vom Modul unterstützte Auflösungen und weiteren Informationen lesen Sie die Datei `ov511.txt` in dem Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation/usb`.

**printer.o** dient zur Kommunikation mit USB-Druckern.

**scanner.o** wurde ursprünglich für USB-Scanner der Firma *Hewlett Packard* (HP) entwickelt, kann aber auch unabhängig von Anbieter und Produkt-ID für USB-Scanner eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Datei `input.txt` in dem Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation/usb`.

**usb-serial.o** Mit diesem Modul können Sie seriell anzuschließende USB-Geräte steuern. Die seriellen Signale werden zu USB-Signalen konvertiert. Bis zu 256 verschiedene Verbindungen können gleichzeitig verwaltet werden. Weitere Informationen auch zu unterstützten Geräten finden Sie in der Datei `usb-serial.txt` in dem Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation/usb`.

**usb-storage.o** bindet USB-Massenspeichergeräte wie Zip, Diskettenlaufwerke, Festplatten sowie Smartmediacard-Geräte ein. Der Treiber läuft aber nicht mit allen Geräten stabil.

**wacom.o** bindet das *Wacom Graphire/Intuos-Tablet* in Ihr System ein. Obwohl diese Unterstützung bereits durch das *HID*-Modul gegeben sein sollte, konnte bisher lediglich der *Wacom PenPartner* mit damit eingebunden werden.

**wmforce.o** ermöglicht die Nutzung von *Logitech WingMan Force*-Joysticks mit USB-Anschluss. Es arbeitet gut, „Force Feedback“ (vom Spiel ausgelöste Vibrationen des Joysticks bzw. Lenkrads) wird jedoch nicht unterstützt.

### Konfiguration einer USB-Maus und -Tastatur

Für eine gewöhnliche Konfiguration mit USB-Maus und -Tastatur sollten folgende Module geladen werden:

- `input.o`
- `mousedev.o`
- `keybdev.o`
- `usbcore.o`
- `usb-uhci.o` oder `usb-ohci.o`
- `hid.o`

### Weitere Quellen

Mehr Informationen zur USB-Implementierung und zu unterstützten Geräten finden Sie unter

- <http://www.linux-usb.org>
- <http://www.qbik.ch/usb/devices/>

## 6.5 Wechselmedien

Unter Linux können die verschiedensten Wechselmedien zum Einsatz kommen: Diskettenlaufwerke, ZIP-, JAZ- oder SyQuest-Laufwerke. Auch Magneto-Optische Datenträger können verwendet werden.

### 6.5.1 Diskettenlaufwerke

Zum einfachen Zugriff auf MS-DOS formatierte Disketten wurden die sog. `mttools` entwickelt.

Selbstverständlich können Sie auch `ext2`- oder `minix`-formatierte Disketten verarbeiten. Es sind auch viele weitere Dateisysteme verwendbar. Hierzu müssen Sie diese aber mithilfe des `mount`-Befehls im Dateisystem einhängen.

### 6.5.2 LS-120-Laufwerke

LS-120 Laufwerke werden an den IDE-Anschluss des Rechners angeschlossen und vom System wie Festplatten betrachtet. Daher müssen Sie diese auch mithilfe des `mount`-Befehls im Dateisystem einhängen.

### 6.5.3 ZIP-Laufwerke

ZIP-Laufwerke gibt es für unterschiedliche Schnittstellen: Parallelport, IDE, SCSI und USB.

Für IDE- und SCSI-Laufwerke benötigen Sie keine besonderen Treiber. Diese Varianten werden an den jeweiligen Bus angeschlossen und können dann von den zuständigen Treibern (IDE bzw. SCSI) angesprochen werden. Die Geräte werden dann durch die Gerätedateien

```
/dev/hda - /dev/hdd für IDE (ATAPI)
```

und

```
/dev/sda - /dev/sdm für SCSI
```

angesprochen. Sie müssen das Laufwerk auch wieder mithilfe des `mount`-Befehls in das Dateisystem einhängen.

Etwas aufwendiger gestaltet sich mitunter die Einbindung der *Parallelport*-Version; es werden dafür der SCSI-Festplatten-Support, `parport`- und `parport_pc`-Unterstützung (vgl. Abschnitt 6.4.3 auf Seite 188) sowie der `ppa`- bzw. `imm`-Treiber des Kerns benötigt; `imm` ist für die neueren Laufwerke zuständig (z. B. für das ZIP 250). Des Weiteren sollten Sie sicherstellen, dass im BIOS des Rechners als Modus des Parallel-Ports `EPP` eingestellt ist. Versuchen Sie also zunächst einmal `imm` zu laden:

```
erde: # modprobe imm
```

Wenn dies fehlschlägt, unternehmen Sie den gleichen Versuch für `ppa`:

```
erde: # modprobe ppa
```

Damit wird das `parport`-Subsystem automatisch initialisiert; sollte das nicht funktionieren, schauen Sie bitte auf Seite 188 f nach.

Mitunter kann durch einen Eintrag in `/etc/modules.conf` nachgeholfen werden (vgl. Datei 6.5.1). Der `alias` für `scsi_hostadapter` darf nur dann gesetzt werden, wenn Sie keinen regulären SCSI-Hostadapter im System haben! Alternativ ist es möglich, die notwendigen `modprobe`-Aufrufe in das Bootskript `/etc/init.d/boot.local` einzutragen; zu dieser Datei vgl. Abschnitt 13.4 auf Seite 342 ff.

```
# alias scsi_hostadapter ppa
pre-install ppa modprobe "-k" parport_pc
```

Datei 6.5.1: `/etc/modules.conf`: `ppa`-Konfiguration

Dann kann auf ZIP-Disketten wie auf SCSI-Festplatten zugegriffen werden; es ist also notwendig, diese Medien zu „mounten“.

Die Einbindung von USB Zip-Drives ist hingegen relativ einfach. Stellen Sie zunächst sicher, daß das USB-Susbsystem geladen ist (vgl. hierzu Abschnitt 6.4.4 auf Seite 189). Es müssen folgende Module geladen sein:

```
usbcore
usb-uhci
```

bzw.

```
usbcore
usb-ohci
```

Laden Sie dann zusätzlich das Modul `usb-storage`.

Dann kann auf ZIP-Disketten wie auf SCSI-Festplatten zugegriffen werden; es ist also notwendig, diese Medien zu „mounten“.

## 6.6 Modems

### 6.6.1 Externe Modems

Externe Modems werden direkt mit der seriellen Schnittstelle des Rechners verbunden. Programme können über die Gerätedateien `/dev/ttyS0`, `/dev/ttyS1` usw. mit dem Modem kommunizieren.

### 6.6.2 Interne Modems

Interne Modems sind entweder mit dem PCI-Bus oder dem ISA-Bus des Rechners verbunden. Weitere Informationen darüber finden Sie in Abschnitt 6.2 auf Seite 181.

Da Modems über serielle Schnittstellen gesteuert werden, müssen interne Modems diese Schnittstelle selbst zur Verfügung stellen.

Tabelle 6.1 gibt eine Übersicht über die Standardressourcen für serielle Schnittstellen.

Gerätedatei	Name	Interrupt	IO-Adresse
<code>/dev/ttyS0</code>	COM1	4	0x3f8
<code>/dev/ttyS1</code>	COM2	3	0x2f8
<code>/dev/ttyS2</code>	COM3	4	0x3e8
<code>/dev/ttyS3</code>	COM4	3	0x2e8

Tabelle 6.1: Standardressourcen für serielle Schnittstellen

### PCI-Modems

Wenn Sie ein PCI-Modem besitzen, handelt es sich wahrscheinlich um ein sog. „Winmodem“. Winmodems sind eigentlich keine Modems. Diese Modems benötigen einen speziellen Treiber, der dann ein normales Modem emuliert. Dieser Treiber wird vom Hersteller des Modems zur Verfügung gestellt und ist z. Z. leider nur für Microsoft Windows verfügbar.

Nähere Informationen über Winmodems und deren Unterstützung für Linux erhalten Sie unter der URL <http://www.o2.net/~gromitkc/winmodem.html>.

Sollte es sich aber um kein Winmodem handeln, dann können Sie das Modem natürlich unter SuSE Linux betreiben. Allerdings ist ein bisschen Handarbeit notwendig, da diese Modems nicht automatisch konfiguriert werden.

### ISA-Modems

Um ISA-Modems zu betreiben, sind zwei Schritte notwendig:

- Das Modem selbst muss konfiguriert werden (IRQ und IO-Adresse der Schnittstelle).
- Der Kernel muss über die neue Schnittstelle informiert werden.

### Initialisierung des Modems

Wie bereits in Abschnitt 6.2 auf Seite 181 beschrieben, kann es sich bei ISA-Bus basierten Karten um Legacy, Jumperless oder um PnP-Karten handeln. In diesem Abschnitt ist auch die Aktivierung von PnP-Karten beschrieben.

Einige Hinweise zu den Einstellungen der Karte:

Am wenigsten Probleme bereitet die Konfiguration der Karte auf `/dev/ttyS1` mit IRQ 3 (COM2). Die Verwendung von `/dev/ttyS3` (IRQ 4) ist auch möglich, kann aber mit `/dev/ttyS0` (COM1) in Konflikt geraten, da diese Schnittstelle normalerweise auch IRQ 4 verwendet. Sollten Sie also eine serielle Maus (an COM1) betreiben, so dürfen Sie das Modem nicht auf `/dev/ttyS0` oder `/dev/ttyS2` konfigurieren.

IRQ 5 und 7 sollten Sie ebenfalls vermeiden, da diese oftmals von Soundkarten und Druckerschnittstellen verwendet werden.

### Übergabe der Parameter an den Kernel

Nachdem das Modem konfiguriert wurde, muss der Kernel über die neue Schnittstelle informiert werden. Sollten Sie das Modem auf `/dev/ttyS0` oder `/dev/ttyS1` gelegt haben, so brauchen Sie nichts zu verändern. Nach dem nächsten Neustart des Systems werden die Schnittstellen automatisch konfiguriert.

Bei Verwendung anderer IO-Port/IRQ-Kombinationen muss die Schnittstelle mit Hilfe des Befehl `setserial` bekannt gemacht werden:

```
erde:/ # setserial /dev/ttyS3 irq 10
```

Anschließend können Sie das Modem für den Internetzugang konfigurieren.

Um die Konfiguration mithilfe des `setserial`-Kommandos zu automatisieren, können Sie die Datei `/etc/init.d/serial` verändern. Das obige Beispiel lässt sich automatisieren, wenn in der genannten Datei folgende Zeile

```
# run_setserial /dev/ttyS3 $AUTO_IRQ autoconfig
```

nach

```
run_setserial /dev/ttyS3 irq 10
```

abgeändert wird.

## 6.7 Scanner

Um einen Scanner unter Linux zu betreiben benötigen Sie, wie unter anderen Betriebssystemen auch, eine Sammlung spezieller Programme und Treiber. Das Paket `sane` (Serie `gra`) in Verbindung mit dem Paket `scsi` (Serie `ap`) stellt eine solche Sammlung dar. Mithilfe von SANE können Sie einen Scanner betreiben, der an einem vom Linux-Kernel unterstützten SCSI-Adapter angeschlossen ist.

Scanner, die mit der parallelen Schnittstelle (Drucker-Anschluss) des Rechners verbunden sind, werden derzeit noch nicht unterstützt, obwohl schon Treiber in Entwicklung sind. Gleiches gilt auch für USB-Scanner.

Da SANE ständig erweitert wird, wächst auch die Anzahl unterstützter Scanner. Eine Liste der in der neuesten Version unterstützten Scanner finden Sie unter der URL <http://www.mostang.com/sane/sane-backends.html>.

### Wie wird der Scannertreiber unter Linux konfiguriert?

Scanner werden unter Linux als „generic scsi devices“ angesprochen. Die zugehörigen Gerätedateien sind `/dev/sg0`, `/dev/sg1` usw.

Um die passende Datei in Ihrem System zu finden, sollten Sie auf das kleine Programm `sgcheck` zurückgreifen:

```
erde:/ # sgcheck
```

Sie sollten eine Ausgabe der folgenden Art erhalten:

```
Assignment of generic SCSI devices,
device host/channel/ID/LUN type(numeric type) vendor model:

/dev/sg0 0/0/0/0 Direct-Access(0) SEAGATE ST32550N
/dev/sg1 0/0/1/0 CD-ROM(5) PIONEER CD-ROM DR-U10X
/dev/sg2 0/0/5/0 Processor(3) HP C2500A
```

Scanner sind an Gerätebezeichnungen wie `Processor` oder auch `SCANNER` zu erkennen. – Im obigen Beispiel ist Ihr Scanner über die Gerätedatei `/dev/sg2` ansprechbar.

Legen Sie nun einen symbolischen Link von dieser Datei auf `/dev/scanner` an:

```
erde:/ # ln -s /dev/sg2 /dev/scanner
```

Anschließend müssen Sie noch die Rechte für das generische SCSI-Device anpassen. SANE erwartet neben den Leserechten auch die Schreibrechte für das Gerät, da es ja auch Befehle an den Scanner schicken muss:

```
erde:/ # chmod 777 /dev/sg2
```

### Probleme

Sollte der Scanner von SANE nicht gefunden werden, so prüfen Sie bitte, ob er von Ihrem SCSI-Controller überhaupt erkannt wurde:

```
erde:/ # cat /proc/scsi/scsi
```

Die Ausgabe sollte etwa so aussehen:

Attached devices:

```
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: SEAGATE Model: ST32550N          Rev: 0016
  Type:   Direct Access                    ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00
  Vendor: PIONEER Model: CD-ROM DR-U10X    Rev: 1.07
  Type:   CD-ROM                          ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 02 Lun: 00
  Vendor: QUANTUM Model: FIREBALL TM3200S Rev: 1.07
  Type:   Direct-Access                    ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 06 Lun: 00
  Vendor: SCANNER Model:                   Rev: 2.00
  Type:   Scanner                         ANSI SCSI revision: 01 CCS
```

Finden Sie hier keinen Eintrag wie „SCANNER“ oder „PROCESSOR“, dann wurde der Scanner vom Controller nicht erkannt. Prüfen Sie, ob der Scanner eingeschaltet und die Terminierung des SCSI-Bus korrekt ist.

## 6.8 Bandlaufwerke (engl. *streamer*)

Bandlaufwerke, auch Streamer genannt, werden in erster Linie zur Sicherung großer Datenbestände verwendet. Auf dem Markt sind Bandlaufwerke mit verschiedenen Schnittstellen zum Rechner verfügbar.

### SCSI-Bandlaufwerke

Am bekanntesten dürften die Geräte sein, die direkt mit dem SCSI-Bus verbunden werden. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass Sie alle Bandlaufwerke, die an einen von Linux unterstützten SCSI-Adapter angeschlossen sind, auch nutzen können. Sollte Ihr Bandlaufwerk über außergewöhnliche Funktionen verfügen (z. B. eine Bandwechselstation), so wird oftmals spezielle Software benötigt, um diese Funktionen zu nutzen.

Das SCSI-Bandlaufwerk wird folgendermaßen gesteuert:



- Das erste Bandlaufwerk im System wird mit den Gerätedateien `/dev/st0` und `/dev/nst0` angesteuert, das nächste mit `/dev/st1` und `/dev/nst1` usw. `/dev/stX` steht für ein Bandlaufwerk, das nach jeder Aktion das Band wieder an den Anfang zurücksput.

`/dev/nstX` referenziert hingegen ein Laufwerk, dass das Band stets an der aktuellen Position belässt.

Wir empfehlen die Benutzung von `/dev/nstX`, da Sie mit dem Befehl `mt` das Laufwerk genau steuern können.

- Verwenden Sie also den Befehl `mt`, um dem Bandlaufwerk Befehle zur Bandsteuerung zu senden.

```
erde:/ # mt -f /dev/nst0 retension
```

Spannt das Band neu, indem es vom Anfang bis zum Ende durchgespult wird.

```
erde:/ # mt -f /dev/nst0 rewind
```

Spult das Band an den Anfang zurück.

```
erde:/ # mt -f /dev/nst0 eom
```

Spult das Band hinter den letzten Datensatz. Hiermit können Sie neue Daten an ein teilweise bespieltes Band anfügen.

```
erde:/ # mt -f /dev/nst0 erase
```

Löscht das Band im Laufwerk. Vorsicht, alle Daten auf dem Band gehen verloren.

## IDE-Bandlaufwerke

IDE-Bandlaufwerke werden an den IDE-Bus des Rechners angeschlossen. Das Laufwerk wird von Linux automatisch erkannt und Sie können es dann über die Gerätedateien `/dev/ht0` bzw. `/dev/nht0` benutzen.

Verwenden Sie den Befehl `mt`, wie in Abschnitt 6.8 auf der vorherigen Seite beschrieben.

## Floppy-Bandlaufwerke

Floppy-Bandlaufwerke werden einfach an den in jedem Rechner vorhandenen Floppy-Port angeschlossen.

Da diese Geräte aber sehr zeitkritisch anzusteuern sind, kann es oft zu Problemen bei der Sicherung oder beim Backup kommen.

Um diese Laufwerke unter Linux zu nutzen, benötigen Sie einen speziellen Treiber, den `ftape`-Treiber. Dieser Treiber wird mit dem Kernel bereits mitgeliefert. Näheres zur Konfiguration dieser Geräte entnehmen Sie bitte der Dokumentation unter `/usr/src/linux/Documentation/ftape.txt`. Die gesamte Dokumentation zum `ftape`-Subsystem erhalten Sie auf der Homepage des Treiberentwicklers:

<http://www.instmath.rwth-aachen.de/~heine/ftape>.



## 7 Notebooks – PCMCIA, APM, IrDA

An Notebooks werden besondere Anforderungen gestellt. Hierzu zählen unter anderem „Advanced Power Management“ (APM), Infrarot-Schnittstellen (IrDA) und PC-Karten (PCMCIA). Gelegentlich sind auch in Desktop-Rechnern solche Komponenten zu finden; sie unterscheiden sich nur unwesentlich von den in Notebooks verwendeten – deshalb wird deren Verwendung und Konfiguration in diesem Kapitel zusammengefasst.

Wer an Erfahrungen mit bestimmten Notebooks interessiert ist, sollte auf alle Fälle die „Linux Laptop Homepage“ unter <http://www.cs.utexas.edu/users/kharker/linux-laptop> besuchen. Eine weitere gute Informationsquelle ist die „Moblix“-Homepage unter <http://moblix.org/index.html> (*Moblix – Mobile Computers and Unix*). Dort findet man sowohl ein interessantes Laptop-Howto als auch ein IrDA-Howto. Außerdem gibt es in der SuSE-Supportdatenbank den Artikel *Laptops und Notebooks (PCMCIA) unter Linux* (<file:/usr/share/doc/sdb/de/html/laptop.html>).

### 7.1 PCMCIA

#### 7.1.1 Die Hardware

PCMCIA steht für „Personal Computer Memory Card International Association“ und wird aber landläufig als Sammelbegriff für sämtliche damit zusammenhängende Hard- und Software verwendet. Die wesentliche Komponente ist die PCMCIA-Karte; hierbei unterscheidet man zwei Typen:

**PC-Karten:** Das sind die derzeit noch am meisten vorkommenden Karten. Sie verwenden einen 16 Bit breiten Bus zur Datenübertragung, sind meist relativ günstig und sehr viele werden problemlos und stabil unterstützt.

**CardBus-Karten:** Dies ist ein neuerer Standard. Sie verwenden einen 32 Bit breiten Bus, sind dadurch schneller, aber auch teurer. Da die Datenübertragungsrate aber häufig an anderer Stelle eingeschränkt wird, lohnt sich dieser Aufwand häufig nicht. Es gibt mittlerweile auch für diese Karten etliche Treiber, wobei manche immer noch instabil sind – abhängig auch vom vorhandenen PCMCIA-Controller.

Was für eine Karte eingeschoben ist, sagt bei aktivem PCMCIA-Dienst das Kommando `cardctl ident`. Eine Liste von unterstützten Karten findet man in `SUPPORTED_CARDS` in `/usr/share/doc/packages/pcmcia`. Dort gibt es auch die jeweils aktuelle Version des `PCMCIA-HOWTO`.

Die zweite notwendige Komponente ist der PCMCIA-Controller, oder auch die PC-Card/CardBus-Bridge. Diese stellt die Verbindung zwischen der Karte und

dem PCI-Bus her, in älteren Geräten auch die Verbindung zum ISA-Bus. Diese Controller sind fast immer zu dem Intel-Chip `i82365` kompatibel; es werden alle gängigen Modelle unterstützt. Der Typ des Controllers lässt sich mit dem Kommando `probe` ermitteln. Falls es ein PCI-Gerät ist, liefert auch das Kommando `lspci -vt` interessante Informationen.

### 7.1.2 Die Software

Alle benötigten Treiber und Programme befinden sich, soweit sie nicht schon in den Kernel integriert sind, im Paket `PCMCIA`, Serie `a1`. Die Grundlage bilden die Module `pcmcia_core`, `i82365` (oder `tcic`, selten) und `ds`. Diese Module werden normalerweise beim Booten automatisch gestartet. Sie initialisieren die vorhandenen PCMCIA-Controller und stellen Basisfunktionen zur Verfügung.

Da PCMCIA-Karten zur Laufzeit gewechselt werden können, muss es einen Daemon geben, der die Aktivitäten in den Steckplätzen überwacht. Diese Aufgabe erledigt der Cardmanager (`cardmgr`). Er wird nach dem Laden der Basismodule automatisch gestartet. Wenn eine Karte eingeschoben wird, ermittelt der Cardmanager Typ und Funktion und lädt die passenden Module; man kann mit `lsmod` nachsehen, welches Modul geladen wurde. Wurden alle Module erfolgreich geladen, startet der Cardmanager je nach Funktion der Karte bestimmte Initialisierungsskripten, die ihrerseits z. B. die Netzwerkverbindung aufbauen oder Partitionen von externen SCSI-Platten einhängen (`mounten`). Wenn die Karte wieder entfernt wird, sorgt der Cardmanager mittels derselben Skripten für das Beenden der diversen Kartenaktivitäten. Anschließend werden die nun nicht mehr benötigten Module wieder entladen.

Theoretisch kann also die Karte einfach entnommen werden. Dies funktioniert auch hervorragend für Netzwerk-, Modem- oder ISDN-Karten, solange keine aktiven Netzwerkverbindungen mehr bestehen. Es funktioniert nicht im Zusammenhang mit eingehängten Partitionen einer externen Platte oder mit NFS-Verzeichnissen. Hier muss dafür gesorgt werden, dass diese Einheiten synchronisiert und sauber ausgehängt werden (`unmounten`), da das natürlich nicht mehr möglich ist, wenn die Karte bereits gezogen wurde. Im Zweifelsfall hilft ein

```
erde: # cardctl eject
```

Dieser Befehl deaktiviert die Karten, solange sie sich noch im Notebook befinden.

### 7.1.3 Die Konfiguration

Wenn das PCMCIA-Paket installiert ist, befinden sich in `/etc/rc.config` vier PCMCIA-Variablen. `START_PCMCIA` gibt an, ob der Dienst beim Booten gestartet wird. Von Hand kann er mit dem Kommando `rcpcmcia start` immer gestartet werden, auch wenn `START_PCMCIA` auf `no` gesetzt wurde. `PCMCIA` enthält den Typ des PCMCIA-Controllers. Dieser Wert wird bei der Installation automatisch ermittelt und steht fast immer auf `i82365`. Die beiden restlichen Variablen `PCMCIA_PCIC_OPTS` und `PCMCIA_CORE_OPTS` enthalten Optionen für die Basismodule und können im Normalfall leer bleiben. Da die Auswahl des richtigen

Treibermoduls für die verwendete Karte vom Cardmanager (**cardmgr**) erledigt wird, sind i. a. keine weiteren hardwarebezogenen Einstellungen notwendig.

## Ethernet und TokenRing

Ethernet- oder TokenRing-Netzwerkverbindungen können problemlos mit YaST eingerichtet werden. Der Dialog 'Netzwerk Grundkonfiguration' ist unter 'Administration des Systems' → 'Netzwerk konfigurieren' zu finden. Die Einrichtung erfolgt wie bei fest eingebauten Geräten. Zusätzlich muss das betreffende Gerät mit **(F9)** als PCMCIA-Gerät markiert werden; vgl. Abschnitt 3.6.3 auf Seite 81. Folgendes ist zu beachten:

- Wenn mehrere Ethernet- oder TokenRing-Geräte als PCMCIA markiert wurden, wird nur die Einstellungen des ersten Geräts übernommen.
- Die Einstellungen werden im Gegensatz zu normalen Netzwerkkarten beim Beenden des Dialogs mit **(F10)** sofort aktiv.
- Die angezeigten Gerätenamen (`eth0`, `eth1`, `tr0...`) sollten nur als Information über den Typ des Gerätes verstanden werden; denn die Nummerierung der Geräte erfolgt bei PCMCIA dynamisch.
- War ein Eintrag deaktiviert und wird jetzt mit **(F4)** eine Reaktivierung vorgenommen, so muss auch die Markierung als PCMCIA-Gerät mit **(F9)** wieder gesetzt werden.

## ISDN

Auch bei ISDN-PC-Karten erfolgt die Konfiguration wie gewohnt. Lediglich die Markierung als PCMCIA-Gerät in der 'Netzwerk Grundkonfiguration' (unter 'Administration des Systems' → 'Netzwerk konfigurieren') muss mit **(F9)** gesetzt werden. Im Dialog 'Konfiguration der ISDN-Hardware' muss weder IRQ noch IO-Port eingegeben werden. Auch das Übertragungsprotokoll (Euro-ISDN oder ITR6) kann hier nicht verändert werden.

So genannte ISDN-Modems gibt es auch bei PCMCIA-Karten. Dies sind i. a. Modem- oder Multifunktionskarten mit einem zusätzlichen „ISDN-Connection-Kit“. Diese werden wie ein Modem behandelt.

## Modem

Bei Modem-PC-Karten gibt es im Normalfall keine PCMCIA-spezifischen Einstellungen. Sobald ein Modem eingeschoben wird, steht dieses unter `/dev/modem` zur Verfügung. Die Einrichtung mit `wvdial` (**wvdial**) erfolgt wie bei gewöhnlichen Modems.

## SCSI und IDE

Das passende Treibermodul wird vom Cardmanager geladen. Sobald also eine SCSI- oder IDE-Karte eingeschoben wird, stehen die daran angeschlossenen Geräte zur Verfügung. Die Devicenamen werden dynamisch ermittelt. Informationen über vorhandene SCSI- bzw. IDE- Geräte sind unter `/proc/scsi` bzw. unter `/proc/ide` zu finden.



### Hinweis

Externe Festplatten, CD-ROM-Laufwerke und ähnliche Geräte müssen eingeschaltet sein, bevor die PCMCIA-Karte in den Steckplatz eingeschoben wird. SCSI-Geräte müssen aktiv terminiert werden.

*Wichtig:* Bevor eine SCSI- oder IDE-Karte entnommen wird, müssen sämtliche Partitionen der daran angeschlossenen Geräte ausgehängt worden sein. Wurde dies vergessen, kann erst nach einem Reboot des Systems erneut auf diese Geräte zugegriffen werden, obwohl der Rest des Systems durchaus stabil weiterläuft.

Man kann Linux auch vollständig auf solchen externen Platten installieren. Allerdings gestaltet sich dann der Bootvorgang etwas komplizierter. Es wird auf alle Fälle eine „Bootdisk“ benötigt, die den Kernel und eine Init-Ramdisk (`initrd`) enthält; mehr Informationen dazu in Abschnitt 12.4 auf Seite 320. Die `initrd` enthält ein virtuelles Dateisystem, das alle benötigten PCMCIA-Module und -Programme enthält. Die SuSE Linux „Bootdisk“ bzw. die Bootdisk-Images sind ebenso aufgebaut, d. h. damit könnten Sie Ihre externe Installation immer booten. Es ist aber etwas umständlich, jedes Mal die PCMCIA-Unterstützung von Hand zu laden. Fortgeschrittene Anwender können sich eine auf das jeweilige System zugeschnittene Bootdiskette selbst erstellen<sup>1</sup>.

### 7.1.4 Konfigurationen zum Umschalten – „Schemata“

Häufig benötigt man bei mobilen Computern verschiedene Konfigurationen für z. B. die Firma und für zu Hause. Mit PCMCIA-Geräten ist dies kein Problem; allerdings müssen dabei Konfigurationsdateien von Hand angepasst werden. YaST kann diese Aufgabe z. Z. noch nicht erledigen. Für ISDN bzw. Modem trifft die folgende Beschreibung nicht zu. Bei ISDN können stattdessen mehrere ISDN-Devices mit denselben Netzwerkadressen und derselben Defaultroute angelegt werden. Diese werden dann nicht automatisch, sondern gezielt manuell gestartet. – Bei Modems können mehrere verschiedene Profile mit `wvdial` verwendet werden.

Eine Konfiguration nennt man bei PCMCIA ein „Schema“ (engl. *Scheme*). Die Konfigurationsdateien für PCMCIA-Geräte, die sich unter `/etc/pcmcia/*.opts` befinden, können mehrere Schemata enthalten. Die Daten eines Schemas

<sup>1</sup>Hinweise finden Sie dazu in dem PCMCIA-HOWTO in Abschnitt 5.3 „Booting from a PCMCIA device“.

sind dort in Konfigurationsblöcken abgelegt, die mit einer „Adresse“ angesprochen werden. Diese Adressen sind durch Kommata getrennte Worte. Das erste Wort ist der Name eines Schemas. Die weiteren Worte enthalten Informationen wie z. B. den Steckplatz, in dem die Karte steckt, oder die Nummer einer Festplattenpartition. Detaillierte Informationen dazu finden Sie am Anfang der `/etc/pcmcia/*.opts`-Dateien und im PCMCIA-HOWTO. Das bei SuSE Linux verwendete Standard-Schema heißt `SuSE`. Dieses Schema `SuSE` wird mittels `SuSEconfig` verändert, wenn die Netzverbindung mit YaST konfiguriert wird. Deshalb gehen manuelle Änderungen in diesem Schema beim nächsten Lauf von `SuSEconfig` wieder verloren.

Wir werden die Schemata-Konfiguration am Beispiel einer Ethernetkarte besprechen. Es sollen zwei Schemata namens `work` und `home` angelegt werden. Dazu werden in der Datei `/etc/pcmcia/network.opts` (siehe Datei 7.1.1 auf der nächsten Seite) mehrere Konfigurationsblöcke benötigt. Diese Blöcke bekommen die folgenden Adressen:

- `SuSE, *, *, *`: Dieser Block sollte bestehen bleiben, falls Sie weiterhin YaST zur einfachen Konfiguration verwenden möchten.
- `work, *, *, *`: In diesem Block wird das Netzwerk zur Verwendung in der Firma konfiguriert. Entsprechend enthält
- `home, *, *, *`: die Daten für zu Hause.
- `*, *, *, *`: Auch dieser Block ist schon vorhanden und dient zur Konfiguration aller zuvor nicht vorgekommenen Schemata.

Am einfachsten wird ein Block konfiguriert, indem die gewünschten Daten per YaST eingegeben werden und dann der von `SuSEconfig` angepasste Block `SuSE` kopiert und entsprechend nach `work` bzw. `home` umbenannt wird. Wer alles von Hand einstellen möchte, findet die Erklärung einiger Begriffe wie `NETMASK`, `BROADCAST` etc. und alle spezifischen Werte im PCMCIA-HOWTO (unter `/usr/share/doc/packages/pcmcia` liegt die aktuelle Version).

Das Umschalten zwischen diesen Schemata kann beim Booten oder zur Laufzeit geschehen. Welches Schema gerade aktiv ist, liefert das Kommando `cardctl scheme`. Während der Laufzeit wird auch mit diesem Kommando umgeschaltet, nämlich durch `cardctl scheme <Name_des_Schemas>`. Diese Einstellung geht beim Neustart des Systems nicht verloren. D. h. das zuletzt gewählte Schema ist auch nach dem nächsten Booten noch aktiv, solange nicht beim Booten ausdrücklich ein anderes Schema gewählt wird. Beim Booten kann ein Schema gewählt werden, indem bei den 'boot options' bzw. direkt am Bootprompt (`LILLO:`) die Variable `SCHEME=<Name_des_Schemas>` gesetzt wird; Informationen zum Bootprompt sind in Abschnitt 10.3.2 auf Seite 262 zu finden.

Wenn man ein oder mehrere feste Bootschemata anlegen will, kann man dies dem Bootmanager „unterschieben“. Wir setzen das Beispiel fort und legen drei Bootkonfigurationen an. Dazu muss in `/etc/lilo.conf` der Parameter `append` verwendet werden; vgl. Datei 7.1.2 auf Seite 207. Nach der Veränderung von `/etc/lilo.conf` muss das Kommando `lilo` aufgerufen werden.

```

# The address format is "scheme,socket,instance,hwaddr" .
case "$ADDRESS" in
SuSE,*,*,*)
    INFO="This scheme is to be configured by YaST/SuSEconfig"
# [... gekürzt ...]
    ;;
work,*,*,*)
    INFO="Netzwerkkonfiguration für die Firma über DHCP"
    IF_PORT=""
    BOOTP="n"
    DHCP="y"
    IPADDR=""
    NETMASK=""
    NETWORK=""
    BROADCAST=""
    GATEWAY=""
    DOMAIN=""
    SEARCH=""
    DNS_1=""
    MOUNTS=""
    start_fn () { return; }
    stop_fn () { return; }
    ;;
home,*,*,*)
    INFO="Netzwerkkonfiguration für zu Hause (Home) mit fester Adresse"
    IF_PORT=""
    BOOTP="n"
    DHCP="n"
    IPADDR="10.0.1.23"
    NETMASK="255.255.255.0"
    NETWORK="10.0.1.0"
    BROADCAST="10.0.1.255"
    GATEWAY="10.0.1.1"
    DOMAIN="home.de"
    SEARCH="home.de work.de"
    DNS_1="10.0.1.1"
    MOUNTS=""
    start_fn () { return; }
    stop_fn () { return; }
    ;;
*,*,*,*)
    INFO="Sample private network setup"
# [... gekürzt ...]
    ;;
esac

```

Datei 7.1.1: /etc/pcmcia/network.opts



```

image = /boot/vmlinuz
  root = /dev/hda7
  label = work
  alias = w
  append = "SCHEME=work"
#
image = /boot/vmlinuz
  root = /dev/hda7
  label = home
  alias = h
  append = "SCHEME=home"
#
image = /boot/vmlinuz
  root = /dev/hda7
  label = suseconf
  alias = s
  append = "SCHEME=SuSE"

```

Datei 7.1.2: PCMCIA: Ausschnitt aus `lilo.conf`

Gemäß der Beispielkonfiguration in Datei 7.1.2 kann dann beim Booten durch die Eingabe von `w`, `h` oder `s` eines der Schemata gestartet werden.

### 7.1.5 Wenn's trotzdem nicht geht

Bisweilen kommt es bei der Verwendung von PCMCIA auf manchen Notebooks oder mit manchen Karten zu Problemen. Die meisten Schwierigkeiten lassen sich mit wenig Aufwand bewältigen, solange man die Sache systematisch angeht. Zuerst ist herauszufinden, ob das Problem mit einer Karte zusammenhängt, oder ob ein Problem des PCMCIA-Basissystems vorliegt. Deshalb sollte man in jedem Fall den Computer zunächst *ohne* eingeschobene Karten starten. Erst wenn das Basissystem einwandfrei zu funktionieren scheint, wird die Karte eingeschoben. Alle aufschlussreichen Meldungen werden in `/var/log/messages` protokolliert. Deshalb sollte die Datei mit

```
erde: # tail -f /var/log/messages
```

während der notwendigen Tests beobachtet werden. So lässt sich der Fehler auf einen der beiden folgenden Fälle einschränken.

#### Das PCMCIA-Basissystem funktioniert nicht

Wenn das System beim Booten bereits bei der Meldung "PCMCIA: Starting services:" stehen bleibt oder andere merkwürdige Dinge geschehen, kann das Starten von PCMCIA beim nächsten Booten durch die Eingabe von `NOPCMCIA=yes` am Bootprompt (`LILLO:`) verhindert werden. Um den Fehler weiter einzugrenzen, werden nun die drei Basismodule von Hand nacheinander geladen. Dazu dienen die Kommandos `modprobe pcmcia_core`, `modprobe i82365` bzw. – in sehr seltenen Fällen – `modprobe tcic` und `modprobe ds`. Die kritischen Module sind die beiden ersten.

Tritt der Fehler beim Laden von `pcmcia_core` auf, hilft die Manual-Page von `pcmcia_core` (`man pcmcia_core`) weiter. Die darin beschriebenen Optionen

können zunächst zusammen mit dem Kommando `modprobe` getestet werden. Als Beispiel können wir die APM Unterstützung der PCMCIA-Module abschalten; in wenigen Fällen kann es damit Probleme geben. Dafür gibt es die Option `do_apm`; mit `do_apm=0` wird das Powermanagement deaktiviert:

```
erde:~ # modprobe pcmcia_core do_apm=0
```

Führt die gewählte Option zum Erfolg, wird sie in der Datei `/etc/rc.config` in die Variable `PCMCIA_CORE_OPTS` geschrieben:

```
PCMCIA_CORE_OPTS="do_apm=0"
```

Auch sehr selten kann das Prüfen freier IO-Bereiche Ärger machen, wenn sich dadurch andere Hardwarekomponenten gestört fühlen. Das umgeht man dann mit `probe_io=0`. Sollen mehrere Optionen verwendet werden, müssen sie durch Leerzeichen getrennt werden:

```
PCMCIA_CORE_OPTS="do_apm=0 probe_io=0"
```

Wenn es beim Laden von `i82365` zu Fehlern kommt, hilft die Manual-Page von `i82365` (`man i82365`).

Ein Problem in diesem Zusammenhang ist ein Ressourcenkonflikt, d. h. ein Interrupt, IO-Port oder Speicherbereich wird doppelt belegt. Das Modul `i82365` prüft zwar diese Ressourcen, bevor sie für eine Karte zur Verfügung gestellt werden, jedoch führt manchmal genau dieses Prüfen zum Problem. Zum Beispiel führt das Prüfen des Interrupt 12 (PS/2-Geräte) bei manchen Computern zum Blockieren von Maus und/oder Tastatur. In diesem Fall hilft der Parameter `irq_list=<Liste_von_IRQs>`. Die Liste soll alle IRQs enthalten, die verwendet werden dürfen. Also

```
erde: # modprobe i82365 irq_list=5,7,9,10
```

oder dauerhaft in `/etc/rc.config`:

```
PCMCIA_PCIC_OPTS="irq_list=5,7,9,10"
```

Weiterhin gibt es `/etc/pcmcia/config` und `/etc/pcmcia/config.opts`. Diese Dateien werden vom `Cardmanager` ausgewertet. Die darin gemachten Einstellungen sind erst für das Laden der Treiber-Module für die PCMCIA-Karten relevant. In `/etc/pcmcia/config.opts` können auch IRQs, IO-Ports und Speicherbereiche ein- oder ausgeschlossen werden. Der Unterschied zur Option `irq_list` ist, dass die in `config.opts` ausgeschlossenen Ressourcen zwar nicht für eine PCMCIA-Karte verwendet, aber dennoch vom Basis-Modul `i82365` geprüft werden.

### Die PCMCIA-Karte funktioniert nicht (richtig)

Hier gibt es im Wesentlichen drei Varianten: Die Karte wird nicht erkannt, sie belegt unzulässige Ressourcen oder sie ist unzuverlässig.

Wenn die Karte nicht erkannt wird, erscheint in `/var/log/messages` die Meldung "unsupported Card in Slot x". Diese Meldung sagt lediglich aus, dass der `Cardmanager` der Karte keinen Treiber zuordnen kann. Zu dieser Zuordnung wird `/etc/pcmcia/config` benötigt. Diese Datei ist sozusagen die „Treiberdatenbank“. Die „Treiberdatenbank“ lässt sich erweitern,

wenn man vorhandene Einträge als Vorlage nimmt. Man kann mit dem Kommando `cardctl ident` herausfinden, wie die Karte sich identifiziert. Weitere Informationen dazu befinden sich im PCMCIA-HOWTO Abschnitt 6 („Dealing with unsupported cards“) und besonders in der Manual-Page von `pcmcia` (`man pcmcia`). Nach der Änderung von `/etc/pcmcia/config` muss diese neu geladen werden; dazu dient `rcpcmcia reload`.

Den meisten PCMCIA-Karten ist es egal, mit welchem IRQ bzw. IO-Port sie betrieben werden; d. h. häufig liegt das Problem darin, dass eine verwendete Ressource später von einem anderen Gerät belegt wird (CD-ROM am 2. IDE-Controller: IRQ 15; serieller oder IrDA-Port: IRQ 3, IRQ 4; Sound, Drucker: IRQ 5, IRQ 7). In diesem Fall schließt man die Verwendung derselben in `/etc/pcmcia/config.opts` aus. Wenn eine bestimmte Karte dennoch spezielle Einstellungen benötigt, kann man in `config.opts` dem entsprechenden Modul Optionen übergeben. Soll z. B. das Modul `pcnet_cs` mit dem IRQ 5 betrieben werden, wird folgender Eintrag benötigt:

```
module "pcnet_cs" opts "irq_list=5"
```

Die möglichen Optionen sind in den Manual-Pages beschrieben, die es zu den meisten Modulen gibt<sup>2</sup>. Wenn es keine Manual-Page gibt, sind verschiedene Optionen aus der Manual-Page von `i82365` (`man i82365`) in Betracht zu ziehen, oder man muss sich mit dem Quellcode des Moduls vertraut machen. . .

Ein Problem, das manchmal mit 10/100-MBit-Netzwerkkarten auftritt: die Übertragungsart wird nicht automatisch richtig erkannt. Hier hilft das Kommando `ifport`. Damit lässt sich die eingestellte Übertragungsart anzeigen und verändern; vgl. die Manual-Page von `ifport` (`man ifport`). Die geeignete Einstellung kann dann in `/etc/pcmcia/network.opts` in die Variable `IFPORT` geschrieben werden.

### 7.1.6 Installation via PCMCIA

In manchen Fällen wird PCMCIA bereits zum Installieren von SuSE Linux benötigt. Dazu muss im `linuxrc` unter 'Kernel-Module (Hardware-Treiber)' der Punkt 'Lade PCMCIA Module' ausgewählt werden. Zuerst erscheinen zwei Eingabefelder, in denen man Optionen für die Module `pcmcia_core` und `i82365` eingeben kann. Im Normalfall bleiben diese Felder jedoch leer. Die Manual-Pages für `pcmcia_core` und `i82365` befinden sich als Textdateien auf der ersten CD im Verzeichnis `docu`. Während der Installation werden Systemmeldungen auf verschiedenen virtuellen Konsolen ausgegeben, auf die man mit `(Alt) + (F<x>)` umschalten kann. In YaST2 muss man `(Strg) + (Alt) + (F<x>)` verwenden, weil YaST2 unter dem X Window System läuft.

Wenn der erste Teil der Installation abgeschlossen ist, wird das System teilweise oder ganz neu gestartet. Dabei kann in seltenen Fällen beim Starten von PCMCIA das System stehen bleiben. Zu diesem Zeitpunkt ist die Installation aber schon weit genug fortgeschritten, sodass mit der Boot-Option `NOPCMCIA=yes` Linux ohne PCMCIA gestartet werden kann, zumindest im Textmodus. Hier hilft der Abschnitt 7.1.5 auf Seite 207 weiter.

<sup>2</sup>Tipp: `rpm -ql pcmcia | grep man` listet alle im Paket `pcmcia` enthaltenen Manual-Pages auf.

### 7.1.7 Weitere Hilfsprogramme

Das Programm `cardctl` wurde hier schon mehrfach erwähnt. `cardctl` ist das wesentliche Werkzeug, um Informationen von PCMCIA zu erhalten, bzw. bestimmte Aktionen auszuführen. Details stehen in der Manual-Page von `cardctl` (`man cardctl`); oder man gibt nur `cardctl` ein und erhält eine Liste der gültigen Kommandos.




Abbildung 7.1: PCMCIA – Cardinfo

Zu diesem Programm gibt es auch ein graphisches Frontend `cardinfo` (vgl. Abbildung 7.1), mit dem die wichtigsten Dinge kontrollierbar sind. Leider kann man damit nicht zwischen „Schemata“ umschalten.

Für Freunde von KDE gibt es auch ein `kardinfo`. Dieses Tool ist das gleiche in „krün“. Es unterscheidet sich nicht wesentlich von `cardinfo`.

Weitere Helfer aus dem Paket `pcmcia` sind `ifport`, `ifuser`, `probe` und `rcpcmcia`. Diese werden aber nicht im täglichen Umgang benötigt. Um genau zu erfahren, was alles im Paket `pcmcia` steckt, verwendet man den Befehl `rpm -ql pcmcia`.

### 7.1.8 PCMCIA kompilieren

Wenn Sie den Kernel aktualisieren und kein dazu passendes PCMCIA-Paket auf dem FTP-Server der SuSE finden, dann ist es erforderlich, das PCMCIA-Paket selbst zu kompilieren. Wichtig ist, dass während der Neuübersetzung bereits der richtige Kernel läuft, da aus diesem einige Informationen extrahiert werden. Das Paket `pcmcia` sollte bereits installiert, aber nicht gestartet sein; im Zweifelsfall also noch ein `rcpcmcia stop` ausführen. Dann installiert man das PCMCIA-Quellpaket mit YaST und gibt anschließend ein:

```
erde: # rpm -ba /usr/src/packages/SPECS/pcmcia.spec
```

Das war's, jetzt liegt unter `/usr/src/packages/RPMS` sogar ein neues Binärpaket, das man für weitere Systeme nutzen kann, wenn derselbe Kernel eingesetzt wird.

## 7.2 APM – Powermanagement

### 7.2.1 Grundlagen

Powermanagement setzt eine dafür ausgelegte Hardware und passende BIOS-Routinen voraus. Die meisten Notebooks und viele moderne Desktops bringen diese Voraussetzungen mit – wichtig sind diverse Stromsparfunktionen aber erst im mobilen Einsatz. Im Folgenden wollen wir auf diese Funktionen eingehen:

**Stand-by** – In dieser Betriebsart wird nur das Display ausgeschaltet und bei manchen Geräten die Prozessorleistung gedrosselt.

**Suspend (to memory)** – Hier wird der gesamte Systemzustand in den Arbeitsspeicher geschrieben und außer diesem das gesamte System schlafen gelegt. In diesem Zustand braucht der Computer nur sehr wenig Strom, sodass man damit je nach Gerät von 12 Stunden bis mehrere Tage mit Batterie überbrücken kann. Der Vorteil dieses Zustands ist, dass man innerhalb weniger Sekunden wieder an derselben Stelle weiterarbeiten kann, ohne erst booten und benötigte Programme neu laden zu müssen. – Hier liegt der Reiz, Linux einzusetzen; denn man braucht sein System eigentlich nie herunterzufahren (manche Betriebssysteme werden im Laufe der Zeit instabil). Bei den meisten modernen Geräten genügt es, den Deckel zu schließen, um zu suspendieren, und ihn zum Weiterarbeiten einfach wieder zu öffnen und es kann sofort weitergehen.

**Hibernation (Suspend to disk)** – In dieser Betriebsart hält es der Computer länger als einen Winter aus (*Hibernation* bedeutet „Überwinterung“; denn der Systemzustand wird vollständig auf der Festplatte gespeichert und das System danach ausgeschaltet. Die Rückkehr aus dem „Winterschlaf“ dauert zwischen 30 - 90 Sek. und auch hier wird der Zustand vor dem Suspend genau wiederhergestellt. Einige Hersteller bieten sinnvolle Mischformen davon an.

**Kontrolle des Akkuzustands** – Durchaus interessant.

**Automatisches Ausschalten** – Das ist auch für Desktops interessant. Nach einem „Shutdown“ wird der Computer vollständig ausgeschaltet.

**Abschalten der Festplatte** – Das spart deutlich Strom und auch Nerven, wenn man eine laute Festplatte hat. Diese Funktion ist aber auch von anderen Faktoren abhängig. Zum Beispiel weckt ein Editor, der regelmäßig automatische Sicherungen durchführt, die Platte immer wieder auf.

Einige dieser Funktionen führt das BIOS alleine aus. Stand-by und Suspend kann man auf vielen Notebooks mit Tastenkombinationen oder mit Schließen des Deckels aktivieren. Dazu ist erstmal keinerlei Funktion seitens des Betriebssystems nötig. Wer diese Betriebsarten jedoch per Kommando einleiten möchte oder darauf angewiesen ist, dass vor dem Suspend noch bestimmte Aktionen ausgeführt werden, muss entsprechende Pakete und einen geeigneten Kernel installiert haben.

### 7.2.2 Der richtige Kernel

Für erweiterte APM-Funktionalität benötigt man einen Kernel, der APM-Unterstützung enthält. Einer der SuSE-Standardkernel, die man mit YaST installieren kann, erfüllt diese Voraussetzung. Das lässt sich auch leicht nachprüfen mit dem Kommando `cat /proc/apm`. Wenn hier eine Zeile mit diversen Zahlen erscheint, ist alles okay. Jetzt sollte ein `shutdown -h` zum Ausschalten des Computers führen. Da manche BIOS-Implementierungen sich nicht exakt an Standards halten, kommt es manchmal zu merkwürdigem Verhalten. Manche Probleme kann man mit speziellen Kernelkonfigurationen umgehen. Hinweise dazu finden Sie in unser Supportdatenbank <http://sdb.suse.de/sdb/de/html/oder> der „Linux Laptop Homepage“ unter <http://www.cs.utexas.edu/users/kharker/linux-laptop>.

### 7.2.3 Der APM-Daemon

Dieser Daemon `apmd` dient zur Überwachung der Batterie und kann bestimmte Aktionen auslösen, wenn ein „Stand-by“ oder „Suspend“ eintritt. Er befindet sich im Paket `apmd`, Serie `ap`. Er ist nicht unbedingt zum Betrieb notwendig, kann jedoch recht nützlich sein. Damit er beim Booten automatisch gestartet wird, muss in `/etc/rc.config` die Variable `START_APMD` auf `yes` gesetzt werden. Er kann aber immer mit `rcapmd start` von Hand gestartet werden.

Zur Konfiguration gibt es in `/etc/rc.config.d/apmd.rc.config` einige Variablen. Die Datei ist mit Kommentaren versehen, deshalb werden hier nur einige Hinweise gegeben.

- Obwohl PCMCIA bei SuSE Linux mit APM-Unterstützung übersetzt ist, gibt es hier manchmal Schwierigkeiten. Einige der Kartentreiber kehren von einem Suspend nicht ordentlich zurück (z. B. `xirc2ps_cs`). Deshalb kann der `apmd` das PCMCIA-System vor dem Suspend deaktivieren und danach wieder aktivieren. Dazu wird die Variable `APMD_PCMCIA_EJECT_ON_SUSPEND` auf `yes` gesetzt.
- Wenn nach einem Suspend die Uhrzeit nicht mehr stimmt, setzt man `APMD_SET_CLOCK_ON_RESUME` auf `yes`.
- Macht das X Window System Probleme, wenn das System erwacht, hilft einem `APMD_LEAVE_X_BEFORE_SUSPEND=yes`.
- Genauso können die Sound-Module während des Suspend entladen werden. Dazu dient `APMD_STOP_SOUND_BEFORE_SUSPEND=yes`. Achtung, beim

Entladen werden eventuell laufende Soundanwendungen geschlossen; andernfalls ließen sich die Module nicht entladen. Falls Sie also Musikdaten bearbeiten, speichern Sie diese zuvor sicherheitshalber.

Weiterhin lässt sich das „Spindown“-Verhalten der Festplatte automatisch an Batterie oder Netzbetrieb anpassen oder das System bei Erreichen einer kritischen Batteriekapazität automatisch herunterfahren. Fortgeschrittene Anwender können sich weitere Funktionen in die Datei `/usr/sbin/apmd_proxy` selbst einbauen.

### 7.2.4 Weitere Befehle

Im Paket `apmd` sind noch einige nützliche Programme enthalten. Mit `apm` kann die aktuelle Batteriekapazität abgefragt werden und das System in Stand-by (`apm -s`) oder Suspend (`apm -S`) geschickt werden; vgl. die Manual-Page von `apm` (`man apm`).

Das Kommando `apmsleep` suspendiert das System für eine vorgegebene Zeit; vgl. Manual-Page von `apmsleep` (`man apmsleep`).

Wer eine Logdatei beobachten möchte, ohne die Festplatte ständig am Laufen zu halten, der kann `tailf` als Ersatz für `tail -f` verwenden.

Natürlich gibt es auch hier Tools für das X Window System. Ebenfalls im Paket `apmd` findet man `xapm`, was den Ladezustand der Batterie grafisch anzeigt. Wer den KDE-Desktop verwendet – oder zumindest `kpanel` –, kann sich auch von `kbatmon` den Ladestand des Akkus anzeigen lassen und das System suspendieren.

### 7.2.5 Pause für die Festplatte

Man kann unter Linux die Festplatte abschalten, wenn sie nicht benötigt wird. Dazu dient das Programm `hdparm`, mit dem man diverse Einstellungen an den Festplatten vornehmen kann. Mit der Option `-y` wird die Platte sofort in den Stand-by-Modus geschickt, mit `-Y` wird sie vollständig abgeschaltet. Mit `hdparm -s 6` wird erreicht, dass die Platte nach 30 Sekunden Inaktivität abgeschaltet wird. Die Zahl 6 steht in diesem Fall für  $6 * 5 = 30$  Sekunden, der Wert 0 schaltet diese Funktion aus. Bei größeren Werten wird auch der Multiplikator größer; genaueres steht in der Manual-Page.

Möchte man dieses Stand-by-Verhalten davon abhängig machen, ob man mit Batterie oder Stromanschluss arbeitet, kann man geeignete Einstellungen in `/etc/rc.config.d/apmd.rc.config` treffen. Die Variable `APMD_CHECK_TIME` sollte dann aber auf 0 stehen.

Leider wird die Platte häufig benötigt, wodurch sie immer wieder aufgeweckt wird. Zum Teil sind dafür Programme (z. B. Texteditoren) verantwortlich, die regelmäßig Daten auf der Platte sichern. Auch Hilfsmittel wie `tail -f <logfile>` halten die Platte am Laufen, doch dafür gibt es `tailf <logfile>` als Ersatz (s. o.).

## 7.3 IrDA – Infrared Data Association

IrDA (Infrared Data Association) ist ein Industriestandard für drahtlose Kommunikation über Infrarotlicht. Viele heute ausgelieferte Laptops sind mit einem IrDA-kompatiblen Sender/Empfänger ausgestattet, der die Kommunikation mit anderen Geräten, wie Druckern, Modems, LAN oder anderen Laptops ermöglicht. Die Übertragungsrate reicht von 2400 bps bis hin zu 4 Mbps.



### Hinweis

Die Unterstützung für dieses Protokoll im Linux-Kernel ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Daher ist die Funktionalität auch nicht in den Standard-Kernel eingebunden, es wird bislang nur als „experimentell“ eingestuft (Beta-Status). Das bedeutet, dass dieser recht „junge“ Treiber nicht so gründlich erprobt und eventuell nicht so stabil ist, wie andere Bestandteile des Kernels.

### Software

Das Paket `irda`, Serie `n` stellt die Unterstützung für die Infrarotschnittstelle und das IrDA-Protokoll bereit. Nach der Installation des Paketes findet man die Dokumentation unter `/usr/share/doc/packages/irda/README`.

Aus dem Paket `howto` wird das `IR-HOWTO` installiert. Dies findet man nach der Installation unter `/usr/share/doc/howto/en/IR-HOWTO.gz`. Weitere Informationen zum Linux IrDA-Projekt können Sie auch der URL <http://irda.sourceforge.net/> entnehmen.

### Konfiguration

Dieses Paket trägt bei der Installation die Variablen `START_IRDA`, `IRDA_PORT` und `IRDA_IRQ` in die Datei `/etc/rc.config` ein. Standardmäßig ist die Verwendung von IrDA deaktiviert; über das Kommando

```
erde: # rcirda start
```

können Sie die Schnittstelle aber jederzeit manuell aktivieren bzw. deaktivieren (mit dem Parameter `stop`). Beim Aktivieren der Schnittstelle werden die notwendigen Kernel-Module automatisch geladen.

Über `IRDA_PORT` (Voreinstellung `/dev/ttyS1`) und `IRDA_IRQ` (Voreinstellung `3`) können Sie die für IrDA verwendete Schnittstelle konfigurieren; dies wird über das Skript `/etc/irda/drivers` beim Start der Infrarotunterstützung eingestellt.

Wenn Sie `START_IRDA` auf `yes` setzen steht die Unterstützung der Infrarotschnittstelle gleich nach dem Booten zur Verfügung. Leider benötigt IrDA merklich mehr (Batterie-)Strom, da alle paar Sekunden ein „Discovery“-Paket verschickt wird, um andere Peripheriegeräte automatisch zu erkennen.



## Verwendung

Will man nun z. B. über Infrarot drucken kann man dazu über die Gerätedatei `/dev/ir1p0` die Daten schicken. Die Gerätedatei `/dev/ir1p0` verhält sich wie die normale „drahtgebundene“ Schnittstelle `/dev/lp0`, nur dass die Druckdaten drahtlos über infrarotes Licht verschickt werden.

Einen Drucker, der über die Infrarotschnittstelle betrieben wird, können Sie wie einen Drucker am Parallelport oder an der seriellen Schnittstelle über YaST einrichten (vgl. Abschnitt 3.6.1 auf Seite 77). Beachten Sie bitte beim Drucken, dass sich der Drucker in Sichtweite der Infrarotschnittstelle des Computers befindet und dass die Infrarotunterstützung gestartet wird.

Will man über die Infrarotschnittstelle mit anderen Rechnern oder mit z. B. Handys oder ähnlichen Geräten kommunizieren, so kann man dies über die Gerätedatei `/dev/ircomm0` erledigen. Mit dem Siemens S25 Handy beispielsweise kann man sich über das Programm `wvdial` mittels Infrarot drahtlos ins Internet einwählen.

## Troubleshooting

Falls Geräte am Infrarotport nicht reagieren, können Sie als Benutzer `'root'` mit dem Kommando `irdadump` überprüfen, ob das andere Gerät überhaupt vom Computer erkannt wird:

```
erde: # irdadump
```

Bei einem Canon BJC-80 Drucker in „Sichtweite“ des Computers `erde` erscheint dann eine Ausgabe ähnlich der folgenden in regelmäßiger Wiederholung (vgl. Ausgabe 7.3.1).

```
21:41:38.435239  xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=0 (14)
21:41:38.525167  xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=1 (14)
21:41:38.615159  xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=2 (14)
21:41:38.705178  xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=3 (14)
21:41:38.795198  xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=4 (14)
21:41:38.885163  xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=5 (14)
21:41:38.965133  xid:rsp 5b62bed5 < 6cac38dc S=6 s=5 BJC-80 \
                hint=8804 [ Printer IrCOMM ] (23)
21:41:38.975176  xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=* erde \
                hint=0500 [ PnP Computer ] (21)
```

Ausgabe 7.3.1: IrDA: `irdadump`

Sollte überhaupt keine Ausgabe erfolgen oder das andere Gerät sich nicht zurückmelden, so überprüfen Sie bitte die Konfiguration der Schnittstelle. Verwenden Sie überhaupt die richtige Schnittstelle? Manchmal ist die Infrarotschnittstelle auch unter `/dev/ttyS2` oder `/dev/ttyS3` zu finden oder ein anderer Interrupt als Interrupt 3 wird verwendet. Diese Einstellungen können Sie aber bei fast jedem Laptop im BIOS-Setup konfigurieren.

Beachten Sie bitte auch, dass Sie ohne weiteres nur Geräte ansprechen können, die die Protokolle `Printer` oder `IrCOMM` unterstützen. Mit speziellen Pro-

grammen (`irobex_palm3`, `irobex_receive`, bitte beachten Sie hierzu die Beschreibung im `IR-HOWTO`) können Sie auch Geräte ansprechen, die das `IROBEX`-Protokoll verwenden (z. B. 3Com Palm Pilot). Die vom Gerät unterstützten Protokolle werden bei der Ausgabe von `irdadump` nach dem Gerätenamen in eckigen Klammern angegeben. Die Unterstützung des `IRLAN`-Protokolls ist „Work in progress“ – es ist leider zur Zeit noch nicht stabil, wird aber sicher in naher Zukunft auch unter Linux zur Verfügung stehen.

Mit einer einfachen Video-Kamera können Sie auch überprüfen, ob die Infrarot-LED überhaupt aufleuchtet – im Gegensatz zum Menschen können die meisten Videokameras Infrarotlicht „sehen“.

## 8 Druckerbetrieb

In diesem Kapitel kommen die wesentlichen Vorgänge zur Sprache, die beim Drucken „hinter den Kulissen“ ablaufen.

### 8.1 Grundlagen und Voraussetzungen zum Drucken

Unter Linux werden Drucker in der Regel nur über „Druckwarteschlangen“ (engl. *Queues*) angesprochen. Die zu druckenden Daten werden dabei in einer Druckwarteschlange zwischengelagert und durch den „Druckerspooler“ in der richtigen Abfolge zum Drucker geschickt. Der Druckerspooler sorgt dafür, dass zeitgleiche Druckaufträge ohne gegenseitige Beeinträchtigung zum Drucker gelangen und ausgedruckt werden.

Oftmals liegen die zu druckenden Daten nicht in der Form vor, die der Drucker direkt verarbeiten kann: Beispielsweise muss eine Grafik im Normalfall vorher in ein druckbares Format umgewandelt werden. Die Umwandlung der Daten in das druckbare Format, erfolgt durch den „Druckerfilter“. Der Druckerfilter ist ein Programm, das die zu druckenden Daten in die Sprache übersetzt, die der Drucker direkt versteht.

#### 8.1.1 Verschiedene Standarddruckersprachen

**ASCII-Text** – Normalerweise kann jeder Drucker wenigstens ASCII-Text direkt ausgeben. Allerdings gibt es Drucker, die keinen ASCII-Text direkt drucken können, aber eine der folgenden Standard-Druckersprachen angesprochen verstehen. Eine Ausnahme sind die nur für Windows konzipierten „GDI-Drucker“, die von Haus aus weder ASCII-Text noch Datenmaterial drucken können, das in einer der folgenden Standard-Druckersprachen vorliegt.

**PostScript** – PostScript ist die Standard-Druckersprache unter Unix/Linux. Wenn kein PostScript-Drucker zur Verfügung steht, wird unter Linux ein spezielles Filterprogramm (Ghostscript) verwendet, um PostScript-Daten in andere Standard-Druckersprachen zu übersetzen.

**PCL 5 oder PCL 6** – Diese Druckersprachen sind bei Laserdruckern verbreitet.

**PCL 3** – Diese Druckersprache verstehen die meisten HP DeskJet-Drucker und dazu kompatible Modelle.

**ESC/P, ESC/P2 oder ESC/P Raster** – Diese Druckersprachen werden von fast allen Epson-Drucker und dazu kompatibelen Geräten verstanden.

### 8.1.2 Die Problematik der GDI-Drucker

Am Markt befinden sich zahlreiche Drucker, die mit der Beschriftung „for Windows“ an den Mann gebracht werden; eine andere häufige Bezeichnung ist „GDI-Drucker“. Derartige Geräte lassen sich oftmals gar nicht oder im Glücksfall nur eingeschränkt unter Linux benutzen; machen Sie sich bitte in der CDB unter <http://cdb.suse.de/> kundig oder fragen Sie Ihren Händler!

Bei reinen GDI-Druckern verzichtet der Hersteller auf ein Standardprotokoll und steuert den Drucker direkt mit den Steuerimpulsen des speziellen Modells an. Es muss jedoch gesagt werden, dass es Drucker gibt, die zusätzlich zum GDI-Modus eine „richtige“ Druckersprache verstehen.

### 8.1.3 Hard- und Software-Voraussetzungen

- Der Drucker wird von SuSE Linux unterstützt; vgl. dazu die Aufstellungen in den folgenden Dateien bzw. unter den folgenden Web-Adressen:
  - `/usr/share/doc/packages/ghostscript/catalog.devices`
  - <http://cdb.suse.de>
  - <http://www.linuxprinting.org> → ‘The Database’ (<http://www.linuxprinting.org/database.html>)
  - <http://www.cs.wisc.edu/~ghost/printer.html>



#### Hinweis

Manchmal ist im WWW ein Ghostscript-Treiber genannt, der die aktuelle „Aladdin Ghostscript“ Version benötigt. Bei SuSE Linux wird aus lizenzrechtlichen Gründen „GNU Ghostscript“ (also die davor liegende Ghostscript-Version) mitgeliefert. In der Regel gibt es aber auch einen GNU Ghostscript-Treiber, mit dem der Drucker funktioniert.

- Der Drucker ist grundsätzlich ansprechbar; siehe dazu den Abschnitt 8.2 auf Seite 220.
- Sie verwenden einen SuSE Originalkernel von den CD-ROMs; also insbesondere *keinen* selbst-compilierten Kernel.  
Wenn nicht, installieren Sie bitte einen SuSE-Originalkernel mit YaST und booten Sie mit diesem.
- Empfehlenswert ist die Installation der Pakete des ‘SuSE Default System’ mit YaST installiert bzw. die Installation des ‘Standard-System’ mit YaST2.  
Bei sehr wenig Plattenplatz sind neben dem ‘SuSE Minimal System’ noch folgende Pakete notwendig, um ASCII- und PostScript-Dateien drucken zu können:
  - Paket `a2ps`, Serie `ap`

- Paket `aps`, Serie `ap`
- Paket `gs_x11`, Serie `ap`
- Paket `gs_fonts`, Serie `ap`
- Paket `gs_fonts`, Serie `ap`
- Paket `gs_lib`, Serie `ap`
- Paket `lprold`, Serie `n`

Zum Nachinstallieren von Paketen vgl. Abschnitt 3.4 auf Seite 69 ff.

In Zweifelsfällen orientieren Sie sich bitte an der aktuellen Fassung des SDB-Artikels `file:/usr/share/doc/sdb/de/html/jsmeix_print-einrichten.html`.

### Mögliche Probleme

- Wenn Sie ein Update eines älteren SuSE Linux durchgeführt haben, können Inkonsistenzen in den Paketen und (Konfigurations)-Dateien des Drucksystems vorliegen. Es ist dann sinnvoll, das Drucksystem komplett neu einzurichten.

### 8.1.4 Bestimmung eines geeigneten Druckertreibers

Bei den in Abschnitt 8.1.3 auf der vorherigen Seite genannten Listen sind auch Ghostscript-Treiber zu einzelnen Druckermodellen angegeben. Wenn auch der Hersteller keine Linux-relevanten Informationen zu Ihrem Druckermodell liefern kann, helfen folgende Tipps weiter:

- Stellen Sie fest, ob Ihr Drucker zu einem Modell kompatibel ist, welches unter Linux läuft und nehmen Sie dann den Ghostscript-Treiber für das kompatible Modell.

Kompatibel unter Linux bedeutet, dass Ihr Drucker mit denselben binären Steuersequenzen wie das kompatible Modell korrekt drucken kann – d. h. die Drucker „verstehen“ dieselbe Druckersprache direkt und nicht etwa nur durch einen passenden Treiber (z. B. für Windows) emuliert.

Sie können nicht immer aus ähnlichen Druckerbezeichnungen auf Kompatibilität schließen. Dies liegt daran, dass ähnlich bezeichnete Drucker manchmal nicht dieselbe Druckersprache direkt verstehen.

- Welche Druckersprache Ihr Drucker direkt versteht, erfahren Sie am sichersten direkt beim Hersteller. Auch unter den technischen Daten im Druckerhandbuch ist oft die Druckersprache angegeben. Beispiele für Standard-druckersprachen entnehmen Sie Abschnitt 8.1.1 auf Seite 217.
- Ghostscript-„Treiber“ mit der Endung `.upp` sind von besonderer Art. Dabei handelt sich um Parameterdateien für den `uniprint`-Ghostscript-Treiber. Wenn Sie für Ihren Drucker eine geeignete Parameterdatei finden, sollten Sie den Drucker damit konfigurieren.

## 8.2 Drucker lokal anschließen

### 8.2.1 Parallele Schnittstellen

Der Anschluss eines Druckers an ein Linux-System erfolgt in der Regel über eine parallele Schnittstelle. Ein Drucker an einer parallelen Schnittstelle ist über das `parport`-Subsystem des Kernels anzusprechen.

Dem `parport`-Subsystem sind die parallelen Schnittstellen durch Laden architekturspezifischer Zusatztreiber bekanntzumachen (vgl. Abschnitt 6.4.3 auf Seite 188 ff.). So können mehrere, in Kette geschaltete Geräte über *eine* parallele Schnittstelle *gleichzeitig* bedient werden. Die Zählung der Gerätedateien für Parallelport-Drucker beginnt bei `/dev/lp0`. Um über die erste parallele Schnittstelle drucken zu können, müssen beim SuSE Standardkernel die Module `parport`, `parport_pc` und `lp` geladen sein – dies erledigt der `kmod` (engl. *Kernel Module Loader*) in der Regel automatisch (vgl. Abschnitt 9.2 auf Seite 254), sobald auf die Gerätedatei (z. B. `/dev/lp0`) zugegriffen wird. Wenn die parallele Schnittstelle nicht gefunden wird, können Sie mit Kernel-Parametern nachhelfen; vgl. auch auf Seite 293 f.

#### Konfiguration der ersten parallelen Schnittstelle

Die erste parallele Schnittstelle `/dev/lp0` wird durch einen Eintrag in `/etc/modules.conf` konfiguriert (Datei 8.2.1).

```
alias parport_lowlevel parport_pc
options parport_pc io=0x378 irq=none,none
# If you have multiple parallel ports, specify them this way:
# options parport_pc io=0x378,0x278 irq=none,none
```

Datei 8.2.1: `/etc/modules.conf`: Erste parallele Schnittstelle

Bei `io` steht die IO-Adresse der parallelen Schnittstelle. Bei `irq` steht `none` als Voreinstellung für den „Polling-Betrieb“ oder der Interrupt der parallelen Schnittstelle. Der Polling-Betrieb ist im Allgemeinen unproblematischer als der Interrupt-Betrieb und allenfalls bei ganz alten Rechnern langsamer.

Damit diese Einstellungen funktionieren, muss im BIOS oder über die Firmware des Rechners für die erste parallele Schnittstelle eingestellt sein:

- IO-Adresse 378 (hexadezimal)
- Interrupt 7 (im Polling-Betrieb nicht relevant)
- Modus Normal, SPP oder Output-Only (andere Modi funktionieren nicht immer)
- DMA ist abgeschaltet (sollte im Modus Normal abgeschaltet sein)

### Test der ersten parallelen Schnittstelle

Ist der Drucker in der Lage, ASCII-Text zu drucken, dann sollte man als Benutzer 'root' (Systemadministrator) mit dem Befehl

```
erde: # echo -en "hello\f" >/dev/lp0
```

eine Seite mit dem Wort `hello` ausdrucken können.

### Konfiguration der zweiten parallelen Schnittstelle

Eine zweite parallele Schnittstelle, die unter der Standard-IO-Adresse 278 (hexadezimal) ansprechbar ist (z. B. per Jumper auf einer ISA-Schnittstellenkarte einstellbar), ist ebenso mit einem Eintrag in `/etc/modules.conf` zu konfigurieren (Datei [8.2.2](#)).

```
alias parport_lowlevel parport_pc
# options parport_pc io=0x378 irq=none,none
# If you have multiple parallel ports, specify them this way:
options parport_pc io=0x378,0x278 irq=none,none
```

Datei 8.2.2: `/etc/modules.conf`: Zwei parallele Schnittstellen

Nach einem Reboot oder dem Neustarten aller Dienste (vgl. auf der nächsten Seite) steht die zweite parallele Schnittstelle zur Verfügung.

### Test der zweiten parallelen Schnittstelle

Ist der Drucker in der Lage, ASCII-Text zu drucken, dann sollte man als Benutzer 'root' mit dem `echo`-Befehl

```
erde: # echo -en "hello\f" > /dev/lp1
```

eine Seite mit dem Wort `hello` ausdrucken können.

## 8.2.2 Besondere Steckkarten: ISA-PnP und PCI

Wenn die IO-Adresse einer zusätzlichen parallelen Schnittstelle nicht vorab bekannt ist, muss diese ermittelt werden.

### ISA PnP-Karten

Manchmal lassen sich auf solchen Karten auch feste Werte für IO-Adresse, Interrupt und Modus einstellen: Entweder über Jumper oder – falls Sie DOS/Windows haben – über ein mitgeliefertes DOS/Windows-Programm (die verschiedenen DOS- und Windows-Versionen werden hier und im Folgenden als DOS/Windows). Wenn dies möglich ist, stellen Sie feste Werte für IO-Adresse, Interrupt und Modus ein.

Andernfalls werden die Werte für IO-Adresse, Interrupt und Modus erst beim Starten von Linux auf der ISA PnP-Karte eingetragen. Welche Werte eingetragen werden, lässt sich entweder in den Bootmeldungen von Linux finden oder es ist analog zum Kapitel [6.2.1](#) auf Seite [183](#) vorzugehen.

## PCI-Karten

Welche IO-Adressen und welcher Interrupt bei einer PCI-Karte in Frage kommt, können Sie mit folgendem Befehl sehen (vgl. Ausgabe 8.2.1):

```
erde: # /sbin/lspci -vv | less

...
00:0a.0 Parallel controller: ...
...
    Flags: stepping, medium devsel, IRQ 10
    I/O ports at b400
    I/O ports at b000
    I/O ports at a800
    I/O ports at a400
...
```

Ausgabe 8.2.1: Auszug von `lspci -v` für eine PCI-Schnittstellenkarte

Jeweils zwei um 400 (hexadezimal) versetzte IO-Adressen gehören zusammen zu einem parallelen Port. Der Konfigurationseintrag in `/etc/modules.conf` muss aussehen wie in Datei 8.2.3.

```
alias parport_lowlevel parport_pc
# options parport_pc io=0x378 irq=none,none
# If you have multiple parallel ports, specify them this way:
options parport_pc io=0x378,0xb400,0xa800 irq=none,none,none
```

Datei 8.2.3: `/etc/modules.conf`: PCI-Karte mit 2 parallelen Schnittstellen

Nach einem Reboot oder dem Neustarten aller Dienste (vgl. auf dieser Seite) stehen alle drei parallelen Schnittstellen zur Verfügung.

## Test aller parallelen Schnittstellen

Sofern jeweils ein normaler Drucker (ASCII-fähig) angeschlossen ist, sollte man als Benutzer `'root'` mit

```
erde: # echo -en "hello\f" > /dev/lp0
erde: # echo -en "hello\f" > /dev/lp1
erde: # echo -en "hello\f" > /dev/lp2
```

jeweils eine Seite mit dem Wort `hello` ausgedruckt bekommen.

Statt eines Reboots genügt es, als Benutzer `'root'` die Liste der Kernel-Modulabhängigkeiten zu aktualisieren und – sofern an den parallelen Ports nur Drucker angeschlossen sind – den Druckerdaemon zu stoppen, die Kernelmodule, die die parallelen Schnittstellen betreffen, zu entladen und wieder neu zu laden und den Druckerdaemon wieder zu starten:



```

erde: # /sbin/depmod -a
erde: # rclpd stop
erde: # rmmod lp
erde: # rmmod parport_probe
erde: # rmmod parport_pc
erde: # rmmod parport
erde: # modprobe parport
erde: # modprobe parport_pc
erde: # modprobe parport_probe
erde: # modprobe lp
erde: # rclpd start

```

### 8.2.3 USB-Anschluss

Im BIOS des Rechners muss ein Interrupt für USB aktiviert sein. Bei einem Award-BIOS ist dazu beispielweise im Menü 'PNP AND PCI SETUP' (oder ähnlich) der Eintrag 'USB IRQ' (oder ähnlich) auf Enabled (oder ähnlich) zu setzen.

Testen Sie, ob der USB-Drucker ansprechbar ist, indem Sie als Benutzer root eingeben:

```
erde: # echo -en "hello\f" > /dev/usb/lp0
```

Vorausgesetzt, an der ersten USB-Schnittstelle /dev/usb/lp0 hängt ein Drucker, der ASCII-Text drucken kann, sollte eine Seite mit dem Wort `hello` ausgegeben werden.

Manchmal kommt es vor, dass der USB-Drucker nicht mehr angesprochen werden kann – z. B. wenn man während eines Ausdrucks den USB-Stecker abzieht. Dann hilft es, alle Prozesse, die auf /dev/usb/lp0 zugreifen, zu beenden und die Kernelmodule, die den USB-Drucker betreffen, zu entladen und wieder neu zu laden, indem Sie als Benutzer root folgende Befehle eingeben:

```

erde: # fuser -k /dev/usb/lp0
erde: # rmmod printer
erde: # rmmod usb-uhci          # oder:   rmmod usb-ohci
erde: # umount usbdevfs
erde: # rmmod usbcore
erde: # modprobe usbcore
erde: # mount usbdevfs
erde: # modprobe usb-uhci     # oder:   modprobe usb-ohci
erde: # modprobe printer

```

Prüfen Sie vorher mit `lsmod`, welche USB-Module geladen sind (ob `usb-uhci` oder `usb-ohci`) und ob noch weitere Modul-Abhängigkeiten bestehen, etwa die Anzeige

```
usbcore ... [printer usb-uhci]
```

besagt, dass das Modul `usbcore` noch von den Modulen `printer` und `usb-uhci` benötigt wird. Daher müssen in diesem Fall die Module `printer` und `usb-uhci` vor dem Modul `usbcore` entladen werden.

## 8.2.4 Serielle Schnittstellen

Richten Sie den seriellen Drucker mit **lprsetup** ein. Dieses menügeführte Konfigurationsskript wird in Abschnitt 8.5 auf Seite 229 beschrieben.

Nach der Beendigung von **lprsetup** müssen in `/etc/printcap` zusätzlich zu den gewöhnlichen Einträgen die in Datei 8.2.4 angegebenen Zeilen auftauchen.

```
:br#9600:\
:ty=ixon -imaxbel -ixany -ixoff -crtsets:\
```

Datei 8.2.4: `/etc/printcap`: Serielle Schnittstelle

Bei **br** wird die Baudrate der seriellen Schnittstelle festgelegt bei **ty** stehen die **stty**-Optionen. Beide Werte müssen Sie eventuell entsprechend der Hardware anpassen.

Bei Problemen verwenden Sie als Druckerspooleser anstelle des Standardspoolers aus dem Paket `lprold` den Druckerspooleser aus dem Paket `plp` (beide Pakete sind in der Serie `n`) wie folgt:

1. Melden Sie sich als Benutzer `'root'` an.
2. Stoppen Sie den Druckerspooleser mit:  
erde: # `rclpd stop`
3. Deinstallieren Sie das Paket `lprold` mit YaST.
4. Beenden Sie YaST und starten Sie YaST erneut, um das Paket `plp` zu installieren.
5. Starten Sie den Druckerspooleser mit:  
erde: # `rclpd start`

### Zusatzinformationen

Die Parameter der seriellen Schnittstelle können mit dem Programm **setserial** festgelegt werden; siehe hierzu die Manual-Page von **setserial** (`man setserial`).

Wenn Sie in `/etc/init.d/boot.local` einen passenden **setserial**-Aufruf eintragen, wird dieser bei jedem Booten automatisch ausgeführt (vgl. auch `/etc/init.d/serial`).

In der Manual-Page von **stty** (`man stty`) werden zahlreiche Optionen erklärt.

## 8.3 lpd: der Druck-Manager und Tools

### 8.3.1 Der Druck-Manager im Hintergrund

Der `lpd` (engl. *Line Printer Daemon*) wird beim Systemstart durch das Skript `/etc/init.d/lpd` aktiviert, wenn in der `/etc/rc.config` die Variable `START_LPD=yes` gesetzt wurde. Er läuft als Daemon im Hintergrund.

lpd stellt beim Start anhand der `/etc/printcap` fest, welche Druckwarteschlangen definiert sind. Seine Aufgabe ist, die Ausführung der „gespoolten“ Aufträge (engl. *Jobs*) zu organisieren:

- Er managt die lokalen Warteschlangen: Er schickt die Datendatei eines jeden Jobs durch den passenden Filter (festgelegt durch den Eintrag der Warteschlange in `/etc/printcap` sowie durch explizite Angaben in der Job-Steuerdatei) und dann zur Druckerschnittstelle;
- Er berücksichtigt die Reihenfolge der Jobs in den Druckwarteschlangen;
- Er überwacht den Status der Warteschlangen und Drucker (Datei `status` in den lokalen Spool-Verzeichnissen) und gibt auf Verlangen Auskunft darüber;
- Er leitet Druckaufträge an Warteschlangen auf entfernten Rechnern an den dortigen lpd weiter;
- Er nimmt Druckaufträge von entfernten Rechnern für lokale Warteschlangen an oder weist sie bei ungenügender Autorisierung ab.

*Autorisierung:* Nur Anfragen von entfernten Hosts (engl. *remote*), die in der Datei `/etc/hosts.lpd` des „Printservers“ aufgeführt sind, werden angenommen; ein Eintrag des Hosts in `/etc/hosts.equiv` genügt auch, aber dies hat *sehr* weitreichende Folgen für allgemeine Zugriffsmöglichkeiten von diesem Host auf den lokalen Rechner; es sollte der Sicherheit wegen möglichst vermieden werden. Zusätze in der Definition der Warteschlange können Sie weiter einschränken auf Benutzer einer bestimmten Gruppe oder Benutzer mit Accounts auf dem lokalen Rechner.

### 8.3.2 Zusatz- und Steuertools für den Anwender

Drucken Sie beispielsweise über die Warteschlange `raw` eine Datei, die nicht im druckerspezifischen Format vorliegt, so kann der Drucker mit diesen Daten nichts Sinnvolles anfangen: Unmengen Papier werden mit sinnlosen Zeichen vollgedruckt. Das Gleiche passiert auch, wenn der Druckerfilter nicht richtig konfiguriert wurde und druckerspezifische Daten für ein inkompatibles Druckermodell produziert.

Will man einen solchen Druckauftrag aus der Warteschlange entfernen, ist auf die folgenden Befehle zur Bearbeitung der Druckwarteschlangen zurückzugreifen.



#### Hinweis

Für zahlreiche Manipulationen an den Druckwarteschlangen brauchen Sie `'root'`-Rechte, d. h. wenn Sie beispielsweise fremde Druckaufträge löschen wollen, müssen Sie als `'root'` arbeiten.

**lpq** zeigt eigene Druckaufträge (engl. *Jobs*) in einer Warteschlange (Option **-P**) an; z. B. produziert die Eingabe

```
tux@erde: > lpq -Pwarteschlange
```

das Ergebnis in Ausgabe 8.3.1.

```
warteschlange is ready and printing
Rank  Owner      Job  Files      Total Size
active tux         676  Hallo.txt   259420 bytes
1st   tux         677  brief.dvi   11578 bytes
2nd   tux         683  bild.gif    37464 bytes
```

Ausgabe 8.3.1: Beispiel einer Ausgabe des Befehls **lpq**.

**lprm** löscht Druckaufträge aus einer Warteschlange, sofern der Druckauftrag dem Benutzer gehört, der **lprm** aufruft. Beispielsweise liefert

```
tux@erde: > lprm -Pwarteschlange 676
```

die beiden Zeilen in Ausgabe 8.3.2 zurück.

```
dfA676Aa05005 dequeued
cfA676Aa05005 dequeued
```

Ausgabe 8.3.2: Beispiel einer Ausgabe des Befehls **lprm**.

Ein Druckauftrag gehört dem Benutzer, der ihn gestartet hat. Dieser Benutzer wie auch die Jobnummer werden beim **lpq**-Befehl angezeigt. Dieselbe Jobnummer kann in verschiedenen Warteschlangen vorkommen, daher ist die Angabe der Warteschlange immer erforderlich.

Wird keine Jobnummer angegeben, so wird der momentan aktive Job, wenn es ein eigener ist, aus der betreffenden Warteschlange gelöscht.

**lprm -Pwarteschlange** löscht den aktuellen Auftrag aus der angegebenen Warteschlange, sofern dieser dem Benutzer gehört, der den **lprm**-Befehl gegeben hat. Der Drucker bringt aber noch die Daten des Druckers zu Papier, die bereits in seinen Speicher übertragen wurden

**lprm -Pwarteschlange** - löscht alle Druckaufträge des Benutzers aus der angegebenen Warteschlange. Gibt `'root'` diesen Befehl ein, so werden *alle* Druckaufträge aus der angegebenen Warteschlange gelöscht.

**lpc** dient der Steuerung der Warteschlangen. Für den Warteschlangen-Namen kann dabei auch **all** (= alle) angegeben werden. Die wichtigsten Optionen sind:

**status warteschlange** – gibt einen Statusbericht. Fehlt die Angabe `<warteschlange>`, so wirkt der Aufruf wie `<all>`, d. h. ein Statusbericht für alle Warteschlangen wird ausgegeben.

**disable warteschlange** – stoppt die Aufnahme neuer Jobs in die Warteschlange.

**enable warteschlange** – gibt die Warteschlange für die Aufnahme neuer Jobs frei.

**stop warteschlange** – stoppt das Ausdrucken von Jobs aus der Warteschlange; der gerade im Druck befindliche Job wird noch beendet.

**start warteschlange** – nimmt das Ausdrucken von Jobs aus der Warteschlange wieder auf.

**down warteschlange** – wirkt wie **disable** plus **stop** .

**up warteschlange** – hat dieselbe Wirkung wie **enable** plus **start** .

**abort warteschlange** – ist identisch zu **down**, nur dass ein gerade im Druck befindlicher Job sofort abgebrochen wird. Die Jobs bleiben erhalten und können nach einem Restart der Warteschlange (**up**) weiter bearbeitet werden.

Sie können diese Kommandos dem **lpc** gleich in der Kommandozeile mitgeben (z. B. **lpc status**). Oder Sie rufen **lpc** ohne Parameter auf: Dann wird ein Dialogmodus mit der Eingabeaufforderung **lpc>** (engl. *Prompt*) gestartet, der die Eingabe von **lpc**-Kommandos erwartet. Mit **quit** oder **exit** beenden Sie den Dialog.



#### Hinweis

Druckaufträge bleiben auch in den Warteschlangen erhalten, wenn Sie während eines Druckvorgangs den Rechner herunterfahren und dann Linux neu starten – einen eventuell fehlerhaften Druckauftrag müssen Sie mit den oben vorgestellten Befehlen aus der Warteschlange entfernen.

## 8.4 lpr: Druckaufträge losschicken

Der **lpr** ist die alltägliche „Anwenderschnittstelle“ zu den vorhandenen Druckwarteschlangen. Dabei ergibt sich folgender Ablauf:

1. Entweder erzeugt der Anwender selbst mit **lpr** einen neuen Druckauftrag, oder eine Anwendung verwendet den **lpr**-Befehl, wenn z. B. der Anwender ein Dokument drucken lässt.
2. **lpr** speichert die zu druckenden Daten in der Druckwarteschlange. Von dort leitet sie der Druckerspöler an den Druckerfilter weiter, der zu der Druckwarteschlange gehört.
3. Durch den Druckerfilter werden die zu druckenden Daten in das Format, das der Drucker direkt ausgeben kann, umgewandelt und dann an den Drucker geschickt.
4. Nachdem der Druckauftrag komplett an den Drucker geschickt wurde, wird er aus der Druckwarteschlange entfernt.

Normalerweise druckt man mit

```
tux@erde: > lpr datei
```

oder

```
tux@erde: > lpr -Pwarteschlange datei
```

Wenn Sie die Option **-Pwarteschlange** weglassen („Print-Queue“, für den Warteschlangen-Namen), ist die Voreinstellung der Inhalt der Umgebungsvariablen `PRINTER`. Ist diese leer, so wird die traditionelle Standard-Warteschlange mit dem Namen `lp` verwendet.

Verschiedene Druckwarteschlangen werden aus folgenden Gründen benötigt:

- Sind mehrere Drucker vorhanden, werden die verschiedenen Drucker über verschiedene Druckwarteschlangen angesprochen, etwa mit

```
tux@erde: > lpr -Pprinter2 datei
```

ein zweiter Drucker über die Warteschlange `printer2`.

- Pro Druckwarteschlange kann ein eigener Druckerfilter verwendet werden. Also werden verschiedene Druckwarteschlangen für denselben Drucker verwendet, um verschiedene Druckerfilter zu benutzen – etwa die Standard-Warteschlange mit einem Druckerfilter der immer schnellen Schwarzweißdruck liefert und eine andere Warteschlange (z. B. mit Namen `color`) mit einem Druckerfilter, der zwar langsam ist, aber bestmöglichen Farbdruck liefert; z. B. mit

```
tux@erde: > lpr -Pcolor datei
```

Wenn Sie den Drucker mit `YaST1`, `YaST2` oder `lprsetup` konfiguriert haben, werden standardmäßig immer folgende Warteschlangen eingerichtet:

`lp` – Drucken Sie eine Datei über diese Standard-Warteschlange, so wird als Druckerfilter der `apsfilter` verwendet. Der Filter bestimmt automatisch, welche Art Daten die Datei enthält, und dementsprechend erfolgt die Konvertierung in das druckerspezifische Format.

`ascii` – Drucken Sie eine Datei über die Warteschlange `ascii` mit

```
tux@erde: > lpr -Pascii datei
```

so wird als Druckerfilter der `apsfilter` verwendet, aber dieser bestimmt nicht automatisch, welche Art Daten die Datei enthält, sondern es wird beim Aufruf gesagt, dass die Datei ASCII-Text enthält und dementsprechend erfolgt die Konvertierung in das druckerspezifische Format.

`raw` – Drucken Sie eine Datei über die Warteschlange `raw` mit

```
tux@erde: > lpr -Praw datei
```

so wird als Druckerfilter der `apsfilter` verwendet, aber dieser führt *keine* Konvertierung in das druckerspezifische Format durch, sondern die Datei wird „roh“ an den Drucker geschickt. Also muss in diesem Fall die Datei schon Daten im druckerspezifischen Format enthalten.

In all diesen Fällen wird zwar immer derselbe Druckerfilter verwendet, aber dieser arbeitet je nach Warteschlange verschieden.



### Tipp

Bei besonders großen Druckaufträgen kann es zweckmäßig sein, anstatt einer Kopie der Datendatei einen symbolischen Link darauf ins Spool-Verzeichnis stellen zu lassen. Dies leistet die `lpr`-Option `-s`. Natürlich sollten Sie dann auf Schreibzugriffe auf diese Datei verzichten, bis der Druckjob beendet ist!

## 8.5 SETUP (`lprsetup`): Konfiguration des Drucksystems

Das Paket `aps` enthält das Konfigurationsprogramm `SETUP` (`/var/lib/apsfilter/SETUP`), das direkt als `lprsetup` aufgerufen werden kann. Es bietet die Dienste:

- Auflistung aller `apsfilter`-Druckerkonfigurationen
- Hinzufügen und Löschen von `apsfilter`-Druckerkonfigurationen.

### 8.5.1 Hinweise zur Konfiguration mit `lprsetup`

`lprsetup` ist menügesteuert und mit der Tastatur zu bedienen. Die Wahl zwischen den Antwortfeldern 'OK' und 'Cancel' erfolgt in allen Menüs mit `(Tab)`; durch Auswahllisten bewegen Sie sich mit `(↓)` und `(↑)`.

1. Rufen Sie `lprsetup` als 'root' auf der Textkonsole auf:

```
erde: # lprsetup
```

Drücken Sie `(←)`, um zum Hauptmenü zu gelangen:

'EXIT' (engl. *Exit apsfilter setup*) – `lprsetup` beenden.

'LISTING' (engl. *List all apsfilter entries*) – Alle bereits bestehenden Warteschlangen auflisten.

'ENTRY' (engl. *Add/Overwrite/Delete an apsfilter entry*) – Zum Hinzufügen eines neuen Druckereintrags dient der Menüpunkt 'ENTRY'. Er führt zu einem weiteren Menü 'Choose your printer definition', in dem Sie den Drucker definieren.

'DELETE' (engl. *Fast delete an apsfilter entry*) – Zum Löschen vorhandener `apsfilter`-Druckereinträge wählen Sie 'DELETE' und erhalten dann eine Liste aller vorhandenen Einträge.

2. Wählen Sie 'ENTRY'; jetzt ist u. a. folgendes sichtbar:

```
RETURN  Back to previous menu
DEVICE  Which printer interface
```

## 3. Wählen Sie 'DEVICE' (Schnittstelle).

Für Drucker an einer parallelen Schnittstelle oder an der USB-Schnittstelle wählen Sie 'PARALLEL' und für Drucker an einer seriellen Schnittstelle wählen Sie 'SERIAL'. Parallele Schnittstellen: /dev/lp0, /dev/lp1, /dev/lp2; USB-Druckerschnittstellen: /dev/usblp0, /dev/usblp1, /dev/usblp2; seriellen Schnittstelle: /dev/ttyS0, /dev/ttyS1, /dev/ttyS2.

Bestätigen Sie den Eintrag mit 'OK'.

## 4. Wählen Sie 'PRINTER' und wählen Sie den richtigen Druckertyp aus folgender Liste aus:

POSTSCRIPT	For a real PostScript printer
HEWLETT-PACKARD	For a HP deskjet printer
OTHER	Another non-PostScript printer
FREEDF	Free definition of driver name

Bestätigen Sie mit 'COMMIT'.

Blättern Sie in der folgenden Liste, bis Sie den passenden Ghostscript-Treiber oder die passende Parameterdatei (kennlich an der Endung .upp) gefunden haben und wählen Sie dann 'OK'.

- Geben Sie die Auflösung an. Belassen Sie die Voreinstellung nur dann, wenn Sie die korrekte Auflösung nicht wissen. Bei Unsicherheit probieren Sie die Auflösungen 300, 360, 600, und 720. Insbesondere bei Verwendung einer .upp-Parameterdatei muss die Auflösung hier mit der in der Parameterdatei übereinstimmen. Wählen Sie dann 'OK' und 'RETURN'.
- Wählen Sie 'PAPER' und blättern Sie in der folgenden Liste, bis Sie die passende Papiergröße gefunden haben (bei Laserdruckern normalerweise a4 und bei Tintenstrahl-Druckern (engl. *Inkjet*) normalerweise a4dj). Wählen Sie dann 'OK'.
- Wählen Sie 'COLOR' und geben Sie 'MONO' oder 'COLOR' an, um eine spätere Konfiguration zur Unterscheidung von Schwarzweiß- und Farbdruck zu erleichtern – siehe dazu den nächsten Punkt und den folgenden Abschnitt „Konfiguration des apsfilters“.
- Wenn Sie noch keine Standardwarteschlange lp konfiguriert haben, wird `lprsetup` immer die Standardwarteschlangen lp, ascii, raw und evtl. auch lp-mono einrichten; lp-mono wird nur dann eingerichtet, wenn Sie beim vorigen Punkt 'COLOR' gewählt haben. Wenn die Standardwarteschlangen schon eingerichtet waren, können Sie bei der Konfiguration zusätzlicher Warteschlangen unter 'SPECIAL' und 'NAME' einen eigenen Warteschlangennamen eintragen. Dieser sollte nur aus Buchstaben und Zahlen bestehen, wobei kurze Namen nur aus Kleinbuchstaben zu bevorzugen sind: etwa color für eine Warteschlange zum Farbdruck.
- Wichtig:** Mit 'ADD' wird der neue Drucker schließlich eingerichtet. Sie erhalten eine Ausgabe, welche Druckwarteschlangen bei der Apsfilter-Konfiguration auf dem System angelegt wurden.



```
### cdjcolor a4dj mono 300 color ###
color-ascii|lp10|cdjcolor-a4dj-ascii-mono-300-color
|cdjcolor a4dj ascii mono 300
color|lp11|cdjcolor-a4dj-auto-mono-300-color
|cdjcolor a4dj auto mono 300
color-raw|lp12|cdjcolor-a4dj-raw-color|cdjcolor a4dj raw
```

### Ausgabe 8.5.1: Auflistung der Druckwarteschlangen

Es werden also immer gleich mehrere Warteschlangen angelegt, die unterschiedliche Druckausgaben ermöglichen.

Notieren Sie sich analog zu der Ausgabe 8.5.1, welche Druckwarteschlangen angelegt wurden (normalerweise werden nur lange Zeilen ausgegeben – im vorliegenden Beispiel sind `color-ascii`, `color` und `color-raw` zu notieren. Wählen Sie dann ‘OK’.

10. Nun werden die Konfigurationsdateien für den `apsfilter` angezeigt. Veränderungen sollten nicht in der globalen Konfigurationsdatei `/etc/apsfilterrc`, sondern nur in der Konfigurationsdatei, die nur den gerade angelegten Warteschlangen zugeordnet ist, vorgenommen werden. Die letztgenannte Konfigurationsdatei hat die Form `/etc/apsfilterrc.<gs_driver>`, wobei `<gs_driver>` der bei Punkt 4 gewählte Ghostscript-Treiber ist.

Wird bei mehreren Konfigurationen derselbe Ghostscript-Treiber gewählt, so kann trotzdem dieselbe Konfigurationsdatei verwendet werden, da innerhalb einer solchen Konfigurationsdatei verschiedene Warteschlangen unterschieden werden können. Siehe dazu den folgenden Abschnitt „Konfiguration des `apsfilters`“. Drücken Sie (↵), damit es weitergeht.

11. Wählen Sie nacheinander ‘RETURN’ und ‘EXIT’.

### 8.5.2 Test des Druckers

Wurden die Standardwarteschlangen angelegt, sollten Sie nun mit

```
tux@erde: > lpr /etc/fstab
```

die Datei `/etc/fstab` ausdrucken können.

Sofern der gewählte Ghostscript-Treiber Farbdruck ermöglicht, können Sie dies testen mit:

```
tux@erde: > lpr /usr/share/ghostscript/5.50/examples/colorcir.ps
```

### 8.5.3 Sonderfälle

Bei `lpr datei` wird der Typ der Datei (z. B. ASCII oder PostScript) automatisch bestimmt. Soll der Dateityp ASCII erzwungen werden, so ist mit

```
tux@erde: > lpr -Pascii datei
```

zu drucken (z. B. um PostScript-Quelltext als solchen zu drucken, da dieser sonst als PostScript-Datei interpretiert würde).

Für Dateien, die schon im Drucker-spezifischen Format vorliegen, sollte

```
tux@erde: > lpr -Praw datei
```

verwendet werden.

Mit

```
tux@erde: > lpr -Plp-mono Datei
```

wird nicht automatisch Schwarzweißdruck erzwungen. Dazu sind zunächst passende Ghostscript-Parameter in einer `apsfilterrc`-Datei zu setzen; vgl. dazu den Abschnitt [8.6.2](#) auf der nächsten Seite.

## 8.6 Der apsfilter

### 8.6.1 Arbeitsweise des apsfilters

Bei der Druckerkonfiguration mit YaST1 bzw. `lprsetup` werden die folgenden Parameter in `/etc/printcap` gespeichert:

- Ghostscript-Treiber; z. B. `hpdj`, `ljet4`, `stcany`.upp.
- Papierformat; z. B. `a4`, `a4dj`, `letter`, `letterdj`.
- Methode; `ascii` oder `auto` oder `raw`.
- Farbe; falls Methode nicht `raw`: `mono` oder `color`
- Auflösung; falls Methode nicht `raw`: z. B. `300`, `360`, `600`, `720`.
- Warteschlangenname; falls explizit mit `lprsetup` unter 'SPECIAL - Settings for your printer' angegeben.

Der eigentliche Druckerfilter, das Shellskript `/var/lib/apsfilter/apsfilter` wird über einen Link gemäß der `if`-Angabe in `/etc/printcap` aufgerufen. Die obigen Parameter werden über diesen Link an den Druckerfilter übergeben.

```
color-ascii|lp4|hpdj-a4dj-ascii-mono-300-color\  
|hpdj a4dj ascii mono 300:\  
:lp=/dev/lp0:\  
:sd=/var/spool/lpd/hpdj-a4dj-ascii-mono-300-color:\  
:lf=/var/spool/lpd/hpdj-a4dj-ascii-mono-300-color/log:\  
:af=/var/spool/lpd/hpdj-a4dj-ascii-mono-300-color/acct:\  
:if=/var/lib/apsfilter/bin/hpdj-a4dj-ascii-mono-300-color:\  
:la@:mx#0:\  
:tr=:cl:sh:
```

Datei 8.6.1: Warteschlange für Farbe in `/etc/printcap`

Beispiel: Steht in `/etc/printcap` etwa der Eintrag wie in Datei [8.6.1](#), so werden folgende Parameter an den `apsfilter` übergeben:

```

Ghostscript-Treiber   : PRINTER="hpdj"
Papierformat          : PAPER_SIZE="a4dj"
Methode               : METHOD="ascii"
Farbe                 : COLOR="mono"
Auflösung             : DPI="300"
Warteschlangenname   : QUEUE="color"

```

Je nachdem wie diese Variablen gesetzt sind, arbeitet `apsfilter` verschieden:

**METHOD="raw"** – Die Daten werden ohne Konvertierung an das Druckerdevice (z. B. `/dev/lp0`) geschickt.

**METHOD="ascii"** – Es wird angenommen, dass es sich um ASCII-Text handelt und dass der Text mit `a2ps` in das PostScript-Format umgewandelt wird; vgl. die Manual-Page von `a2ps` (`man a2ps`).

Die Daten im PostScript-Format werden dann von Ghostscript (`gs`) in das druckerspezifische Format umgewandelt und an das Druckerdevice geschickt. Der passende Ghostscript-Treiber und die Auflösung sind in den obigen Variablen festgelegt; weitere Ghostscript-Parameter können beim `apsfilter` konfiguriert werden.

**METHOD="auto"** – `apsfilter` versucht automatisch zu bestimmen, welcher Art die Daten sind. Das erforderliche Konvertierungsprogramm wird verwendet, um die Daten in das PostScript-Format umzuwandeln. Die Daten im PostScript-Format werden dann von Ghostscript in das druckerspezifische Format umgewandelt und an das Druckerdevice geschickt.

## 8.6.2 Konfiguration des `apsfilters`

Durch spezielle Variablen kann das Verhalten des `apsfilters` individuell eingestellt werden. Diese Variablen werden in einer der folgenden Konfigurationsdateien eingetragen:

- `/etc/apsfilterrc`
- `/etc/apsfilterrc.<gs_driver>`

wobei `<gs_driver>` durch den tatsächlichen Wert des Ghostscript-Treibers zu ersetzen ist. Diese Konfigurationsdateien werden in der angegebenen Reihenfolge vom `apsfilter` eingelesen, d. h. die Einstellungen in der treiberspezifischen Datei `/etc/apsfilterrc.<gs_driver>` überschreiben die Voreinstellungen in der globalen Datei `/etc/apsfilterrc`.

In `/etc/apsfilterrc` sollten nur globale Voreinstellungen für alle Druckwarteschlangen eingetragen werden. Spezielle Einstellungen sollten in der entsprechenden `/etc/apsfilterrc.<gs_driver>` eingetragen werden.

Bei der Druckerkonfiguration mit YaST2 werden die Parameter z. T. wie oben in `/etc/printcap` gespeichert, insbesondere aber in `/etc/gs.upp/y2prn_<warteschlange>.upp`. Dabei ist `<warteschlange>` für die Standardwarteschlange `lp`, andernfalls der Name, der bei einer zusätzlichen Warteschlange vergeben wurde (z. B. `color`). Der eigentliche Druckerfilter `/var/lib/`

`apsfilter/apsfilter` wird auch hier über einen Link gemäß des `if`-Eintrags in `/etc/printcap` aufgerufen. Die obigen Parameter werden teils über diesen Link und teils über `/etc/gs.upp/y2prn_<warteschlange>.upp` an den Druckerfilter übergeben. In dieser Datei finden sich insbesondere die Ghostscript-Parameter, die bei der Druckerkonfiguration mit YaST2 gesetzt wurden. Nur ganz spezielle Ghostscript-Parameterwerte, die nicht über YaST2 einstellbar sind, können hier eingetragen werden. Die Variablen, die das Verhalten des `apsfilters` bestimmen, müssen in einer der folgenden Konfigurationsdateien eingetragen werden:

- `/etc/apsfilterrrc`
- `/etc/apsfilterrrc.y2prn_<warteschlange>.upp`

Diese Konfigurationsdateien werden in der angegebenen Reihenfolge vom `apsfilter` eingelesen, d.h. die Einstellungen in `/etc/apsfilterrrc.y2prn_<warteschlange>.upp` überschreiben die Voreinstellungen in `/etc/apsfilterrrc`.

In `/etc/apsfilterrrc` finden sich hilfreiche Kommentare zu den einzelnen Variablen. Hier eine Übersicht über die wichtigsten Variablen:

**FEATURE** ermöglicht die Art der Ausgabe von ASCII-Texten festzulegen:

Die Möglichkeiten:

**FEATURE=1** druckt eine Seite ASCII-Text pro Blatt Papier mit Kopfzeilen

**FEATURE=2** druckt zwei Seiten ASCII-Text pro Blatt Papier mit Kopfzeilen

**FEATURE=1n** druckt eine Seite ASCII-Text pro Blatt Papier ohne Kopfzeilen

**FEATURE=2n** druckt zwei Seiten ASCII-Text pro Blatt Papier ohne Kopfzeilen

**FEATURE=11** druckt in Querformat mit Kopfzeilen

**FEATURE=11n** druckt in Querformat ohne Kopfzeilen

**GS\_FEATURES** ermöglicht die Angabe spezieller Ghostscript-Parameter. Die möglichen Ghostscript-Parameter sind aber je nach verwendetem Ghostscript-Treiber unterschiedlich. Informationen zu den einzelnen Parametereinstellungen finden Sie in `/usr/share/ghostscript/5.50/doc/Devices.htm` und `/usr/share/ghostscript/5.50/doc/hpdj/gs-hpdj.txt`; siehe auch den Abschnitt 8.8 auf Seite 241 ff.

Fortsetzung des obigen Beispiels von Datei 8.6.1 auf Seite 232:

Damit der Drucker im Falle `$COLOR="mono"` auch wirklich immer schwarz-weiß druckt, sollte in `/etc/apsfilterrrc.hpdj` beispielsweise der Abschnitt aus Datei 8.6.2 auf der nächsten Seite eingetragen werden.

Überprüfen Sie anhand der Datei `file:/usr/share/doc/packages/ghostscript/doc/hpdj/gs-hpdj.txt`, ob diese Einstellungen für Ihren Druckertyp richtig bzw. möglich sind.

Kurzinformation dazu:

```
if [ "$COLOR" = "mono" ]; then
  GS_FEATURES="-sModel=unspec -sColorMode=mono"
else
  GS_FEATURES="-sModel=unspec -sColorMode=CMYK"
fi
```

Datei 8.6.2: `/etc/apsfilterrc.hpj`: Schwarzweiß-Einstellung

- Bei `-sModel=` können Sie zwischen 500, 500C, 510, 520, 540, 550C, 560C, 850C, 855C und `unspec` wählen.
- Bei `-sColorMode=` können Sie zwischen `mono`, `CMY`, `CMY+K` und `CMYK` wählen.

Erklärung zu den verschiedenen Farbmodellen (siehe `file:/usr/share/doc/packages/ghostscript/doc/hpdj/gs-hpdj.txt`):

**mono** Der Drucker hat nur eine Schwarzpatrone z. B. die Modelle 500, 510 und 520.

**CMY** Der Drucker kann entweder mit der Schwarzpatrone oder mit der Farbpatrone drucken wobei die Patronen meist per Hand ausgetauscht werden müssen z. B. die Modelle 500C und 540.

**CMY+K** Der Drucker hat zwar eine Schwarzpatrone und eine Farbpatrone gleichzeitig, aber Schwarz und Farbe können nicht gemischt werden. Also wird bei Farbdruck das Schwarz aus den Farben gemischt z. B. die Modelle 550C und 560C.

**CMYK** Der Drucker hat eine Schwarzpatrone und eine Farbpatrone gleichzeitig und Schwarz und Farbe können gemischt werden z. B. die Modelle 850C, 855C und alle modernen DeskJets (`unspec`).

**PRELOADS** ermöglicht die Angabe einer Datei, die vom apsfilter vor den eigentlichen Druckdaten verarbeitet wird. Dazu einige Beispiele:

- Einstellung der Helligkeitsverteilung beim Ausdruck auf Farbtintenstrahldruckern: Siehe `file:/usr/share/doc/sdb/de/html/jsmeix_print-gammakorrektur.html`
- Einstellung der Seitenränder beim Ausdruck von PostScript Dateien: Siehe `file:/usr/share/doc/sdb/sdb/de/html/ke_print-margins.html`
- Umschalten eines PostScript-Druckers auf Duplexdruck oder Wahl eines anderen Papierfachs bei einem PostScript-Drucker: Siehe `file:/usr/share/doc/sdb/sdb/de/html/ke_print-duplex.html` und `file:/usr/share/doc/sdb/sdb/de/html/ke_tray.html`

**ENCODING** ermöglicht den Ausdruck von ASCII-Text und HTML-Seiten aus Netscape gemäß Codierung nach ISO-8859-1 oder ISO-8859-2 – siehe dazu den Kommentar in `/etc/apsfilterrc` und `file:/usr/share/doc/sdb/de/html/jsmeix_print-iso88592.html`.

### 8.6.3 Fehlersuche beim apsfilter

Ein Protokoll, das aufzeichnet, was während der Abarbeitung eines Druckauftrages durch apsfilter passiert, sollte bei der Fehlersuche helfen.

#### Vorgehen:

1. Melden Sie sich als Benutzer `'root'` an.
2. Entfernen Sie in `/var/lib/apsfilter/apsfilter` das Kommentarzeichen `'#'` vor `set -x`.
3. Von nun an werden die Aktivitäten des Druckerfilters in entsprechenden Log-Dateien mitprotokolliert, die in `/etc/printcap` festgelegt sind. Bei `1f` ist die jeweilige Log-Datei der einzelnen Druckwarteschlangen angegeben, z. B. `/var/spool/lpd/hpdj-a4dj-ascii-mono-300-color/log`; vgl. Datei [8.6.1](#) auf Seite [232](#).

Das Protokoll des jeweils letzten Ausdrucks wird jeweils an die bestehende Log-Datei angehängt, was dazu führt, dass diese Dateien schnell groß und unübersichtlich werden. Daher sollten die Protokolle aus obigem Beispiel vor jedem neuen Ausdruckversuch mit

```
erde: # cat /dev/null >/var/spool/lpd/hpdj-a4dj-ascii-mono-300-color/log
```

geleert werden, aber nicht gelöscht.

4. Nach einem Ausdruckversuch können Fehlermeldungen in den Log-Dateien helfen, die Ursache des Druckerproblems zu finden. Die Log-Dateien in obigem Beispiel können z. B. mit `less` angezeigt werden.

## 8.7 Drucken im TCP/IP-Netzwerk

### Worum es geht?

Sie wollen entweder

- im TCP/IP-Netzwerk einen Drucker benutzen, der an einem anderen Rechner lokal angeschlossen ist, oder
- Sie wollen via TCP/IP-Netzwerk einen Drucker benutzen, der an einer „Printserver-Box“ angeschlossen ist, oder
- Sie wollen einen Netzwerkdrucker mit eigenem TCP/IP-Netzwerkanschluss benutzen.

Dabei wollen Sie die Druckjobs mit apsfilter filtern lassen.

## Terminologie

Ein anderer Rechner im TCP/IP-Netzwerk, an dem der Drucker lokal angeschlossen ist, wird im folgenden *Print-Server* genannt, im Unterschied zu einer *Printserver-Box*, also einem kleinen Gerät mit TCP/IP-Netzwerkanschluss einerseits und lokaler Anschlussmöglichkeit für den Drucker andererseits. Ein Drucker, der selbst über einen TCP/IP-Netzwerkanschluss verfügt, wird im Folgenden als *Netzwerkdrucker* bezeichnet und der Rechner, von dem der Druckauftrag gestartet wird, ist der *Client*.

### 8.7.1 Übersicht: Die einzelnen Fälle

Die Unterschiede liegen in der Filterung der zu druckenden Datei: An einer Stelle der Kette muss die Ausgangsdatei in das Format umgewandelt werden, das der Drucker letztlich auch drucken kann – also in die Druckersprache, die der Drucker direkt spricht (PostScript, HP PCL, ESC/P). Dies erledigt der `apsfilter`. Bei Netzwerkdruckern und Printserver-Boxen muss daher der `apsfilter` schon auf dem Client laufen und dessen Ausgabe wird dann an den Netzwerkdrucker bzw. an die Printserver-Box weitergeleitet. Bei Druckern an einem Print-Server kann der `apsfilter` entweder auf dem Client laufen oder auf dem Print-Server. Es gibt also folgende Möglichkeiten:

#### Netzwerkdrucker mit Filterung beim Client:

1. Client: Datei in Druckerdaten wandeln (`-apsfilter->`)
2. Client: Druckerdaten an den Netzwerkdrucker schicken (`-remote->`)

#### Printserver-Box mit Filterung beim Client:

1. Client: Datei in Druckerdaten wandeln (`-apsfilter->`)
2. Client: Druckerdaten an die Printserver-Box schicken (`-remote->`)
3. Printserver-Box: Druckerdaten an den Drucker schicken

#### Drucker an einem Print-Server mit Filterung beim Client:

1. Client: Datei in Druckerdaten wandeln (`-apsfilter->`)
2. Client: Druckerdaten an den Print-Server schicken (`-remote->`)
3. Print-Server: Druckerdaten an den Drucker schicken

#### Drucker an einem Print-Server mit Filterung beim Print-Server:

1. Client: Datei an den Print-Server schicken (`-remote->`)
  2. Print-Server: Datei in Druckerdaten wandeln (`-apsfilter->`)
  3. Print-Server: Druckerdaten an den Drucker schicken
- Dort, wo `-remote->` steht, wird eine Druckwarteschlange benötigt, die die Daten nur weiterleitet (engl. *Printer forwarding queue*), aber nicht filtert.

- Dort wo `-apsfilter->` steht, wird eine Druckwarteschlange benötigt, die die Daten filtert. Ist die Filterung beim Client, so ist diese Filter-Warteschlange ein „Prefilter“ für die anschließende „Printer forwarding queue“. Ist die Filterung beim Print-Server, so ist die Filter-Warteschlange eine der normalen Warteschlangen, die auf dem Print-Server eingerichtet sind (etwa `lp` oder `ascii`).

### Voraussetzungen:

Der Drucker muss von SuSE Linux unterstützt sein, da der Prefilter die drucker-spezifischen Daten auf dieselbe Weise wie für einen lokal angeschlossenen Drucker erzeugt. Vgl. dazu Abschnitt 8.2 auf Seite 220 ff.

Eine TCP/IP-Verbindung zum Netzdrucker muss bestehen und ordnungsgemäß funktionieren.

### 8.7.2 Konfiguration: Printer forwarding queue auf dem Client

Melden Sie sich als Systemadministrator `'root'` auf einer Textkonsole an. Falls Sie ein grafisches Login verwenden, wechseln Sie vorher mit `(Strg) + (Alt) + (F2)` auf eine Textkonsole.

1. Geben Sie entweder `/var/lib/apsfilter/SETUP` oder `lprsetup` ein.
2. Drücken Sie die `(←)`, damit Sie das Menü `'APSFILTER SETUP'` erhalten.
3. Wählen Sie nacheinander `'ENTRY'`, `'DEVICE'` und `'REMOTE'`.
4. Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers bzw. der Printserver-Box bzw. des Print-Servers ein. Falls in Ihrem Netzwerk die Namensauflösung (DNS) funktioniert, kann alternativ der voll qualifizierte Name des Print-Servers (FQDN) eingegeben werden.
5. Geben Sie die Bezeichnung der Warteschlange auf dem Netzwerkdrucker bzw. auf der Printserver-Box bzw. auf dem Print-Server ein. Bei Netzwerkdruckern bzw. Printserver-Boxen finden Sie die möglichen Warteschlangennamen in der Dokumentation des Gerätes. Bei einem Print-Servers ist es eine der Warteschlangen, die auf dem Print-Server eingerichtet sind (etwa `lp` oder `ascii`).
6. Wählen Sie `'ADD'`.
7. Drücken Sie die `(←)`, damit es weitergeht.
8. Wählen Sie nacheinander `'RETURN'` und `'EXIT'`.

Nun haben Sie auf dem Client die Warteschlange `remote`. Nach Neustarten des Druckerdaemons auf dem Client mit

```
erde: # rclpd stop
erde: # rclpd start
```



steht die Warteschlange `remote` auf dem Client zur Verfügung.



Mit dem Befehl

```
erde: # lpr -Premote <Datei>
```

wird die `<Datei>` ohne Filterung an den Netzwerkdrucker bzw. an die Printserver-Box geschickt. Hängt der Drucker jedoch an einem Print-Server, so ist auf dem Print-Server in `/etc/hosts.lpd` die IP-Adresse des Clients einzutragen. Falls die Namensauflösung funktioniert kann alternativ der voll qualifizierte Name des Clients (FQDN) eingetragen werden.

Nach Neustarten des Druckerdaemons auf dem Print-Server nimmt dieser die Druckaufträge von dem eingetragenen Client an. Hängt der Drucker an einem Print-Server mit Filterung beim Print-Server, so ist die Konfiguration hiermit abgeschlossen.

### 8.7.3 Konfiguration: Prefilter auf dem Client

1. Starten Sie `lprsetup`.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie nacheinander 'ENTRY', 'DEVICE' und 'PREFILTER'.
4. Wählen Sie die eben eingerichtete Warteschlange `remote`.
5. Wählen Sie 'PRINTER'.
6. Wählen Sie aus 'POSTSCRIPT', 'HEWLETT-PACKARD', 'OTHER' oder 'FREEDEF' den passenden Eintrag aus.
7. Wählen Sie 'COMMIT'.
8. Blättern Sie in der folgenden Liste, bis Sie den passenden Ghostscript-Treiber oder die passende Parameterdatei gefunden haben und wählen Sie dann 'OK'.
9. Geben Sie die korrekte Auflösung an und wählen Sie dann 'OK'.
10. Wählen Sie nacheinander 'RETURN' und 'PAPER'.
11. Wählen Sie die passende Papiergröße und dann 'OK'.
12. Wählen Sie 'COLOR'.
13. Wählen Sie 'MONO' oder 'COLOR' und wählen Sie dann 'OK'.
14. Wählen Sie 'ADD'. Sie erhalten eine Ausgabe, welche Prefilter-Warteschlangen bei der Apsfilter-Konfiguration auf Ihrem System angelegt wurden. Notieren Sie sich, welche Prefilter-Warteschlangen angelegt wurden. Wählen Sie dann 'OK'.
15. Drücken Sie die , damit es weitergeht.
16. Wählen Sie nacheinander 'RETURN' und 'EXIT'.

Nach Neustarten des Druckerdaemons auf dem Client mit

```
erde: # rclpd stop
erde: # rclpd start
```

stehen die neuen Prefilter-Warteschlangen auf dem Client zur Verfügung.

Mit dem Befehl

```
erde: # lpr -Pprefilter-warteschlange <Datei>
```

wird die <Datei> in die angegebene `prefilter-warteschlange` geschickt, dort durch den `apsfilter` in Druckerdaten umgewandelt und diese werden über die `remote`-Warteschlange an den Netzwerkdrucker bzw. an die Printserver-Box bzw. an den Print-Server weitergeschickt.

### 8.7.4 Schwierigkeiten bei der Konfiguration

#### Konfiguration des Prefilters prüfen

Schließen Sie den Drucker über die parallele Schnittstelle direkt an der ersten parallelen Schnittstelle am Rechner an und konfigurieren Sie den Drucker nur zum Test als lokalen Drucker, um etwaige Netzprobleme auszuschließen. Gehen Sie dazu anhand des Abschnitts 8.2 auf Seite 220 vor. Wenn der Drucker lokal funktioniert, kennen Sie den passenden Ghostscript-Treiber und die anderen Parameter für die Konfiguration des Prefilters. Nun können Sie den Drucker gemäß obiger Anleitung als Netzwerkdrucker einrichten.

#### Netzwerkdrucker oder Printserver-Box arbeitet nicht zuverlässig

Es gibt bisweilen Probleme mit dem Druckerspooler, der auf der Printserver-Box bzw. dem Netzwerkdrucker läuft (z. B. wenn mehrere Drucker angeschlossen sind oder mehrere Druckaufträge gleichzeitig anstehen). Da es am Druckerspooler in der Printserver-Box bzw. im Netzwerkdrucker liegt, kann man nicht viel machen. Es ist daher im Allgemeinen unproblematischer, den Drucker an einen Print-Server anzuschließen.

Dennoch kann folgendes Vorgehen Besserung bringen: Ein einziger Rechner dient als Print-Server für die Printserver-Box bzw. den Netzwerkdrucker. Alle Clients schicken die Druckaufträge an diesen Print-Server und nur dieser Print-Server übernimmt das Spooling der Druckaufträge und schickt sie an die Printserver-Box bzw. den Netzwerkdrucker weiter. Die Filterung kann auch hier beim Client oder auf dem Print-Server erfolgen. Die Details sind [file:///usr/share/doc/sdb/de/html/jsmeix\\_print-netzwerk.html](file:///usr/share/doc/sdb/de/html/jsmeix_print-netzwerk.html) zu entnehmen.

#### Hintergrundinformation:

Die „Printer forwarding queue“ und die „Prefilter-Warteschlange“ können nicht zu einer einzigen Warteschlange zusammengefasst werden, denn der Druckerdaemon `lpd` (aus dem Paket `lpd`) ignoriert bei entfernten Druckwarteschlangen Filterangaben in der `/etc/printcap` – also ist für die Vorfilterung eine eigene Warteschlange nötig.

## 8.8 Etwas über Ghostscript

Wenn Sie nicht gerade Besitzer eines PostScript-Druckers sind, ist Ghostscript die populäre Wahl für das eigentliche Filtern der Druckaufträge. Ghostscript akzeptiert PostScript-Dateien als Eingabe und beinhaltet zur Konvertierung in druckerspezifische Formate eine Vielzahl von „Druckertreibern“. Ghostscript ist jedoch viel mehr als nur eine Sammlung nützlicher Druckertreiber – Ghostscript kann auch PostScript-Dateien für die Bildschirmausgabe vorbereiten (für gv) oder nach PDF umwandeln.

Ghostscript – beschrieben in <file:/usr/share/doc/packages/ghostscript/doc/Use.htm> – ist ein sehr umfangreiches Programm mit zahlreichen Kommandozeilenoptionen. Ein Direktaufruf von Ghostscript startet nach Abarbeitung der Kommandozeile einen Dialog mit eigener Eingabeaufforderung `gs>`, der mit dem Befehl `quit` beendet wird.

Der Hilfe-Befehl

```
tux@erde: > gs -h | less
```

listet die nötigsten Optionen auf und gibt die Versionsnummer des Programms sowie die *aktuelle Liste der unterstützten Geräte* aus; dabei erscheint auch als allgemeine Angabe `uniprint` – die Parameterdateien für `uniprint` sind in <file:/usr/share/doc/packages/ghostscript/catalog.devices> aufgezählt.

### 8.8.1 Beispiele für die Arbeit mit Ghostscript

In `/usr/share/ghostscript/5.50/examples` – z. Z. ist die Ghostscript-Version 5.50 bei SuSE Linux dabei – finden Sie etliche PostScript-Dateien.

`/usr/share/ghostscript/5.50/examples/colorcir.ps` eignet sich für einen Druckertest. Unter X, der graphischen Oberfläche, können Sie eine PostScript-Datei mit dem Befehl `gs` am Bildschirm anzeigen lassen:

```
tux@erde: > gs /usr/share/ghostscript/5.50/examples/colorcir.ps
```

Zum Beenden drücken Sie in dem Terminalfenster, von dem aus Sie `gs` aufgerufen haben, `(Strg) + (c)`.

Die Umwandlung einer PostScript-Datei in das druckerspezifische Format für einen PCL 5- oder PCL 6-Drucker geschieht z. B. mit dem Befehl

```
tux@erde: > gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=/tmp/out.prn \
-sDEVICE=ljet4 -r300x300 \
/usr/share/ghostscript/5.50/examples/colorcir.ps quit.ps
```

wobei der Befehl in einer einzigen Zeile einzugeben und der Rückstrich (`'\'`) zu unterdrücken ist. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die Datei `/tmp/out.prn` noch nicht existiert.

Die Umwandlung einer PostScript-Datei in das druckerspezifische Format für einen PCL-3-Drucker geschieht z. B. mit einem der folgenden Befehle:

```
tux@erde: > gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=/tmp/out.prn \
-sDEVICE=hpdj -r300x300 \
-sModel=500 -sColorMode=mono -dCompressionMethod=0 \
/usr/share/ghostscript/5.50/examples/colorcir.ps quit.ps
```

```
tux@erde: > gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=/tmp/out.prn \
-sDEVICE=cdjmono -r300x300 \
/usr/share/ghostscript/5.50/examples/colorcir.ps quit.ps
tux@erde: > gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=/tmp/out.prn \
-sDEVICE=cdj500 -r300x300 \
/usr/share/ghostscript/5.50/examples/colorcir.ps quit.ps
tux@erde: > gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=/tmp/out.prn \
-sDEVICE=cdj550 -r300x300 \
/usr/share/ghostscript/5.50/examples/colorcir.ps quit.ps
(Jeder Befehl ist ohne '\\' in einer einzigen Zeile einzugeben.)
```

Die Umwandlung einer PostScript-Datei in das druckerspezifische Format für einen ESC/P2- oder ESC/P- oder ESC/P-Raster-Drucker geschieht z. B. mit einem der folgenden Befehle:

```
tux@erde: > gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=/tmp/out.prn \
@stcany.upp \
/usr/share/ghostscript/5.50/examples/colorcir.ps quit.ps
tux@erde: > gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=/tmp/out.prn \
-sDEVICE=stcolor -r360x360 \
-dBitsPerPixel=1 -sDithering=gsmono -dnoWeave -
sOutputCode=plain \
/usr/share/ghostscript/5.50/examples/colorcir.ps quit.ps
```

Hier sieht man den Unterschied im Aufruf bei Verwendung einer Parameterdatei für den uniprint-Treiber und bei einem der anderen Ghostscript-Treiber. Da alle treiberspezifischen Parameter in der uniprint Parameterdatei stehen, sind keine weiteren treiberspezifischen Parameter anzugeben im Gegensatz zu den anderen Ghostscript-Treibern.

Nach jedem der obigen Befehle stehen die druckerspezifischen Daten in /tmp/out.prn, die nun mit folgendem Befehl von 'root' direkt an den Drucker geschickt wird

```
tux@erde: > cat /tmp/out.prn >/dev/lp0
```

sofern der Drucker an der ersten parallelen Schnittstelle /dev/lp0 angeschlossen ist.

Soll eine ASCII-Textdatei mit Ghostscript gedruckt werden, so ist diese zuerst mit

```
tux@erde: > a2ps -l --medium=A4dj --output=/tmp/out.ps textdatei
in das PostScript-Format umzuwandeln und dann mit
```

```
tux@erde: > gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=/tmp/out.prn \
<treiberspezifische-ghostscript-parameter> \
/tmp/out.ps quit.ps
```

in das druckerspezifische Format umzuwandeln, welches dann als 'root' mit

```
tux@erde: > cat /tmp/out.prn > /dev/lp0
```

an den Drucker geschickt wird.

Auf der *Ghostscript-Homepage*, können Sie sich über den neuesten Stand der Dinge bei Ghostscript (Versionen, Druckerunterstützung usw.) informieren. Sie ist zu finden unter der URL <http://www.cs.wisc.edu/~ghost/>.

## 8.9 Beispiele für eigene Druckerfilter

### 8.9.1 Vorbemerkungen

Das Anliegen dieses Abschnitts ist nicht, eine Alternative zum `apsfilter` vorzustellen, sondern es geht darum, an Hand eines einfachen Beispiels eines selbstgestellten Druckerfilters die Hintergründe beim Drucken unter Linux zu erklären. Natürlich ist damit dann auch die Möglichkeit gegeben, für Spezialfälle eine zusätzliche Druckerwarteschlange mit eigenem Druckerfilter zu verwenden, wenn der `apsfilter` für diesen Spezialfall nicht sinnvoll konfigurierbar ist. Das hier angegebene Beispiel ist so einfach wie möglich gehalten, um die wesentlichen Schritte deutlich zu machen. Deswegen wurde z. B. auch auf Fehlerkorrekturmaßnahmen in dem Filter-Skript verzichtet.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der Drucker an der ersten parallelen Schnittstelle `/dev/lp0` angeschlossen ist. Ist der Drucker an einer anderen Schnittstelle am Rechner angeschlossen, ist statt `/dev/lp0` das Device der anderen Schnittstelle zu nehmen (vgl. Abschnitt 8.2 auf Seite 220).

Ein Druckerfilter erhält vom Druckerspooler die zu druckenden Daten über die Standardeingabe. Der Druckerfilter hat diese Daten in das druckerspezifische Format umzuwandeln und dann über die Standardausgabe auszugeben. Der Druckerspooler sorgt dafür, dass alles, was der Druckerfilter über die Standardausgabe ausgibt, beim Druckerdevice `/dev/lp0` ankommt. Der Kernel wiederum leitet alles, was beim Druckerdevice ankommt, an die dazu definierte Schnittstelle (z. B. an die IO-Adresse `0x378`) weiter. Die Hardware sorgt dafür, dass alles was z. B. an die IO-Adresse `0x378` geschickt wird, über das parallele Anschlusskabel an den Drucker gesendet wird. Der Drucker interpretiert diesen Datenstrom und druckt dementsprechend.

Die folgenden Befehle können normalerweise nur als Benutzer `'root'` ausgeführt werden, denn normale Benutzer dürfen nicht direkt auf das Druckerdevice zugreifen, es sei denn der Benutzer `'root'` hat mit dem Befehl

```
erde: # chmod a=rw /dev/lp0
```

allen Benutzern erlaubt, direkt auf das Druckerdevice zuzugreifen.

Befehle werden z. B. wie folgt angegeben:

```
erde: # cat ASCII-Textdatei >/dev/lp0
```

Dabei muss `ASCII-Textdatei` durch den Namen einer existierenden ASCII-Textdatei ersetzt werden. Auch sonst sollte klar sein, was zeichengenau zu übernehmen ist und was nur Platzhalter sind.

### 8.9.2 Ein einfaches Beispiel zur grundsätzlichen Arbeitsweise

Durch den Befehl

```
erde: # echo -en "hello\f" >/dev/lp0
```

wird keinerlei Druckerspooler oder Druckerfilter aktiv, denn es wird das Druckerdevice `/dev/lp0` direkt angesprochen. Dadurch werden nur die ASCII-Zeichen `'h'`, `'e'`, `'l'`, `'l'`, `'o'` und `'\f'` direkt an den Drucker geschickt.

Das Zeichen '\f' steht dabei für das FormFeed-ASCII-Zeichen, es löst einen Seitenvorschub beim Drucker aus. Sofern der Drucker ASCII-Zeichen direkt drucken kann, druckt er das Wort `hello` und schiebt die Seite heraus.

Mit

```
erde: # cat ASCII-Textdatei >/dev/lp0
```

wird auch keinerlei Druckerspooles oder Druckerfilter aktiv, denn es wird das Druckerdevice `/dev/lp0` direkt angesprochen. Es werden die ASCII-Zeichen aus der ASCII-Textdatei direkt an den Drucker geschickt.

Unter Linux werden zwei ASCII-Textzeilen nur durch ein LineFeed-ASCII-Zeichen (Zeilenvorschub) getrennt. Unter DOS/Windows werden zwei ASCII-Textzeilen durch ein LineFeed-ASCII-Zeichen und ein CarriageReturn-ASCII-Zeichen (Wagenrücklauf) getrennt.

Schickt man mit obigem Befehl eine ASCII-Textdatei direkt an den Drucker, so erscheint normalerweise folgendes Druckbild

```
Erste Zeile
        Zweite Zeile
                Dritte Zeile
                        ...
```

denn der Drucker macht nur einen Zeilenvorschub aber keinen Wagenrücklauf (Rücklauf des Druckkopfes), da kein CarriageReturn-ASCII-Zeichen gesendet wurde.

Man kann aber den Drucker so umstellen, dass er bei einem LineFeed-ASCII-Zeichen einen Zeilenvorschub und einen Wagenrücklauf macht.

Bei Druckern, die die Druckersprache PCL 3 verstehen, wird mit der Escape-Sequenz `\033&k2G` der Drucker so eingestellt, dass er bei einem LineFeed-ASCII-Zeichen einen Zeilenvorschub und einen Wagenrücklauf macht. Mit

```
erde: # echo -en "\033&k2G" >/dev/lp0
```

wird die Escape-Sequenz an den Drucker gesendet und anschließend wird mit

```
erde: # cat ASCII-Textdatei >/dev/lp0
```

die ASCII-Textdatei mit korrektem Zeilenumbruch ausgedruckt. Evtl. ist danach noch

```
erde: # echo -en "\f" >/dev/lp0
```

nötig, um die letzte Seite aus dem Drucker herauszuschieben.

Allerdings werden die Umlaute meist nicht korrekt gedruckt, denn unter DOS/Windows sind die Umlaute anders als unter Linux codiert und der Drucker ist normalerweise für DOS/Windows voreingestellt.

Mit

```
erde: # cp ASCII-Textdatei ASCII-Textdatei.ibmpc
```

```
erde: # recode lat1..ibmpc ASCII-Textdatei.ibmpc
```

wird die ASCII-Textdatei zunächst nach `ASCII-Textdatei.ibmpc` kopiert und dann wird `ASCII-Textdatei.ibmpc` gemäß DOS/Windows neu codiert.

Mit

```
erde: # cat ASCII-Textdatei.ibmpc >/dev/lp0
```

sollten sowohl Zeilenumbruch als auch Umlaute korrekt gedruckt werden. Da in ASCII-Textdatei.ibmpc sowohl Zeilenumbruch als auch Umlaute gemäß DOS/Windows codiert sind, ist nun auch keine spezielle Escape-Sequenz nötig, um das passende Zeilenumbruchverhalten beim Drucker einzustellen.

Also sollte mit

```
erde: # cp ASCII-Textdatei ASCII-Textdatei.ibmpc
erde: # recode lat1..ibmpc ASCII-Textdatei.ibmpc
erde: # cat ASCII-Textdatei.ibmpc >/dev/lp0
```

jede ASCII-Textdatei auf jedem Drucker, der ASCII-Text drucken kann, korrekt ausgegeben werden.

Wenn das funktioniert, ist es naheliegend, einen Druckerfilter zu erstellen, der genau diese Umwandlung der ASCII-Textdatei in das druckerspezifische Format automatisch erledigt.

Zuerst wird analog zu `/var/lib/apsfilter` ein Unterverzeichnis für den eigenen Druckerfilter angelegt und in dieses Unterverzeichnis gewechselt (als Benutzer `'root'`):

```
erde: # mkdir /var/lib/myprinterfilter
erde: # cd /var/lib/myprinterfilter
```

Erstellen Sie ein Bash-Script (als ASCII-Textdatei) mit dem Namen `asciifilter`, wie in Datei 8.9.1 aufgelistet.

```
#!/bin/bash

# make a temporary file
INPUT="$(mktemp /tmp/asciifilter.$$XXXXXX)"

# First store everything from stdin in $INPUT
# to have the input as a regular file
cat > $INPUT

# Recode the INPUT
recode lat1..ibmpc $INPUT

# Add a FormFeed at the end of $INPUT
# to get the last page out of the printer
echo -en "\f" >> $INPUT

# Send $INPUT to stdout
cat $INPUT

# Remove the INPUT file
rm $INPUT
```

Datei 8.9.1: `/var/lib/myprinterfilter/asciifilter`

Machen Sie dieses Bash-Script für jeden Benutzer ausführbar mit

```
erde: # chmod a+x /var/lib/myprinterfilter/asciifilter
```

Legen Sie mit `lprsetup` eine zusätzliche Druckerwarteschlange an. Wählen Sie irgendeinen Ghostscript-Treiber, den Sie sonst nicht verwenden. Auflösung

und Papiergröße sind nicht relevant. Wählen Sie 'MONO'. Aber bei 'SPECIAL Settings for your printer' geben Sie bei 'NAME Optional name for the queue' als Name `af` ein, was für `asciifilter` stehen soll, sofern Sie noch keine Druckerwarteschlange mit dem Namen `af` haben. Es werden dann folgende Warteschlangen durch `lprsetup` angelegt: `af-ascii`, `af` und `af-raw`.

Im Folgenden wird nur die Warteschlange `af` verwendet. Die Warteschlangen `af-ascii` und `af-raw` sind eigentlich überflüssig, und können wahrscheinlich nicht verwendet werden, da vermutlich der gewählte Ghostscript-Treiber nicht für den angeschlossenen Drucker funktionieren wird.

In `/etc/printcap` findet sich nun auch der Eintrag wie in Datei 8.9.2 (gekürzt).

```
af...
      :if=/var/lib/apsfilter/bin/...-af:\
      :la@:mx#0:\
      :tr=:cl:sh:
```

Datei 8.9.2: `/etc/printcap`: eigener Filter

Stoppen Sie den Druckerspooler mit

```
erde: # rclpd stop
```

und ändern Sie bei obigem Eintrag in `/etc/printcap` nur die Zeile

```
:if=/var/lib/apsfilter/bin/...-af:\
```

in

```
:if=/var/lib/myprinterfilter/asciifilter:\
```

und starten Sie nach dem Abspeichern von `/etc/printcap` den Druckerspooler wieder mit

```
erde: # rclpd start
```

und nun sollte jeder Benutzer mit

```
erde: # lpr -Paf ASCII-Textdatei
```

über die neue Warteschlange `af` drucken können.

Diese neue Warteschlange macht eigentlich nichts anderes als der `apsfilter`, sofern Sie in einer `apsfilterrc`-Datei `USE_RECODE_NOT_A2PS="yes"` setzen.

Um grundsätzlich zu verhindern, dass über die überflüssigen Warteschlangen `af-ascii` und `af-raw` ungewollt Daten zum Drucker geschickt werden, sollte in `/etc/printcap` bei diesen Warteschlangen jeweils die Zeile

```
:lp=/dev/lp0:\
```

in

```
:lp=/dev/null:\
```

geändert werden.



### 8.9.3 Ein etwas komplexeres Beispiel

#### Anliegen

Der vorhandene Treiber ist kein Ghostscript-Treiber. In diesem Fall muss man eventuell einen eigenen Druckerfilter erstellen; zwei Varianten sind zu unterscheiden:

1. Es gibt keinen Ghostscript-Treiber für den Drucker (z. B. weil der Drucker ein „GDI“-Gerät ist).
2. Ein Ghostscript-Treiber ist für den Drucker zwar vorhanden, aber es gibt zusätzlich einen Nicht-Ghostscript-Treiber, der bessere Druckergebnisse ermöglicht (z. B. einen auf das spezielle Druckermodell optimierten Treiber).

Solche Treiber werden normalerweise als Zusatz zu Ghostscript verwendet, indem das eigentliche Treiberprogramm spezielle Ausgaben von Ghostscript in das druckerspezifische Format konvertiert.

Da dies die komplizierteste Situation ist, kann an Hand dieses Beispiels später auch für jeden anderen Drucker bei Bedarf ein eigener Druckerfilter erstellt werden.

#### Voraussetzung

Es wird vorausgesetzt, dass ein zur vorliegenden Version SuSE Linux passender Treiber für den Drucker vorhanden ist bzw. aus dem Internet heruntergeladen werden kann und dass Sie im Umgang mit Unix-Quellen (z. B. mit `.zip`- oder `.tar.gz`-Archiven oder `.rpm`-Paketen) vertraut sind; vgl. auch Abschnitt 11.3 auf Seite 310. Nach dem Entpacken eines solchen Archivs gibt es normalerweise aktuelle Installationshinweise in Dateien namens `README` oder `INSTALL` oder in einem Unterzeichnis namens `doc`.

#### Hintergrund-Informationen

Bei `.tar.gz`-Archiven ist das eigentliche Treiberprogramm in der Regel zu compilieren und zu installieren. Im Folgenden wird angenommen, dass das eigentliche Treiberprogramm als

```
/usr/local/bin/printerdriver
```

installiert wird.

Normalerweise macht das eigentliche Treiberprogramm nichts anderes, als spezielle Ausgaben von Ghostscript in das druckerspezifische Format zu konvertieren (vgl. Abschnitt 8.8 auf Seite 241).

Dazu wird Ghostscript z. B. mit einem der folgenden Ghostscript-Treiber und einer Auflösung von 600 dpi aufgerufen:

```
-sDEVICE=pbmraw -r600x600
-sDEVICE=pngmraw -r600x600
```

Welcher Ghostscript-Treiber und welche Auflösung tatsächlich zu nehmen ist, muss in der Dokumentation zum Treiberprogramm angegeben sein.

Die Eingabe von Ghostscript kommt bei einem Druckerfilter nicht direkt von der zu druckenden Datei, sondern über die Standardeingabe. Dazu muss im Ghostscript-Aufruf statt des Dateinamens ein einzelnes `-` stehen. Damit die Ausgabe von Ghostscript an das eigentliche Treiberprogramm weitergegeben werden kann, wird der Ghostscript-Parameter `-sOutputFile=-` benötigt.

Die Ausgabe von Ghostscript wird über eine Pipe an das Treiberprogramm weitergeleitet:

```
| /usr/local/bin/printerdriver Parameter
```

Welche Parameter für das Treiberprogramm nötig sind, muss in der Dokumentation zum Treiberprogramm angegeben sein.

Insgesamt ergibt sich folgender Aufruf

```
gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=- \
  -sDEVICE=<device> -r<resolution> \
  - quit.ps \
  | /usr/local/bin/printerdriver <parameter>
```

Für `<device>`, `<resolution>` (Auflösung), `/usr/local/bin/printerdriver` und `<parameter>` sind die passenden Werte gemäß der Dokumentation zum Treiberprogramm einzusetzen.

Für einen Drucker, der von Ghostscript direkt unterstützt wird, vereinfacht sich dieser Aufruf zu

```
gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=- \
  -sDEVICE=<ghostscript-driver> -r<resolution> \
  <opt-parameter> \
  - quit.ps
```

wobei `<ghostscript-driver>`, `<resolution>` (Auflösung) und eventuell `<opt-parameter>` (treiberspezifische Ghostscript-Parameter, optional) entsprechend einzusetzen sind (vgl. Abschnitt 8.8 auf Seite 241).

Da Ghostscript als Eingabe die Daten im PostScript-Format erwartet, müssen vor dem Ghostscript-Aufruf die zu druckenden Daten in das PostScript-Format konvertiert werden, falls diese noch nicht im PostScript-Format vorliegen.

Normalerweise genügt es, sich auf die Umwandlung von ASCII-Text nach PostScript zu beschränken, denn Anwendungsprogramme liefern entweder gleich PostScript (z. B. Netscape und StarOffice) oder nur ASCII-Text (z. B. Editoren). Um das Format der zu druckenden Daten zu bestimmen, wird das Kommando `file` verwendet.

ASCII-Text wird mit `a2ps` nach PostScript umgewandelt. Zu den mannigfaltigen Möglichkeiten dieses Tools siehe die Manual-Page von `a2ps` (`man a2ps`).

## Installation und Anwendung

Legen Sie ein Verzeichnis `/var/lib/myprinterfilter` an – sofern es nicht schon existiert – und wechseln Sie in dies Verzeichnis.

Erstellen Sie ein Bash-Skript mit dem Namen `printerfilter` (vgl. Datei 8.9.3 auf der nächsten Seite).

Sie können alles zeichengenau übernehmen, nur die Variablen **GSDEVICE** und **DRIVER** sind gemäß Ihrem Drucker anzupassen – d. h. dort sind für `device`, `resolution`, `/usr/local/bin/printerdriver` und `parameter` die passenden Werte einzutragen.

Für einen von Ghostscript unterstützten Drucker tragen Sie ein:

```
DRIVER='cat -'
```

Für einen PostScript-Drucker, der zudem kein Ghostscript benötigt:

```
GS='cat -'
```

```
DRIVER='cat -'
```

Die Variablen **A2PSLAYOUT** und **A2PSENCODING** können Sie gemäß Ihrer Wünsche anpassen; vgl. Manual-Page von **a2ps** (`man a2ps`).

Machen Sie dieses Bash-Skript für jeden Benutzer ausführbar und legen Sie mit `lprsetup` eine Druckerwarteschlange an. Gehen Sie dabei analog zum Abschnitt 8.9.2 auf Seite 243 vor.

Falls der Druckerfilter nicht wie gewünscht arbeitet, kann eine Logdatei, in die geschrieben wird, was während der Abarbeitung eines Druckauftrages durch den Druckerfilter passiert, bei der Fehlersuche helfen. Gehen Sie dazu analog zum Abschnitt 8.6.3 auf Seite 236 vor.

```

#!/bin/bash

# For debugging see for stderr in /var/spool/.../log
#set -x

# Define the program calls for the filter pipes

# The a2ps call
A2PSLAYOUT="-1 --center-title= --borders=yes"
A2PSENCODING='--encoding=ISO-8859-1'
A2PS="a2ps $A2PSLAYOUT $A2PSENCODING --output=-"

# The gs call
# in GSDEVICE the Ghostscript device and parameters have to be set
GSDEVICE='-sDEVICE=Device -rResolution'
GS="gs -q -dNOPAUSE -dSAFER -sOutputFile=- $GSDEVICE - quit.ps"

# The call for an optional printerdriver
DRIVER='/usr/local/bin/printerdriver Parameter'

# make a temporary file
INPUT="$(mktemp /tmp/printerfilter.$$XXXXXX)"

# First store everything from stdin in $INPUT
# to have the input as a regular file
cat > $INPUT

# Determine the FILETYPE of the data in $INPUT
FILESTRING=$(file $INPUT | tr 'A-Z' 'a-z')
case "$FILESTRING" in
  *postscript*) FILETYPE=postscript ;;
  *ascii*|*text*|*english*|*script*) FILETYPE=ascii ;;
  *) FILETYPE=unknown ;;
esac

# Do the filter pipe according to the FILETYPE
case "$FILETYPE" in
  postscript)
    cat $INPUT | eval $GS | eval $DRIVER ;;
  ascii)
    cat $INPUT | eval $A2PS | eval $GS | eval $DRIVER ;;
  unknown)
    echo "Unknown filetype: $FILESTRING" \
      | mailx -s "printerfilter" root ;;
esac

# Remove the INPUT file
rm $INPUT

```

## Datei 8.9.3: Komplexer Druckerfilter

## 9 Der Kernel

Der Kernel, der während der Installation möglicherweise auf die Diskette geschrieben wird – und auch im installierten System im `/boot`-Verzeichnis zu finden ist –, ist so konfiguriert, dass er ein möglichst breites Spektrum von Hardware unterstützt. Wenn Sie während der Installation oder des Updates die richtige Auswahl getroffen haben, ist dieser Kernel sogar für Ihren Prozessor speziell optimiert. Deshalb ist es *keineswegs zwingend erforderlich*, einen eigenen Kernel zu generieren. Sollten Sie jedoch „experimentelle“ Features oder Treiber ausprobieren wollen, so ist das „Selberbauen“ des Kernels mitunter notwendig. Und nicht zuletzt gestattet das Konfigurieren des Kernels einen höchst interessanten Einblick in den gegenwärtigen Stand der Entwicklung.

Zum Erzeugen eines neuen Kernels existieren bereits `Makefiles` für den C-Compiler, mit deren Hilfe der Ablauf fast völlig automatisiert ist. Lediglich die Abfrage der vom Kernel zu unterstützenden Hardware muss interaktiv durchlaufen werden.

Für das Kompilieren eines eigenen Kernels kann kein Installationssupport in Anspruch genommen werden; wir sind aber gern bereit, im Rahmen der kostenpflichtigen Professional Services zu helfen.



### Hinweis

Die folgende Beschreibung betrifft im Wesentlichen die Kernel der Serie 2.4.x und 2.2.x. Viele Dinge treffen zwar auch noch auf die Kernel der Serie 2.0.x zu – im Detail ist jedoch oftmals mit kleinen, aber entscheidenden Abweichungen zu rechnen!

### 9.1 Die Kernelquellen

Um einen Kernel bauen zu können ist es selbstverständlich notwendig, dass sowohl die Kernelquellen (Paket `kernel-source`) als auch wenigstens der C-Compiler (Paket `gcc`), die GNU Binutils (Paket `binutils`) und die Include-Dateien für den C-Compiler (Paket `glibc-devel`) installiert sind. Diese Pakete sind in der Serie `D` (Development) enthalten. Generell ist die Installation des C-Compilers dringend anzuraten, da die Programmiersprache C untrennbar mit dem Betriebssystem Linux verbunden ist.

Die Kernelquellen befinden sich im Verzeichnis `/usr/src/linux`. Sollten Sie vorhaben, am Kernel herum zu experimentieren und verschiedene Versionen des Kernels gleichzeitig auf der Platte zu haben, so bietet es sich an, die einzelnen

Versionen in verschiedene Unterverzeichnisse zu entpacken und die augenblicklich relevanten Quellen über einen Link anzusprechen. Diese Form der Installation wird von YaST automatisch vorgenommen.

Genau genommen können die Kernelquellen in einem beliebigen Unterverzeichnis installiert und übersetzt werden. Da es jedoch eine ganze Reihe von Software gibt, die die Kernelquellen unter `/usr/src/linux` erwartet, sollte dieses Verzeichnis gewählt werden, um ein fehlerfreies Compilieren systemnaher Programme zu gewährleisten.

## 9.2 Kernel-Module

Viele Treiber und Features des Linux-Kernels müssen nicht fest zum Kernel hinzugebunden werden, sondern können zur Laufzeit als Kernel-Modul (engl. *kernel module*) geladen werden. Welche Treiber fest zum Kernel gebunden und welche als Module realisiert werden, wird bei der Konfiguration des Kernels festgelegt.

Die Kernelmodule werden in dem Verzeichnis `/lib/modules/<Version>` abgelegt, wobei `<Version>` der momentanen Version des Kernels entspricht (beispielsweise 2.4.2).

Nach Möglichkeit sollten Sie von diesem Feature Gebrauch machen. Die Grundregel ist: Alle Kernel-Komponenten, die nicht zwingend während des Bootvorgangs benötigt werden, sind als Modul zu realisieren. So wird sichergestellt, dass der Kernel nicht zu groß wird und dass der Kernel ohne Schwierigkeiten vom BIOS und einem beliebigen Bootloader geladen werden kann. Der Festplatten-Treiber, Unterstützung für `ext2` und ähnliche Dinge sind also im Regelfall direkt in den Kernel hineinzucompilieren, Unterstützung für `isofs`, `msdos` oder `sound` sollten in jedem Fall als Modul compiliert werden.

### Umgang mit Modulen

Folgende Befehle zum Umgang mit Modulen stehen zur Verfügung:

- **insmod**

Mit dem Befehl `insmod` wird das angegebene Modul geladen. Das Modul wird in einem Unterverzeichnis von `/lib/modules/<Version>` gesucht. Zugunsten von `modprobe` (s. u.) sollte `insmod` *nicht* mehr verwendet werden.

- **rmmod**

Entlädt das angegebene Modul. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn die entsprechende Funktionalität des Kernels nicht mehr verwendet wird. So ist es nicht möglich, das Modul `isofs` zu entladen, wenn noch eine CD gemountet ist.

- **depmod**

Dieser Befehl erzeugt eine Datei mit dem Namen `modules.dep` im Verzeichnis `/lib/modules/<Version>`, in der die Abhängigkeiten der einzelnen Module untereinander verzeichnet sind. Damit stellt man sicher, dass beim Laden eines Modules alle davon abhängigen Module ebenfalls automatisch geladen werden. Ist das Starten des Kernel-Daemons in `/etc/rc.config` vorgesehen, wird die Datei mit den Modul-Abhängigkeiten beim Start des Systems automatisch generiert, sofern sie noch nicht existiert.

- **modprobe**

Laden bzw. Entladen eines Modules mit Berücksichtigung der Abhängigkeiten von anderen Modulen. Dieser Befehl ist sehr mächtig und kann für eine Reihe weiterer Zwecke eingesetzt werden (etwa Durchprobieren aller Module eines bestimmten Typs, bis eines erfolgreich geladen werden kann). Im Gegensatz zum Laden mittels `insmod` wertet `modprobe` die Datei `/etc/modules.conf` aus und sollte daher generell zum Laden von Modulen verwendet werden. Für eine ausführliche Erklärung sämtlicher Möglichkeiten lesen Sie bitte die zugehörigen Manual-Pages.

- **lsmod**

Zeigt an, welche Module gegenwärtig geladen sind und von wie vielen anderen Modulen sie verwendet werden. Module, die vom Kernel-Daemon geladen wurden, sind durch ein nachfolgendes `autoclean` gekennzeichnet. Die Kennzeichnung mit `autoclean` weist darauf hin, dass diese Module automatisch wieder entfernt werden, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurden und man entsprechende Vorkehrungen getroffen hat; vgl. jedoch auf der nächsten Seite.

## `/etc/modules.conf`

Das Laden von Modulen wird über die Datei `/etc/modules.conf` beeinflusst; vgl. Manual-Page von `depmod` (`man depmod`).

Hinweis: Der Dateiname wurde ab SuSE Linux 6.3 von `/etc/conf.modules` in `/etc/modules.conf` umbenannt.


Insbesondere können in dieser Datei die Parameter für solche Module eingetragen werden, die direkt auf die Hardware zugreifen und daher auf das spezifische System eingestellt werden müssen (z. B. CD-ROM-Treiber oder Netzwerktreiber). Die hier eingetragenen Parameter sind im Prinzip identisch mit denen, die am Bootprompt des Kernels (z. B. von LILO) übergeben werden (siehe Abschnitt 10.3.2 auf Seite 262), jedoch weichen in vielen Fällen die Namen von denen ab, die am Bootprompt zum Einsatz kommen (siehe zum Vergleich Abschnitt 10.3.4 auf Seite 275). Wenn das Laden eines Moduls nicht erfolgreich ist, versuchen Sie, in dieser Datei die Hardware zu spezifizieren und verwenden Sie zum Laden des Moduls `modprobe` anstelle von `insmod`.

## Kmod – der „Kernel Module Loader“

Der eleganteste Weg bei der Verwendung von Kernel-Modulen ist seit Version 2.2.x der Einsatz des „Kernel Module Loader“, der den „alten“ Kernel-Daemon (`kerneld`) ersetzt. Kmod wacht im Hintergrund und sorgt dafür, dass benötigte Module durch `modprobe`-Aufrufe automatisch geladen werden, sobald auf die entsprechende Funktionalität des Kernels zugegriffen wird.

Um den Kmod verwenden zu können, müssen Sie bei der Kernel-Konfiguration die Option `'kernel module loader'` (`CONFIG_KMOD`) aktivieren.

Treiber, die benötigt werden, um auf das Root-Dateisystem zuzugreifen, sollten fest zum Kernel hinzugebunden werden. Sie sollten also Ihren SCSI-Treiber und das Dateisystem der Root-Partition (üblicherweise `ext2`) *nicht* als Modul konfigurieren!



### Achtung

Da SuSE Linux `initrd` (engl. *initial ramdisk*) verwendet und über diesen Weg beispielsweise den SCSI-Treiber einbindet, müssen Sie bei der Erstellung eines eigenen Kernels darauf achten, die Variable `INITRD_MODULES` in der Datei `/etc/rc.config` anzupassen (Abschnitt 13.6 auf Seite 348) und die `initrd`-Zeile in `/etc/lilo.conf` auszukommentieren (vgl. Abschnitt 12.4.5 auf Seite 324). – Wenn Sie dies nicht tun, wird der Kernel beim Booten hängen bleiben!

Der Einsatz von Kernel-Modulen bietet sich vor allem für unregelmäßig oder selten benutzte Funktionalitäten an, wie z. B. `parport`- und Drucker-Unterstützung, Treiber für Disketten- oder ZIP-Laufwerke sowie für bestimmte Dateisysteme, die Sie nur sporadisch verwenden wollen.

Der Kmod ist nicht dafür ausgelegt, Module wieder automatisch zu entladen; bei der heutigen RAM-Ausstattung der Rechner wäre der Gewinn an Arbeitsspeicher nur marginal; vgl. auch `/usr/src/linux/Documentation/kmod.txt`. Server-Maschinen, die spezielle Aufgaben zu erfüllen haben und nur wenige Treiber benötigen, werden aus Performance-Gründen einen „monolithischen“ Kernel bevorzugen.

## 9.3 Konfiguration des Kernels

Die Konfiguration des während der Installation oder während des Updates eingerichteten Kernel ist der Datei `/usr/src/linux/.config` zu entnehmen (vgl. Abschnitt 2.1.8 auf Seite 20).

Die Konfiguration des Kernels kann man auf drei verschiedene Arten vornehmen:

1. In der Kommandozeile
2. Im Menü im Textmodus



### 3. Im Menü unter dem X Window System

Diese drei Wege werden im Folgenden kurz vorgestellt.

### Kommandozeilenkonfiguration

Um den Kernel zu konfigurieren, wechseln Sie nach `/usr/src/linux` und geben folgenden Befehl ein:

```
erde:/usr/src/linux # make config
```

Sie werden nach einer Reihe von Systemfähigkeiten gefragt, die der Kernel unterstützen soll. Bei der Beantwortung der Fragen gibt es normalerweise zwei oder drei Möglichkeiten: Entweder einfaches  (y) und  (n), oder eine der drei Möglichkeiten  (y) (engl. *yes*),  (n) (engl. *no*) und  (m) (engl. *module*). 'm' bedeutet hierbei, dass der entsprechende Treiber nicht fest zum Kernel hinzugebunden wird, sondern vielmehr als Modul übersetzt wird, das zur Laufzeit zum Kernel hinzugeladen werden kann. Es versteht sich, dass sämtliche Treiber, die Sie zum Booten des Systems unbedingt benötigen, fest zum Kernel hinzugebunden werden müssen; in diesen Fällen also  (y) wählen.

Wenn Sie bei einer Frage eine andere Taste drücken, erhalten Sie eine kurze Hilfestellung zu der jeweiligen Option angezeigt.

### Konfiguration im Textmodus

Angenehmer lässt sich die Konfiguration des Kernels mit „menuconfig“ durchführen; dies lässt sich mit dem Befehl

```
erde:/usr/src/linux # make menuconfig
```

aufrufen. Insbesondere müssen Sie sich bei einer geringfügigen Änderung der Konfiguration nicht durch zig Fragen „durchtasten“.

### Konfiguration unter dem X Window System

Haben Sie das X Window System (Paket `x86`) sowie Tcl/Tk (Paket `tcl` und Paket `tk`) installiert, so können Sie die Konfiguration alternativ durch

```
erde:/usr/src/linux # make xconfig
```

vornehmen. Sie haben dann eine grafische Oberfläche, die das Konfigurieren komfortabler macht. Dazu müssen Sie das X Window System aber als Benutzer `'root'` gestartet haben, da Sie andernfalls zusätzliche Maßnahmen treffen müssen, um Zugriff auf das Display eines anderen Benutzers zu erhalten.

## 9.4 Einstellungen bei der Kernelkonfiguration

Die einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten des Kernels können hier nicht im Detail dargestellt werden. Machen Sie bitte Gebrauch von den zahlreich vorhandenen Hilfetexten zur Kernel-Konfiguration. Der allerneueste Stand der Dokumentation findet sich immer unter den Kernelquellen im Verzeichnis `/usr/src/linux/Documentation`.

## 9.5 Übersetzen des Kernels



### Tipp

Entfernen Sie ggf. im Haupt-Makefile (ca. Zeile 92) das Kommentarzeichen vor `export INSTALL_PATH=/boot`, damit der eigene Kernel auf direktem Wege in `/boot` installiert werden kann.

Wir empfehlen, ein „bzImage“ zu generieren. So lässt es sich in der Regel umgehen, dass der Kernel „zu groß“ wird, wie dies leicht passieren kann, wenn man zu viele Features auswählt und ein „zImage“ herstellt (typisch sind dann die Meldungen "kernel too big" oder "System is too big").

Nachdem Sie den Kernel für Ihre Gegebenheiten konfiguriert haben, starten Sie die Kompilation:

```
erde:/usr/src/linux # make dep
erde:/usr/src/linux # make clean
erde:/usr/src/linux # make bzImage
```

Diese 3 Befehle können Sie auch in einer Befehlszeile eingeben. Sie werden dann hintereinander abgearbeitet. Dies birgt Vorteile in sich, wenn Sie die Kernel-Übersetzung automatisch, z. B. „über Nacht“, durchführen lassen wollen. Dazu geben Sie ein:

```
erde:/usr/src/linux # make dep clean bzImage
```

Je nach Leistung des Systems dauert es jetzt einige Minuten (schneller AMD Athlon / Intel Pentium III)<sup>1</sup> bis zu einigen Stunden (bei 386ern mit 8 MB), bis der Kernel neu übersetzt ist. Während der Übersetzungsprozedur können Sie sich selbstverständlich auf einer anderen Konsole weiterhin mit dem System beschäftigen.

Nach der erfolgreichen Übersetzung finden Sie den komprimierten Kernel in `/usr/src/linux/arch/i386/boot`. Das Kernel-Image – die Datei, die den Kernel enthält – heißt `bzImage`. Finden Sie diese Datei nicht vor, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fehler während der Kernelübersetzung aufgetreten. Dies geht eventuell leicht in der Menge der Bildschirmausgaben unter. Ob ein Fehler aufgetreten ist, können Sie dadurch feststellen, dass Sie nochmals mit

```
erde:/usr/src/linux # make bzImage
```

die Kernelübersetzung anstoßen und auf entsprechende Fehlermeldungen achten. Aber keine Angst: Fehler bei der Kernelübersetzung treten eher selten auf!

Unter der Bash können Sie mit

```
erde:/usr/src/linux # make bzImage 2>&1 | tee kernel.out
```

die Ausgaben des Kompilationsvorgangs in die Datei `kernel.out` „mitschreiben“ lassen; unter der Tcsh lautet der Befehl:

```
erde:/usr/src/linux # make bzImage |& tee kernel.out
```

<sup>1</sup>Ein beliebiger Test für Hard- und Software ist es, den Kernel mit der Option `make -j` zu übersetzen. Sie brauchen viel Hauptspeicher (bis über 100 MB) für diesen Test. Hierbei wird für jede zu übersetzende Quelldatei ein eigener Compiler gestartet.

Wenn Sie Teile des Kernels als ladbare Module konfiguriert haben, müssen Sie anschließend das Übersetzen dieser Module veranlassen. Dies erreichen Sie durch

```
erde:/usr/src/linux # make modules
```

## 9.6 Kernel installieren

Nachdem Sie den Kernel übersetzt haben, müssen Sie dafür sorgen, dass dieser neue Kernel installiert wird, um ihn künftig booten zu können. Wenn Sie den LILO verwenden, so muss dieser gleichfalls neu installiert werden. Im einfachsten Fall kopieren Sie dazu den neuen Kernel nach `/boot/vmlinuz` (vgl. Abschnitt 9.5 auf der vorherigen Seite) und rufen dann LILO auf; um sich vor unliebsamen Überraschungen zu schützen, empfiehlt es sich jedoch, den alten Kernel zunächst beizubehalten (`/boot/vmlinuz.old`), um ihn notfalls booten zu können, wenn der neue Kernel nicht wie erwartet funktioniert:

```
erde:/usr/src/linux # cp /boot/vmlinuz /boot/vmlinuz.old
erde:/usr/src/linux # cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz
erde:/usr/src/linux # lilo
```

Das Makefile-Target `make bzlilo` erledigt diese 3 Schritte übrigens in einem Rutsch.

Die übersetzten Module müssen nun noch installiert werden; durch Eingabe von

```
erde:/usr/src/linux # make modules_install
```

können Sie diese in die korrekten Zielverzeichnisse unter `/lib/modules/<Version>` kopieren lassen. Dabei werden die alten Module bei gleicher Kernelversion überschrieben; Sie können jedoch die ursprünglichen Module zusammen mit dem Kernel von den CDs wieder installieren.



### Tipp

Es ist darauf zu achten, dass Module, deren Funktionalität man jetzt eventuell direkt in den Kernel einkompiliert hat, unter `/lib/modules/<Version>` entfernt werden. Sonst kann es zu unvorhersehbaren Effekten kommen! Dies ist ein Grund, weshalb dem Ungeübten vom selbstkompilieren des Kernels *dringend* abgeraten wird.

Tragen Sie in Ihrer `/etc/lilo.conf` zusätzlich ein Label `Linux.old` als Boot-Image ein (vgl. Abschnitt 4.4.1 auf Seite 99) und benennen Sie den alten Kernel nach `/boot/vmlinuz.old` um. Sie stellen so sicher, dass Sie immer noch mit dem vorherigen Kernel booten können, falls dies mit dem neu gebauten nicht funktionieren sollte. Diese Möglichkeit wird ausführlich im Kapitel 4 auf Seite 93 beschrieben.

Haben Sie die Datei `/etc/lilo.conf` nach Ihren Wünschen angepasst, so müssen Sie erneut

```
erde:/usr/src/linux # lilo
```

aufrufen.

Falls Sie Linux von DOS aus über `linux.bat` – also mit `loadlin` – starten, müssen Sie den neuen Kernel noch nach `/dos/loadlin/bzimage2` kopieren, damit er beim nächsten Booten wirksam werden kann.

Falls Sie Linux über den Windows NT Bootmanager starten, dürfen Sie nun nicht vergessen, erneut den LILO-Bootsektor umzukopieren (vgl. Abschnitt 4.7.2 auf Seite 111).

Weiterhin ist Folgendes zu beachten: Die Datei `/boot/System.map` enthält die Kernelsymbole, die die Kernelmodule benötigen, um Kernelfunktionen korrekt aufrufen zu können. Diese Datei ist abhängig vom aktuellen Kernel. Daher sollten Sie nach der Übersetzung und Installation des Kernels die aktuelle<sup>3</sup> Datei `/usr/src/linux/System.map` in das Verzeichnis `/boot` kopieren. Falls Sie Ihren Kernel mittels `make bzlilo` bzw. `make zlilo` erstellen, wird diese Aufgabe automatisch für Sie erledigt.

Sollten Sie beim Booten eine Fehlermeldung wie "System.map does not match actual kernel" erhalten, dann wurde wahrscheinlich nach der Kernelübersetzung die Datei `System.map` nicht nach `/boot` kopiert.

## 9.7 Boot-Diskette erstellen

Möchten Sie eine Boot-Diskette mit dem neuen Kernel erstellen, so können Sie einfach den folgenden Befehl verwenden:

```
erde:/usr/src/linux # make bzdisk
```

## 9.8 Festplatte nach der Kernel-Übersetzung aufräumen

Sie können die während der Kernel-Übersetzung erzeugten Objekt-Dateien löschen, falls Sie Probleme mit dem Plattenplatz haben:

```
erde: # cd /usr/src/linux
erde:/usr/src/linux # make clean
```

Falls Sie jedoch über ausreichend Plattenplatz verfügen und vorhaben, den Kernel des Öfteren neu zu konfigurieren, so überspringen Sie diesen letzten Schritt. Ein erneutes Übersetzen des Kernels ist dann erheblich schneller, da nur die Teile des Systems neu übersetzt werden, die von den entsprechenden Änderungen betroffen sind.

<sup>2</sup>Bzw. dorthin, wohin Sie das Verzeichnis `loadlin` haben installieren lassen.

<sup>3</sup>Bei jeder Kernelübersetzung wird diese Datei neu erzeugt.

## 10 Kernel-Parameter

### 10.1 Treiber im Kernel

Es gibt eine große Vielfalt an PC-Hardware-Komponenten. Um diese Hardware richtig benutzen zu können, braucht man einen „Treiber“, über den das Betriebssystem (bei Linux der „Kernel“) die Hardware richtig ansprechen kann. Generell gibt es zwei Mechanismen, Treiber in den Kernel zu integrieren:

1. Die Treiber können fest zum Kernel dazugebunden sein. Solche Kernel „aus einem Stück“ bezeichnen wir in diesem Buch auch als *monolithische* Kernel. Manche Treiber können nur in dieser Form verwendet werden.
2. Die Treiber können erst bei Bedarf in den Kernel geladen werden, der in diesem Fall als *modularisierter* Kernel bezeichnet wird. Das hat den Vorteil, dass wirklich nur die benötigten Treiber geladen sind und dass der Kernel keinen unnötigen Ballast enthält. Der Kernel auf der SuSE-Bootdiskette beispielsweise arbeitet mit Modulen, er kann deshalb die meisten Hardwarekonfigurationen bedienen.

Unabhängig davon, ob die Treiber fest dazugebunden sind oder geladen werden, kann es dennoch vorkommen, dass eine Hardwarekomponente nicht selbstständig vom Kernel erkannt werden kann. In einem solchen Fall haben Sie die Möglichkeit, die betreffende Komponente durch Angabe von Parametern näher zu spezifizieren, wodurch dem Kernel „auf die Sprünge geholfen“ wird:

- Sie geben dem Treiber Informationen, welche Hardware Sie genau haben und wie diese anzusprechen ist (z. B. Adressbereich, Interrupt oder ähnliches). Der Treiber kann das manchmal auch selbst herausfinden, es ist aber schneller und sicherer, wenn Sie es ihm direkt mitteilen.
- In Problemfällen können Sie mit speziellen Kernelparametern eventuell doch noch erreichen, dass Ihr Linux-System läuft.

Bei monolithischen Kernels müssen die Parameter am Bootprompt oder durch einen Bootloader übergeben werden – aus diesem Grunde werden die Parameter oftmals noch vereinfachend LILO-Parameter genannt, nach dem traditionsreichen Loader für x86er-Architekturen. Treiber in Modulform erhalten ihre Parameter durch Argumente der Befehle `insmod` bzw. `modprobe`; dabei wird gleichzeitig das Modul selbst geladen.

Immer gilt: Sie müssen die Parameter jedes Mal beim Booten angeben, der Kernel lernt leider nichts dazu. Später, nach der Installation, können Kernelparameter in die Dateien `/etc/lilo.conf` bzw. `/etc/modules.conf` eingetragen

werden, wodurch sie von LILO bzw. modprobe automatisch ausgewertet werden.

Leider ist das Format, in dem die Parameter anzugeben sind, bei dazugebundenen Treibern anders als bei Treibern, die als Modul geladen werden. Deshalb finden Sie die Parameter säuberlich getrennt weiter unten aufgelistet. Bei einigen wenigen Modulen (CD-ROM-Laufwerke) wurde die Parameterübergabe jedoch mittlerweile vereinheitlicht, sodass auch beim Laden eines Moduls die gleichen Parameter angegeben werden können wie am Bootprompt.




Abbildung 10.1: Das Layout einer US-Tastatur

Wenn Sie gerade gebootet haben, ist noch die amerikanische Tastaturbelegung am Bootprompt aktiv. Sie finden also das  $\text{=}$  auf der Taste  $\text{z}$  und  $\text{y}$  sind vertauscht. Vergleichen Sie bitte die Abbildung 10.1.

## 10.2 Einige Tipps

Bevor endlich die Listen mit den Parametern kommen, noch ein paar Tipps zur Hardwareerkennung der Treiber und zur Parameterangabe:

- Die meisten Treiber können ein so genanntes *autoprobing* durchführen,  $\delta$ , der Treiber probiert verschiedene unterschiedliche Adressen durch, an denen die entsprechende Hardwarekomponente üblicherweise liegt. Dabei kann es jedoch geschehen, dass ein Treiber auf eine Komponente stößt, für die er gar nicht zuständig ist, und er diese fälschlicherweise initialisiert. Dies kann dazu führen, dass der Rechner einfach stehen bleibt.
- Auch kommt es gelegentlich vor, dass sich ein Modul erfolgreich laden lässt, obwohl die Hardware, für die es zuständig ist, gar nicht im Rechner vorhanden ist (dies gilt vor allem für die 3 Com-Netzwerkkartentreiber).

Dennoch sollten Sie der Einfachheit halber erst einmal das Autoprobing durchführen lassen. Fehlerhaft geladene Treiber können Sie ohne weiteres wieder entfernen; bei nicht erkannter Hardware können Sie durch Angabe der Parameter versuchen, dem Kernel die Konfiguration mitzuteilen, sodass er dennoch in die Lage versetzt wird, die Komponente korrekt anzusprechen.

- Schließlich gibt es einige Hardwarekomponenten, für die mehrere Treiber existieren (NCR 53C810, Ultrastor). Nach den uns vorliegenden Informationen scheint keiner der beiden Ultrastor-Treiber einen besonderen Vorteil im Vergleich zum anderen zu haben. Der BSD-Treiber für den NCR53C810 unterstützt auch die anderen NCR53C8xx-Produkte (z. B. 53C875) während nur der alte NCR-Treiber CD-Writer unterstützt. Probieren Sie einfach aus, welcher Treiber Ihre Hardware zuverlässig erkennt.

## 10.3 Die Parameter

### 10.3.1 Notation und Bedeutung

In den folgenden, alphabetisch geordneten Listen von Kernelparametern sind die einzelnen Geräte bzw. ihre Treiber zusammen mit den möglichen bzw. notwendigen Aufruf-Parametern angegeben. Dabei tauchen folgende Parameter immer in der gleichen Bedeutung auf:

<addr>	hexadezimale Portangabe, (z. B. 0x300)
<irq>	Interrupt, unter dem das Gerät angesprochen wird (z. B. 7)
<dma>	DMA-Kanal, über den das Gerät kommuniziert (z. B. 1)
<Startadresse>, <Endadresse>	hexadezimaler Speicherbereich für <i>shared memory</i>

Tabelle 10.1: Häufig verwendete Variablenbezeichnungen für Kernelparameter

Im weiteren werden vor allem die Parameter beschrieben, die für eine erfolgreiche Installation relevant sind. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Kernel-Parameter für spezielle Zwecke. Beachten Sie auch, dass bei der Angabe der Parameter die Groß- bzw. Kleinschreibung wichtig ist!

Eine ausführliche Einführung in die möglichen Kernelparameter finden Sie nach der Installation im `BootPrompt-HOWTO` unter `/usr/share/doc/howto` sowie bei den Kernelquellen in der Datei `/usr/src/linux/Documentation/kernel-parameters.txt`.

### 10.3.2 Kernel-Parameter am Boot-Prompt

Die in diesem Abschnitt aufgelisteten Parameter können nur direkt an den Kernel übergeben werden, z. B. bei den 'boot options' von SYSLINUX (mitgelieferte Bootdiskette), am LILO-Prompt oder mittels loadlin. Soll der entsprechende Treiber als ladbares Modul eingesetzt werden, sehen Sie bitte die in diesem Fall relevanten Parameter in Abschnitt 10.3.4 auf Seite 275 nach.



#### Hinweis

Alle für einen Treiber relevanten Parameter müssen unmittelbar hintereinander, durch Kommata getrennt, angegeben werden! Keinesfalls darf ein Leerzeichen zwischen den Parametern angegeben werden!

Um z. B. die Parameter für den **aha1542**-Treiber am Bootprompt zu benennen, geben Sie bitte ein (beachten Sie, dass zunächst immer der Name der Datei des Kernels genannt werden muss; auf den SuSE-Bootdisketten heißt der Kernel `linux`):

```
linux aha1542=0x300
```

#### Allgemeine Boot-Parameter

Mit Hilfe einiger Parameter kann das generelle Verhalten des Linux-Kernels gesteuert werden; vgl. Manual-Page von `bootparam` (`man 7 bootparam`).

- *Reboot Modus* (beim Verlassen von Linux)

```
reboot=<modus>
```

wobei für <modus> folgende Werte gelten:

Variable	Werte / Bedeutung
<modus>	warm Reboot mit Warmstart (kein Speichertest) cold Reboot mit Kaltstart (mit Speichertest) bios Reboot durch BIOS-Routine hard Reboot durch CPU-Crash (triple fault)

*Beispiel:* `reboot=cold`

bootet den Rechner nach dem Linux-Shutdown als wenn die Reset-Taste gedrückt worden wäre.

- *Schützen von I/O-Bereichen* (Reservieren)

```
reserve=<start1>,<breite1>,...,<startN>,<breiteN>
```

Mit Hilfe dieses Parameters können Sie IO-Bereiche für Hardware reservieren, die ein Autoprobing ihrer I/O-Adresse nicht vertragen und z. B. mit Systemabsturz reagieren.

Beispiel: eine empfindliche Netzwerkkarte kann durch Eingeben von:

```
reserve=0x330,32 ether=5,0x330,eth0
```



vor dem Autoprobing geschützt und dennoch initialisiert werden. Im Beispiel hat die Netzwerkkarte einen 32 Bytes breiten I/O-Bereich, der ab der Adresse 0x330 beginnt, und den Interrupt 5.

Für die Bedeutung der Netzwerkkarten-Parameter siehe Abschnitt 10.3.2 auf Seite 271.

- *Rootpartition übergeben*

**root=<partition>**

Variable	Werte / Bedeutung
<b>&lt;partition&gt;</b>	z. B. /dev/hda1, /dev/sdb5

*Beispiel:* **root=/dev/hda5**

bootet den Kernel und versucht die Rootpartition vom ersten logischen Laufwerk in der erweiterten Partition auf der ersten (E)IDE-Festplatte zu mounten.

- *Größe des Hauptspeichers (RAM)*

**mem=<größe>**

Die Größe des Speichers können Sie in Byte, Kilobyte oder Megabyte angeben. Die Beispiele zeigen die unterschiedliche Darstellung für 96 MB RAM.

Beispiele:

**mem=96M**

**mem=98304k**

In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Mainboard bzw. der Chipsatz nicht den gesamten Speicher freigeben kann. Berücksichtigen Sie bitte dann den Speicher, den das Mainboard bzw. der Chipsatz für eigene Zwecke verwendet (bis zu 512 K sind durchaus möglich). Den genauen Wert zu ermitteln ist mit der Methode Versuch und Irrtum möglich, aber nehmen Sie der Einfachheit halber an, dass es 512 K sind, in unserem Beispiel:

**mem=5ff8000**

Bei der Verwendung eines Pentium-Clones kann der Aufruf

**mem=nopentium**

einen Rechner, der sonst nicht starten kann, zum Arbeiten befähigen.

- *Anzahl der CPUs bei SMP*

**maxcpus=<anzahl>**

Festlegung der maximalen Anzahl der zu verwendenden CPUs bei SMP-Systemen.

Beispiel:

**maxcpus=1**

- *Serielle Konsole*

**console=<gerät>,<optionen>**

Festlegung des Gerätes für die Ausgabe der Konsole; der Parameter kann mehrfach angegeben werden.

Beispiele:

**console=ttyS1,9600**

**console=tty0**

Vgl. /usr/src/linux/Documentation/serial-console.txt; dort werden Anwendungsbeispiele gegeben.

### SCSI-Kontroller und das SCSI-Subsystem

Die meisten SCSI-Kontroller können über Parameter beeinflusst werden.

- *SCSI-Bandlaufwerke (Streamer)*

**st=<puffer>,<schwelle>[,<max>]**

Variable	Werte / Bedeutung
<puffer>	Größe des Puffers (Anzahl Blöcke zu 1 KB)
<schwelle>	Schreibschwelle (Anzahl Blöcke zu 1 KB) (engl. <i>write threshold</i> )
<max>	Maximale Pufferanzahl optional (z. B. 2)

Beispiel: **st=1000,2000**

- *Anzahl der SCSI-Geräte pro ID*

**max\_scsi\_luns=<anzahl>**

Variable	Werte / Bedeutung
<anzahl>	1..8

Beispiel:

Wenn explizit nur die erste LUN (engl. *logical unit number*) verwendet werden soll, muss der Parameter **max\_scsi\_luns=1** gesetzt werden.

Typische Anwendung sind CD-Wechsler, wobei die Anzahl der nutzbaren CDs gleich dem Parameter **max\_scsi\_luns** ist.

- *Adaptec AHA-1520 / 1522 / 1510 / 1515 / 1505 SCSI-Hostadapter*

**aha152x=<addr>,<irq>,<id>[,<rec>[,<par>[,<sync>[,<delay>[<ext\_trans>]]]]]**

Variable	Werte / Bedeutung
<id> (SCSI-ID des Hostadapters)	ID des Hostadapters, meist 7
<rec> (reconnect)	0, 1
<par> (parity)	0, 1 Paritätsprüfung
<sync> (synchronous)	0, 1 synchrone Übertragung
<delay>	100 Busverzögerung, Standardwert
<ext_trans>	0, 1 C/H/S-Übersetzung

Mit diesem Treiber können sehr viele Low-cost-SCSI-Controller betrieben werden. Beispielsweise enthalten alle Soundkarten mit SCSI-Controller (bis auf die Pro Audio Spectrum) einen solchen Adaptec-Chip und können mit diesem Treiber betrieben werden.

Bei allen nicht-originalen 152x scheint der 4. Parameter (**RECONNECT**) für den Betrieb erforderlich zu sein. Er muss bei fast allen Typen auf '0' gesetzt werden, nur der AHA2825 braucht eine '1'.

*Beispiel:* `aha152x=0x300,10,7`

- *Adaptec AHA-1540 / 1542 SCSI-Hostadapter*

`aha1542=<addr>[,<buson>,<busoff>[,<DMA speed>]]`

Variable	Werte / Bedeutung
<buson>	2..15
<busoff>	1..64
<DMA speed>	5,6,7,8,10

*Beispiel:* `aha1542=0x300`

- *Adaptec AHA-274x / 284x / 294x Hostadapter*

`aic7xxx=<modifier>[,<modifier>[, ...]]`

Variable	Werte / Bedeutung
<modifier>	extended aktiviert die Übersetzung der Plattengeometrie no_reset verhindert das Zurücksetzen (engl. <i>reset</i> ) des SCSI-Busses bei der Hostadapter-Initialisierung irq_trigger:<x> nur für EISA-Systeme 0 für flankengesteuert, 1 für pegelgesteuert verbose um mehr Meldungen zu erhalten reverse_scan wenn mehrere Karten vom BIOS in der falschen Reihenfolge behandelt werden 7895_irq_hack:<x> -1 ausschließlich für Tyan II Motherboards pci_parity:<x> wenn pci_parity gar nicht verwendet wird, ist die Parität gerade 0 keine Paritätsprüfung 1 Parität ungerade tag_info:,,, Warteschlangenverwaltung zur Leistungssteigerung, für Experten, siehe Kernelquellen

*Beispiel:* `aic7xxx=no_reset`,  
wenn der Rechner beim Reset des SCSI-Busses stehen bleibt.

Parameter sind bei aic7xxx-basierten SCSI-Hostadaptern ausschließlich bei fehlerhafter oder unbefriedigender Funktion notwendig.

Der AHA-2940 AU funktioniert erst ab BIOS-Version 1.3 zuverlässig; Updates sind über den Adaptec-Support zu bekommen.

Der SCSI-Hostadapter Adaptec 2920 wird nicht von diesem Treiber, sondern vom Future Domain-Treiber bedient (Abschnitt 10.3.2 auf der nächsten Seite)!

- *AdvanSys SCSI-Hostadapter*

`advansys=<addr1>,<addr2>,...,<addr4>,<debug_level>`

*Beispiel:* `advansys=0x110,0x210`

Dieses Beispiel weist den Kernel an, an den angegebenen Adressen nach dem AdvanSys-Hostadapter zu suchen.

- *AM53/79C974 SCSI-Hostadapter*

`AM53C974=<host-id>,<target-id>,<rate>,<offset>`

Variable	Werte / Bedeutung
<code>&lt;host-id&gt;</code>	SCSI-ID des Hostadapters, meist 7
<code>&lt;target-id&gt;</code>	SCSI-ID des Geräts 0..7
<code>&lt;rate&gt;</code>	3, 5, 10 MHz/s max. Transferrate
<code>&lt;offset&gt;</code>	Transfermodus; 0 = asynchron

Wenn sich der Hostadapter zu „verschlucken“ scheint, reduziert man die maximale Transferrate für das Gerät (z. B. das erste CD-ROM-SCSI-Laufwerk /dev/scd0 mit ID 5) auf dem SCSI-Bus mit:

*Beispiel:* `AM53C974=7,5,3,0`

Für jedes Gerät können eigene Transferraten und Transfermodi angegeben werden, so dass `AM53C974=x,x,x,x` bis zu sieben Mal für einen Hostadapter auftreten kann.

- *BusLogic SCSI-Hostadapter*

`BusLogic=<addr>`

`BusLogic=<probing>`

*Beispiel:* `BusLogic=0x300`

Variable	Werte / Bedeutung
<addr>	Adresse des Adapters, z. B. 0x300
<probing>	NoProbe kein Adapter wird gesucht NoProbeISA kein ISA-Adapter wird gesucht NoProbePCI kein PCI-Adapter wird gesucht NoSortPCI Reihenfolge der Multimaster-Adapter wird vom PCI-BIOS bestimmt MultiMasterFirst Multimaster vor Flashpoint FlashPointFirst Flashpoint vor Multimaster InhibitTargetInquiry für alte Geräte, die mit <b>scsi_luns</b> > 0 Probleme haben TraceProbe gibt zusätzliche Meldungen bei der Initialisierung des Adapter aus TraceHardwareReset gibt zusätzliche Meldungen beim Hardware-Reset des Adapters aus TraceConfiguration gibt zusätzliche Meldungen bei der Konfiguration des Adapters aus TraceErrors gibt Fehlermeldungen der angeschlossenen Geräte aus Debug gibt alles aus

Dieser Hostadapter kann noch über mehr Parameter konfiguriert werden. Dies dient jedoch dem Feintuning und wird in `/usr/src/linux/drivers/scsi/README.BusLogic` beschrieben.

- *Future Domain TMC-16x0-SCSI-Hostadapter*

**fdomain**=<addr>,<irq>[,<id>]

Variable	Werte / Bedeutung
<id>	SCSI-ID des Hostadapters 0..7

Dieser Treiber bedient auch den SCSI-Hostadapter Adaptec 2920.

*Beispiel:* **fdomain=0x140,11,7**

- *Future Domain TMC-885/950-Hostadapter*

**tmc8xx**=<addr>,<irq>

*Beispiel:* **tmc8xx=0xca000,5**

- *NCR 5380 SCSI-Hostadapterfamilie*

**ncr5380**=<addr>,<irq>,<dma>

*Beispiel:* **ncr5380=0x340,10,3**

- *NCR 53c400 SCSI-Hostadapterfamilie*

**ncr53c400**=<addr>,<irq>

*Beispiel:* **ncr53c400=0x350,5**

Dieser Treiber bedient z. B. den weit verbreiteten Trantor T130B SCSI-Hostadapter

- *NCR 53c406a SCSI-Hostadapterfamilie*  
`ncr53c406a=<addr>[,<irq>[,<fastpio>]]`

Variable	Werte / Bedeutung
<fastpio>	0, wenn kein schneller PIO-Modus gewünscht

Beispiel: `ncr53c406a=0x330,10,0`

- *Seagate ST01/02 SCSI-Hostadapter*  
`st0x=<addr>,<irq>`  
 Beispiel: `st0x=0xc8000,5`
- *Trantor T128/128F/228 SCSI-Hostadapter*  
`t128=<addr>,<irq>`  
 Beispiel: `t128=0x340,10`

### (E)IDE-Controller und ATAPI-Geräte

Zahlreiche Parameter stehen zur Verfügung, um den (E)IDE-Controller und die dort angeschlossenen Geräte zu konfigurieren.

- *ATAPI-CD-ROM und andere Geräte am (E)IDE-Controller*  
`hd<x>=<trouble>`

Variable	Werte / Bedeutung
<x>	a, b, ..., h 1. bis 8. Festplatte a Master am 1. IDE-Controller b Slave am 1. IDE-Controller c Master am 2. IDE-Controller d Slave am 2. IDE-Controller etc.
<trouble>	noprobe, wenn das Testen einer vorhanden Festplatte Probleme bereitet none CMOS-Eintrag ignorieren und nicht testen nowerr WREE_STAT-Bit ignorieren cdrom falsch als Festplatte erkannt oder gar nicht erkannt oder Booten scheitert autotune schnellster PIO-Modus wird verwendet slow nach jedem Zugriff wird eine lange Pause eingelegt. Das macht es wirklich langsam, manchmal hilft es und ist die letzte Möglichkeit

Der Treiber unterstützt bis zu sechs IDE-Schnittstellen; an jeder können gemäß ATA-2-Spezifikation 2 Geräte angeschlossen sein.

Ein ATAPI-CD-ROM-Laufwerk als Master am 2. IDE-Controller wird mit `hdc=cdrom` bekannt gemacht; vgl. `/usr/src/linux/Documentation/ide.txt`. `hd<x>=<trouble>`

*Beispiel:* `hdd=cdrom`

- *Festplatte*

`hd<x>=<zylinder>,<köpfe>,<sektoren>[,<schreib>[,<irq>]]`

Variable	Werte / Bedeutung
<code>&lt;x&gt;</code>	a, b, ..., h 1. bis 8. Festplatte
<code>&lt;zylinder&gt;</code>	Zahl der Zylinder
<code>&lt;köpfe&gt;</code>	Zahl der Köpfe
<code>&lt;sektoren&gt;</code>	Zahl der Sektoren
<code>&lt;schreib&gt;</code>	Zylinder, ab dem Schreibkompensation angewendet wird
<code>&lt;irq&gt;</code>	Interrupt

Wenn das BIOS älter ist, kann es vorkommen, dass die richtige Geometrie der Festplatte nicht erkannt wird. Dann werden die korrekten Parameter so übergeben, dass der Kernel trotzdem die Platte vollständig ansprechen kann.

*Beispiel:* `hdc=1050,32,64`

- *EIDE-Controller-Chipsätze*

`ide0=<Chipsatz>`

Eine Reihe von EIDE-Controllern besitzt fehlerhafte Chipsätze oder verursacht Probleme, wenn der zweite Controller verwendet werden soll.

Für viele dieser Chipsätze existiert daher eine spezielle Unterstützung im Kernel; diese Unterstützung muss jedoch zusätzlich über einen Kernel-Parameter aktiviert werden.

Die Chipsätze in Tabelle 10.2 auf der nächsten Seite können konfiguriert werden.

**CMD 640**

Dieser Chipsatz befindet sich auf sehr vielen Hauptplatinen. Da er jedoch sehr fehlerhaft ist, bietet der Kernel eine spezielle Unterstützung, die diesen Chip erkennt und die Probleme umgeht. Außerdem wird in einigen Fällen erst durch den speziellen Code die Verwendung des zweiten Controllers möglich. In PCI-Systemen wird der Chip automatisch erkannt, in VLB-Systemen ist der folgende Kernel-Parameter notwendig: `ide0=cmd640_v1b`.

Tabelle 10.2: Fortsetzung auf der nächsten Seite...

<b>RZ 1000</b>	Dieser Chip wird auf vielen Hauptplatinen mit dem Neptun Chipsatz eingesetzt und ist fehlerhaft. Wird die Unterstützung für diesen Chip aktiviert, arbeitet das System zwar langsamer, aber fehlerfrei. Eine weitergehende Aktivierung über einen Kernel-Parameter ist nicht erforderlich.
<b>DTC-2278</b>	Erst das Aktivieren dieses Treibers durch den Parameter <b>ide0=dtc2278</b> ermöglicht es, den zweiten Controller zu verwenden.
<b>Holtek HT6560B</b>	Zum Aktivieren des zweiten Controllers ist folgender Parameter nötig: <b>ide0=ht6560b</b> .
<b>QDI QD6580</b>	Wird dieser Treiber aktiviert, ermöglicht er höhere Geschwindigkeiten: <b>ide0=qd6580</b> .
<b>UMC 8672</b>	Zum Aktivieren des zweiten Controllers ist folgender Parameter nötig: <b>ide0=umc8672</b> .
<b>ALI M1439/M1445</b>	Zum Aktivieren des zweiten Controllers ist folgender Parameter nötig: <b>ide0=ali14xx</b> .
<b>PROMISE DC4030</b>	Zum Aktivieren des zweiten Controllers ist folgender Parameter nötig: <b>ide0=dc4030</b> . CD-ROM-Laufwerke und Streamer am zweiten Controller werden noch nicht unterstützt!

Tabelle 10.2: Besondere EIDE-Chipsätze

Wenn der Chipsatz nicht zu den als fehlerhaft Gekennzeichneten gehört, und nicht erkannt wird, können stattdessen folgende Parameter übergeben werden:

```
ide<nummer>=<basis>[,<control>[,<irq>]]
```

Variable	Werte / Bedeutung
<nummer>	Adapter-Nummer, meist 0 oder 1, aber auch 3 oder 4
<basis>	Basisadresse des Adapters, meist 0x1f0, 0x170, 0x1e8 oder 0x168
<control>	Kontrollregister des Adapters, meist 0x3f6, 0x376, 0x3ee oder 0x36e
<irq>	Interrupt des Adapters, meist 14, 15, 11 oder 10

Wenn der Chipsatz nicht zu den als fehlerhaft Gekennzeichneten gehört, und trotzdem Schwierigkeiten auftreten, können stattdessen folgende Parameter übergeben werden:

```
ide<nummer>=<tune>
```



Variable	Werte / Bedeutung
<code>&lt;number&gt;</code>	Adapter-Nummer, meist 0 oder 1, aber auch 3 oder 4
<code>&lt;tune&gt;</code>	autotune höchstmöglicher PIO-Wert wird versucht, nicht von allen Chipsets unterstützt noautotune keine Verbesserung der Geschwindigkeit serialize keine zeitliche Überlappung der Operationen mit dem nächsten Hostadapter reset Adapter nach dem Proben zurücksetzen dma wenn möglich, DMA konfigurieren/benutzen

### Weitere Möglichkeiten

- *Ethernet-Netzwerkkarte*

```
ether=<irq>,<addr>[,<par1>[,<par2>...<par8>]],<Name>
```

Die verschiedenen Parameter von `<par1>` bis `<par8>` haben für unterschiedliche Treiber unterschiedliche Bedeutung. Meistens sind (wenn überhaupt) nur zwei Parameter anzugeben, von denen der erste die Start- und der zweite die Endadresse des *shared memory*-Bereiches ist. Das erste nichtnumerische Argument wird als der Name behandelt.

<code>&lt;irq&gt;</code>	Verwendeter Interrupt; 0 für Autoprobing.
<code>&lt;addr&gt;</code>	Portadresse; 0 für Autoprobing.
<code>&lt;start&gt;</code>	Startadresse für Shared Memory; einige Treiber verwenden die untersten 4 Bits für den Debug-Level; der Lance-Treiber verwendet diese Bits für den DMA-Kanal.
<code>&lt;end&gt;</code>	Endadresse für shared memory; der 3COM 3c503-Treiber verwendet diesen Parameter, um zwischen internen und externen Transceivern zu unterscheiden.
<code>&lt;xcvr&gt;</code>	Typ des Transceivers Die Cabletron E21XX-Karte verwendet die untersten 4 Bits, um das Medium zu wählen.
<code>&lt;Name&gt;</code>	Name des Interface (üblicherweise <code>eth0</code> ).

Tabelle 10.3: Variablenbezeichnungen für Ethernet-Netzwerkkarten

Der häufigste Anwendungsfall für diesen Parameter besteht darin, den Kernel mehr als eine Netzwerkkarte erkennen zu lassen, da standardmäßig nur nach der ersten Karte gesucht wird. Dies kann durch folgende Angabe erreicht werden:

```
ether=0,0,eth1
```

Beachten Sie, dass durch die Angabe von 0 für IRQ und Adresse dem Treiber befohlen wird, so genanntes *Autoprobing* zu machen, also verschiedene

Werte selbstständig durchzuprobieren.

Ein komplexeres Beispiel:

```
ether=10,0x310,3,0x3c509,eth0
```

Damit wird die erste gefundene 3c509-Karte auf den IRQ 10, die Adresse 0x310 und den Anschluss 10base2 (BNC) eingestellt.

- *Diskettenlaufwerk*

```
floppy=<drive>,<type>,cmos
```

Variable	Werte / Bedeutung
<drive>	0, 1, 2, 3
<type>	0 - Benutzung der CMOS-Werte 1 - 5.25-Zoll DD, 360 KB 2 - 5.25-Zoll HD, 1,2 MB 3 - 3.5-Zoll DD, 720 KB 4 - 3.5-Zoll HD, 1,44 MB 5 - 3.5-Zoll ED, 2,88 MB 6 - 3.5-Zoll ED, 2,88 MB 16 - unbekannt oder nicht installiert

```
floppy=<wert>
```

Für <wert> können folgende Werte eingesetzt werden (Tabelle 10.4 auf der nächsten Seite):

<b>one_fdc</b>	genau ein Diskettenlaufwerk
<b>asus_pci</b>	verhindert Zugriff auf 3. und 4. Diskettenlaufwerk
<b>daring</b>	nur bei problemlosen Controllern – erhöht Performance
<b>0,daring</b>	Gegenteil von <b>daring</b>
<b>[&lt;addr&gt;],two_fdc</b>	Wenn der Wert für <addr> bei zwei Disketten-Controllern weggelassen wird, wird für den 2. Diskettencontroller eine Portadresse von 0x370 impliziert.
<b>thinkpad</b>	IBM Thinkpad-Rechner
<b>0,thinkpad</b>	kein Thinkpad-Rechner
<b>omnibook</b>	Omnibook-Rechner
<b>nodma</b>	für Omnibook-Rechner
<b>dma</b>	Standard
<b>nofifo</b>	wenn ein "Bus master arbitration error" auftritt
<b>fifo</b>	Standard
<b>0xX,fifo_depth</b>	FIFO-Schwelle Standard 0xA

Tabelle 10.4: Fortsetzung auf der nächsten Seite...

<code>unexpected_interrupts</code>	Warnung ausgeben, wenn unerwartete Interrupts auftreten
<code>no_unexpected_interrupts</code>	Dieser Wert erreicht das Gegenteil von <code>unexpected_interrupts</code>
<code>L40SX</code>	ditto

Tabelle 10.4: Werte für den Kernelparameter `floppy`

- *Logitech-Busmaus*  
`bmouse=<irq>`
- *XT-Festplattencontroller*  
`xd=<typ>,<irq>,<addr>,<dma>`

### 10.3.3 CD-ROM-Laufwerke an proprietären Controllern

- *Aztech CDA268-01 CD-ROM*  
`aztcd=<addr>[,0x79]`  
Der Wert `0x79` muss nur bei unbekannter Firmware-Version angegeben werden.  
*Beispiel:* `aztcd=0x320`
- *Goldstar R420-CD-ROM-Laufwerk*  
`gscd=<addr>`
- *Mitsumi-CD-ROM-Laufwerk*  
`mcd=<addr>,<irq>`  
*Beispiel:* `mcd=0x300,10`
- *Mitsumi-CD-ROM-Laufwerk (Multisession)*  
`mcdx=<addr>,<irq>[,<addr>,<irq>]`  
*Beispiel:* `mcd=0x300,10`  
Bis zu 5 Laufwerke werden unterstützt.
- *Mozart Interface*  
`isp16=[<addr>[,<irq>[,<dma>]]][[,]<typ>]`

Variable	Werte / Bedeutung
<code>&lt;typ&gt;</code>	Sanyo, Panasonic, Sony, Mitsumi

Dieser Treiber ist für CD-ROM-Laufwerke zuständig, die an einer ISP16, MAD16 oder Mozart-Soundkarte angeschlossen sind. Der Wert für die Variable `<typ>` ergibt sich aus dem Interface-Stecker, an dem das CD-ROM-Kabel auf der Soundkarte angeschlossen ist.

*Beispiel:* `isp16=0x340,10,3,Sony`

- *Optics Storage 8000 AT CD-ROM-Laufwerk*

`optcd=<addr>`

*Beispiel:* `optcd=0x340`

- *Philips CM206 CD-ROM-Laufwerk*

`cm206=<addr>,<irq>`

*Beispiel:* `cm206=0x340,10`

- *Pro Audio Spectrum 16 - SCSI-Hostadapter*

`pas16=<addr>,<irq>`

Auf der Soundkarte Pro Audio Spectrum 16 befindet sich ein SCSI-Hostadapter, dessen Einstellungen mit diesem Parameter dem Kernel mitgeteilt werden können.

*Beispiel:* `pas16=0x340,10`

Falls die Erkennung der Karte fehlschlägt, kann sie ohne Interrupt betrieben werden. In diesem Fall wird der Interrupt auf 255 gesetzt.

*Beispiel:* `pas16=0x340,255`

- *Sanyo CD-ROM-Laufwerk*

`sjcd=<addr>`

*Beispiel:* `sjcd=0x340`

- *Sony CDU 31/33 A*

`cdu31a=<addr>,<irq>[,PAS]`

Bei diesem Treiber ist mittlerweile das Autoprobing komplett aus dem Kernel verschwunden, sodass die Angabe der Parameter zwingend erforderlich ist.

*Beispiel:* `cdu31a=0x340,5`

Ist kein Interrupt für das Laufwerk vorgesehen, kann also nur über Polling darauf zugegriffen werden, so muss 0 als IRQ angegeben werden.

*Beispiel:* `cdu31a=0x340,0`

Ist dieses Laufwerk an einer Pro Audio Spectrum-Karte angeschlossen, könnten der Parameter folgendermaßen lauten:

*Beispiel:* `cdu31a=0x1f88,0,PAS`

- *Sony CDU 535*

`sonycd535=<addr>,<irq>`

*Beispiel:* `sonycd535=0x340,10`

- *Soundblaster Pro 16 MultiCD*

`sbpcd=<addr>,<typ>`

Variable	Werte / Bedeutung
<code>&lt;typ&gt;</code>	LaserMate, SPEA, SoundBlaster, SoundScape, Teac 16bit

*Beispiel:* `sbpcd=0x230,SoundBlaster`

## Der Parallelport

- *Parallelport*

`parport=<addr0>,[<irq0> [parport=<addr1>,[<irq1>  
[parport=<addr2>,[<irq2>]]]]]`

Variable	Werte / Bedeutung
<code>&lt;addrX&gt;</code>	Adresse
<code>&lt;irqX&gt;</code>	Interrupt

*Beispiel:* `parport=0x3bc parport=0x378,7 parport=0x278,auto`

- *Drucker am Parallelport*

`lp=<parport0> [lp=<parport1> [lp=<parport2>]]`

Variable	Werte / Bedeutung
<code>&lt;parportX&gt;</code>	Parallelport

*Beispiel:* `lp=parport0 lp=parport2`

### 10.3.4 modprobe-Parameter

In diesem Abschnitt werden diejenigen Parameter aufgeführt, die beim Laden eines Treibers als Modul verwendet werden können. Sollte ein Treiber sich trotz Angabe der Parameter nicht laden lassen, bzw. findet sich in diesem Abschnitt kein für diesen Treiber passender Parameter, so müssen Sie diesen Treiber in einen monolithischen Kernel integrieren.

Einige Treiber stehen noch nicht als Modul zur Verfügung, einige wenige erkennen die Hardware nur dann zuverlässig, wenn der Treiber fest zum Kernel hinzugebunden ist. Auf jeden Fall lohnt es sich, erst einmal auszuprobieren, ob der betreffende Treiber als Modul verwendet werden kann.

Wird ein Treiber als Modul geladen, kann jede in dem Modul verwendete Variable an der Kommandozeile überschrieben werden. So gibt es beispielsweise

im Treiber für NE2000-Karten die Variable mit dem Namen `io`, die den von der Karte verwendeten I/O-Bereich spezifiziert. Somit lautet der korrekte Aufruf zum Laden dieses Moduls (vgl. auch im Kernel-Kapitel den Abschnitt 9.2 auf Seite 252):

```
erde:/ # modprobe ne io=0x300 irq=10
```

Beachten Sie bei der Angabe von Parametern, dass vor und hinter dem Gleichheitszeichen kein Leerzeichen angegeben werden darf. Ferner müssen hexadezimale Werte grundsätzlich in der im Beispiel dargestellten Form eingegeben werden (also mit vorangestelltem `'0x'`).



### Hinweis

Wenn für einen Treiber mehrere Parameter angegeben werden können, so müssen diese zwingend durch Leerzeichen voneinander getrennt werden! Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur Parameterübergabe am Bootprompt, wo innerhalb der Parameter für einen einzelnen Treiber keinesfalls Leerzeichen auftauchen dürfen!

Die Parameter, die Sie hier angeben können, können Sie auch in die Datei `/etc/modules.conf` übernehmen. Dort kann für jedes Modul eine Reihe von Parametern angegeben werden. Dies geschieht in einer eigenen Zeile für jedes Modul. Diese Zeile sieht folgendermaßen aus:

```
options <modulname> <parm1>=<wert1> ...
```

wobei:

Variable	Werte / Bedeutung
<code>&lt;modulname&gt;</code>	Name der Moduldatei ohne Extension <code>.o</code>
<code>&lt;parm1&gt;</code>	Parameter 1
<code>&lt;wert1&gt;</code>	Wert, der Parameter 1 zugeordnet wird

Der Eintrag für die NE2000-Karte aus obigem Beispiel wäre dementsprechend:

```
options ne io=0x300 irq=10
```

Im Folgenden sollen nun die wichtigsten Parameter für die meisten Module aufgelistet werden.

### SCSI-Kontroller und das SCSI-Subsystem

- *Adaptec AHA-1520 / 1522 / 1510 / 1515 / 1505 SCSI-Hostadapter*

Modulname: `aha152x.o`

Variable	Werte / Bedeutung
<io>	<addr>
<irq>	<irq>
<id>	SCSI-ID des Hostadapters; standardmäßig 7
<rec>	<reconnect>; 0, 1
<par>	parity; 0, 1
<sync>	synchrone Betriebsart; 0, 1
<delay>	Busverzögerung; Vorgabe 100
<translat>	Übersetzung der Plattengeometrie; 0, 1

Wie am Bootprompt:

*Beispiel:* `modprobe aha152x aha152x=0x340,10,7,1,1,0,100,0`

Für einen zweiten Hostadapter:

*Beispiel:* `modprobe aha152x aha152x1=0x140,12,7,1,1,0,100,0`

- *Adaptec AHA-1540 / 1542 SCSI-Hostadapter*

Modulname: `aha1542.o`

Variable	Werte / Bedeutung
<io>	<addr>; standardmäßig 0x330 und 0x334
<buson>	2..15
<busoff>	1..64
<DMA speed>	5,6,7,8,10; standardmäßig 5

Wie am Bootprompt:

*Beispiel:* `modprobe aha1542 aha152x=0x130`

- *Future Domain TMC-16x0-Hostadapter*

Modulname: `fdomain.o`

Dieser Treiber bedient u. a. auch den SCSI-Hostadapter Adaptec 2920.

`fdomain=<addr>,<irq>[,<id>]`

Variable	Werte / Bedeutung
<addr>	<addr>
<irq>	<irq>
<id>	<id>

Wie am Bootprompt:

*Beispiel:* `modprobe fdomain fdomain=0x140,11,7`

- *NCR 5380 bzw. NCR 53C400 SCSI-Hostadapterfamilie*

Modulname: `g_NCR5380.o`

Parameter	Werte
<b>ncr_addr</b>	<addr>
<b>ncr_irq</b>	<irq>; mit 255 abschalten
<b>ncr_dma</b>	<dma>
<b>ncr_5380</b>	1 für einen NCR5380-Adapter
<b>ncr_53c400</b>	1 für einen NCR53C400-Adapter

Für einen NCR5380-Adapter:

*Beispiel:* `modprobe g_NCR5380 ncr_irq=5 ncr_addr=0x350  
ncr_5380=1`

Für einen NCR53C400-Adapter mit abgeschalteten Interrupts:

*Beispiel:* `modprobe g_NCR5380 ncr_irq=255 ncr_addr=0xc8000  
ncr_53c400=1`

Dieser Treiber bedient z. B. den weit verbreiteten Trantor T130B SCSI-Hostadapter

### Netzwerkkarten

- *3Com 3c501 / 3c503 / 3c505 / 3c507 Netzwerkkarten*

Modulname: `3c501.o, 3c503.o, 3c505.o, 3c507.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>

*Beispiel:* `modprobe 3c505 io=0x300 irq=10`

- *3Com 3c509 / 3c579 Netzwerkkarten*

Modulname: `3c509.o`

Parameter	Werte
<b>irq</b>	<irq>
<b>xcvr</b>	0: intern; 1: extern

*Beispiel:* `modprobe 3c509 irq=10 xcvr=0`

- *3Com 3c515 Netzwerkkarte*

Modulname: `3c515.o`

*Beispiel:* `modprobe 3c515`

- *3Com 3c59x / 3c90x Netzwerkkarten („Vortex“/„Boomerang“)*

Modulname: `3c59x.o`

Bei Compaq-Rechnern (PCI) kann man die folgenden Parameter ausprobieren:



Parameter	Werte
<code>compaq_ioaddr</code>	<addr>
<code>compaq_irq</code>	<irq>
<code>compaq_prod_id</code>	<id>

*Beispiel:* `modprobe 3c59x compaq_irq=10`

- *Allied Telesis AT1700 Netzwerkkarte*

Modulname: `at1700.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<addr>
<code>irq</code>	<irq>

*Beispiel:* `modprobe at1700 io=0x300 irq=10`

- *Cabletron E21xx Netzwerkkarte*

Modulname: `e2100.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<addr>
<code>irq</code>	<irq>
<code>mem</code>	<addr>
<code>xcvr</code>	0: intern; 1: extern

*Beispiel:* `modprobe e2100 io=0x300 irq=10 mem=0xd000 xcvr=0`

- *Digital DE425 / 434 / 435 / 450 / 500 Netzwerkkarten*

Modulname: `de4x5.o`

`io=0x<bus><geräte-id>`

Parameter	Werte
<code>bus</code>	Nummer des PCI-Busses, i. Allg. 0
<code>geräte-id</code>	Nummer des PCI-Geräts

Diese Daten werden bei neueren PCI-BIOSsen beim Booten angezeigt bzw. kann man sie unter Linux mit

```
erde: # cat /proc/pci
```

erhalten.

*Beispiel:* `modprobe de4x5 io=0x007`

- *Digital DEPCA / DE10x / DE20(012) / DE42, EtherWORKS Netzwerkkarten*

Modulname: `depca.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>
<b>mem</b>	<mem>
<b>adapter_name</b>	<Name> z. B. DEPCA, de100, de101, de200, de201, de202, de210, de422

*Beispiel:* `modprobe depca io=0x300 irq=10`

- *EtherWORKS 3 (DE203, DE204, DE205) Netzwerkkarte*

Modulname: `ewrk3.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>

*Beispiel:* `modprobe ewrk3 io=0x300 irq=10`

- *Intel EtherExpress 16 Netzwerkkarte*

Modulname: `eexpress.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>

*Beispiel:* `modprobe eexpress io=0x300 irq=10`

- *Intel EtherExpressPro Netzwerkkarte*

Modulname: `eeepro.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>
<b>mem</b>	<addr>

*Beispiel:* `modprobe eeepro io=0x300 irq=10 mem=0xd000`

- *Intel EtherExpressPro 100 Netzwerkkarte*

Modulname: `eeepro100.o`

Die Intel EtherExpressPro enthält die Chips i82557/i82558.

Parameter	Werte
<b>options</b>	<Duplexbetrieb und <Bus-Transceiver> 16 Voll-Duplex 32 Nur 100 MBit-Betrieb 64 Nur 10 MBit-Betrieb

*Beispiel:* `modprobe eeepro100 options=48`

Damit wird gleichzeitig *Voll-Duplex* und *100-MBit-Betrieb* eingestellt (48 = 32 + 16).

- *Fujitsu FMV-181/182/183/184 Netzwerkkarten*

Modulname: `fmv18x.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>

*Beispiel:* `modprobe fmv18x io=0x300 irq=10`

- *HP PCLAN+ (27247B and 27252A) Netzwerkkarte*

Modulname: `hp-plus.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>

*Beispiel:* `modprobe hp-plus io=0x300 irq=10`

- *HP PCLAN (27245 / 27xxx)*

Modulname: `hp.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>

*Beispiel:* `modprobe hp io=0x300 irq=10`

- *HP 10/100 VG-AnyLAN (ISA, EISA, PCI) Netzwerkkarten*

Modulname: `hp100.o`

Parameter	Werte
<b>hp100_port</b>	<addr>

*Beispiel:* `modprobe hp100 hp100_port=0x300`

- *ICL EtherTeam 16i / 32 Netzwerkkarten*

Modulname: `eth16i.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe eth16i io=0x300 irq=10`

- *Novell NE2000 / NE1000 Netzwerkkarten*

Modulname: `ne.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>
<code>bad</code>	bad, nur wenn Karte nicht erkannt wird

*Beispiel:* `modprobe ne io=0x300 irq=10`

- *NI6510 (AM7990 „lance“ Chip) Netzwerkkarte*

Modulname: `ni65.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>
<code>dma</code>	<code>&lt;dma&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe ni65 io=0x300 irq=10`

- *SMC Ultra Netzwerkkarte*

Modulname: `smc-ultra.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe smc-ultra io=0x300 irq=10`

- *SMC 9194 Netzwerkkarte*

Modulname: `smc9194.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>
<code>if_port</code>	<code>&lt;medium&gt;</code>

Variable	Werte / Bedeutung
<medium>	0 auto 1 TP 2 AUI, 10base2

*Beispiel:* `modprobe smc9194 io=0x300 irq=10 if_port=2`

- *Western Digital WD80x3 Netzwerkkarte*

Modulname: `wd.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<addr>
<code>irq</code>	<irq>
<code>mem</code>	<mem>
<code>mem_end</code>	<mem_end>

*Beispiel:* `modprobe wd io=0x300 irq=10`

- *IBM Tropic chipset Token Ring Netzwerkkarte*

Modulname: `ibmtr.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<addr>
<code>irq</code>	<irq>
<code>mem_start</code>	<mem_start>

*Beispiel:* `modprobe ibmtr io=0x300`

- *D-Link DE620 Pocket-Adapter Netzwerkkarte*

Modulname: `de620.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<addr>
<code>irq</code>	<irq>
<code>bnc</code>	1 wenn BNC-Ein-/Ausgang
<code>utp</code>	1 wenn UTP-Ein-/Ausgang
<code>clone</code>	1 wenn baugleiches Gerät

*Beispiel:* `modprobe de620 io=0x300 irq=10 bnc=1 utp=0`

### Proprietäre CD-ROM-Laufwerke

Die folgenden Parameter betreffen CD-ROM-Laufwerke, die an besondere Controller angeschlossen sind. Wer eines dieser „Oldies“ besitzt, weiß es bestimmt. . .

- *Aztech CDA268-01 CD-ROM-Laufwerk*

Modulname: `aztcd.o`

Parameter	Werte
<code>aztcd</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe aztcd aztcd=0x300`

- *Goldstar R420-CD-ROM-Laufwerk*

Modulname: `gscd.o`

Parameter	Werte
<code>gscd</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe gscd gscd=0x300`

- *Mitsumi CD-ROM-Laufwerk*

Modulname: `mcd.o`

`mcd=<addr>,<irq>`

*Beispiel:* `modprobe mcd mcd=0x300,10`

- *Mitsumi-CD-ROM-Laufwerk (Multisession)*

Modulname: `mcdx.o`

`mcdx=<addr>,<irq>[,<addr>,<irq>]`

Für mehrere Treiber kann das Aufrufpaar `<addr>,<irq>` bis zu vier Mal wiederholt werden.

- *Mozart-Soundkarte mit Interface für CD-ROM-Laufwerke*

Modulname: `isp16.o`

`isp16_cdrom_base=<addr>`

`isp16_cdrom_irq=<irq> isp16_cdrom_dma=<dma>`

`isp16_cdrom_type=<typ>`

Variable	Werte / Bedeutung
<code>&lt;typ&gt;</code>	Sanyo, Panasonic, Sony, Mitsumi

Dieser Treiber ist kein wirklicher CD-ROM-Treiber; er ist nur für die Interface-Konfiguration der CD-ROM-Laufwerke zuständig, die an einer ISP16, MAD16 oder Mozart-Soundkarte angeschlossen sind. Nach dem Laden dieses Treibers ist lediglich das Interface entsprechend konfiguriert; der passende CD-ROM-Treiber muss danach zusätzlich geladen werden. Der Wert für die Variable `<typ>` ergibt sich aus dem Stecker, an dem das CD-ROM-Kabel auf der Soundkarte angeschlossen ist.

*Beispiel:* `modprobe isp16 isp16_cdrom_base=0x300  
isp16_cdrom_irq=10 isp16_cdrom_dma=1  
isp16_cdrom_type=sony`

- *Optics Storage 8000 AT CD-ROM-Laufwerk*

Modulname: `optcd.o`

Parameter	Werte
<code>optcd</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe optcd optcd=0x300`

- *Philips CM206 CD-ROM-Laufwerk*

Modulname: `cm206.o`

`cm206=<addr>,<irq>`

*Beispiel:* `modprobe cm206 cm206=0x300,10`

- *Sanyo CD-ROM-Laufwerk*

Modulname: `sjcd.o`

Parameter	Werte
<code>sjcd</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe sjcd sjcd=0x300`

- *Sony CDU 31/33 A*

Modulname: `cdu31a.o`

Parameter	Werte
<code>cdu31a_port</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>cdu31a_irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe cdu31a cdu31a_port=0x300 cdu31a_irq=10`

- *Sony CDU 535*

Modulname: `sonycd535.o`

Parameter	Werte
<code>sonycd535</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe sonycd535 sonycd535=0x300`

- *Soundblaster Pro 16 MultiCD*

Modulname: `sbpcd.o`

`sbpcd=<addr>,<typ>`

wobei `<typ>` folgende Werte haben kann:

Variable	Werte / Bedeutung
0	LaserMate
1	SoundBlaster
2	SoundScape
3	Teac16bit

*Beispiel:* `modprobe sbpcd sbpcd=0x300,0`

## Soundkarten und Sound-Chipsätze

Seit Kernel 2.2.xx ist die Sound-Unterstützung in modularer Form realisiert und über zahlreiche Parameter zu steuern.

- *AD1816 Chip*

Modulname: `ad1816.o`

Unterstützt sind u. a.: TerraTec Base 1, TerraTec Base 64, HP Kayak, Acer FX-3D, SY-1816, Highscreen Sound-Boostar 32 Wave 3D

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>
<code>dma</code>	<code>&lt;dma&gt;</code>
<code>dma2</code>	<code>&lt;dma2&gt;</code>
<code>ad1816_clockfreq</code>	<code>&lt;clockfreq&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe ad1816 io=0x530 irq=5 dma=1 dma2=3 ad1816_clockfreq=33000`

- *AD1848/CS4248 Chip (MSS)*

Modulname: `ad1848.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>
<code>dma</code>	<code>&lt;dma&gt;</code>
<code>dma2</code>	<code>&lt;dma2&gt;</code>
<code>type</code>	<code>&lt;cardtype&gt;</code>
<code>deskpro_x1</code>	<code>&lt;magic&gt;</code>

- *Generischer OPLx Treiber*

Modulname: `adlib_card.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe adlib_card io=0x330`



- *Crystal 423x Chipsätze*

Modulname: `cs4232.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>
<code>dma</code>	<code>&lt;dma&gt;</code>
<code>dma2</code>	<code>&lt;dma2&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe cs4232 io=0x530 irq=5 dma=1 dma2=3`

- *Ensoniq 1370 Chipsatz*

Modulname: `es1370.o`

Vgl. auch PCI64/128.

Parameter	Werte
<code>joystick</code>	1: Joystick aktivieren
<code>lineout</code>	1: Line-in in Line-out umschalten
<code>micz</code>	Mikrofon-Impedanz

*Beispiel:* `modprobe es1370 joystick=1 lineout=1`

- *Creative Ensoniq 1371 Chipsatz*

Modulname: `es1371.o`

Vgl. auch PCI64/128.

Parameter	Werte
<code>joystick</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>

Gültige Werte für `<addr>` sind `0x200`, `0x208`, `0x210` und `0x218`.

*Beispiel:* `modprobe es1371 joystick=0x200`

- *Gravis Ultrasound*

Modulname: `gus.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>
<code>dma</code>	<code>&lt;dma&gt;</code>
<code>dma16</code>	<code>&lt;dma16&gt;</code>
<code>type</code>	
<code>gus16</code>	
<code>no_wave_dma</code>	
<code>dbl6</code>	

- *MAD16*

Modulname: mad16.o

Unterstützt OPTi 82C928, OAK OTI-601D, OPTi 82C929, OPTi 82C930 und OPTi 82C924.

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>
<b>dma</b>	<dma>
<b>dma16</b>	<dma2>

*Beispiel:* `modprobe mad16 io=0x530 irq=7 dma=0 dma16=1`

- *Turtle Beach Maui und Tropez*

Modulname: maui.o

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>

*Beispiel:* `modprobe maui io=0x530 irq=5`

- *MPU401*

Modulname: mpu401.o

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>

*Beispiel:* `modprobe mpu401 io=0x330`

- *Turtle Beach MultiSound*

Modulname: msnd.o

*Beispiel:* `modprobe msnd`

- *Turtle Beach Classic/Monterey/Tahiti*

Modulname: msnd\_classic.o

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>
<b>mem</b>	
<b>write_ndelay</b>	
<b>major</b>	
<b>fifosize</b>	
<b>calibrate_signal</b>	

*Beispiel:* `modprobe msnd_classic io=0x290 irq=7 mem=0xd0000`

- *Turtle Beach Pinnacle/Fiji*

Modulname: `msnd_pinnacle.o`

Zusätzlich zu den Parametern der Turtle Beach Classic/Monterey/Tahiti (Abschnitt 10.3.4 auf der vorherigen Seite) versteht diese Karte:

Parameter	Werte
<code>digital</code>	
<code>cfg</code>	
<code>reset</code>	
<code>mpu_io</code>	
<code>mpu_irq</code>	
<code>ide_io0</code>	
<code>ide_io1</code>	
<code>ide_irq</code>	
<code>joystick_io</code>	

*Beispiel:* `modprobe msnd_pinnacle cfg=0x250 io=0x290 irq=5 mem=0xd0000`

- *OPL3*

Modulname: `opl3.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe opl3 io=0x388`

- *OPL3-SA1*

Modulname: `opl3sa.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>
<code>dma</code>	<code>&lt;dma&gt;</code>
<code>dma2</code>	<code>&lt;dma2&gt;</code>
<code>mpu_io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>mpu_irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe opl3sa io=0x530 irq=11 dma=0 dma2=1 mpu_io=0x330 mpu_irq=5`

- *YMF711, YMF715, YMF719, OPL3-SA2, OPL3-SA3, OPL3-SAx*

Modulname: `opl3sa2.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<addr>
<code>irq</code>	<irq>
<code>dma</code>	<dma>
<code>dma2</code>	<dma2>
<code>mss_io</code>	<addr>
<code>mpu_io</code>	<addr>

*Beispiel:* `modprobe opl3sa2 io=0x370 irq=7 dma=0 dma2=3  
mss_io=0x530 mpu_io=0x330`

- *Pro Audio Spectrum*

Modulname: `pas2.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<addr>
<code>irq</code>	<irq>
<code>dma</code>	<dma>
<code>dma16</code>	<dma16>
<code>sb_io</code>	<addr>
<code>sb_irq</code>	<irq>
<code>sb_dma</code>	<dma>
<code>sb_dma16</code>	<dma16>
<code>joystick</code>	
<code>symphony</code>	
<code>broken_bus_clock</code>	

- *Personal Sound System (ECHO ESC614)*

Modulname: `pss.o`

Parameter	Werte
<code>pss_io</code>	<addr>
<code>mss_io</code>	<addr>
<code>mss_irq</code>	<irq>
<code>mss_dma</code>	<dma>
<code>mpu_io</code>	<addr>
<code>mpu_irq</code>	<irq>
<code>pss_mixer</code>	1 (aktivieren) oder 0

- *Sound Blaster und Clones*

Modulname: `sb.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>
<b>dma</b>	<dma>
<b>dma16</b>	<dma16>
<b>mpu_io</b>	<addr>
<b>mad16</b>	1 (aktivieren)
<b>trix</b>	1 (aktivieren)
<b>pas2</b>	1 (aktivieren)
<b>sm_games</b>	1 (aktivieren)
<b>acer</b>	1 (aktivieren), bei Acer Notebooks
<b>mwave_bug</b>	1 (aktivieren)

Beispiel:

```
modprobe sb io=0x220 irq=5 dma=1 dma16=5 mpu_io=0x330
```

- *Aztech Sound Galaxy*

Modulname: `sgalaxy.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>
<b>dma</b>	<dma>
<b>dma2</b>	<dma2>
<b>sgbase</b>	

- *S3 Sonic Vibes*

Modulname: `sonicvibes.o`

Keine Parameter.

- *Ensoniq SoundScape*

Modulname: `sscape.o`

Parameter	Werte
<b>io</b>	<addr>
<b>irq</b>	<irq>
<b>dma</b>	<dma>
<b>mss</b>	
<b>mpu_io</b>	<addr>
<b>mpu_irq</b>	<irq>
<b>spea</b>	1

- *MediaTrix AudioTrix Pro*

Modulname: `trix.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>
<code>dma</code>	<code>&lt;dma&gt;</code>
<code>dma2</code>	<code>&lt;dma2&gt;</code>
<code>sb_io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>sb_irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>
<code>sb_dma</code>	<code>&lt;dma&gt;</code>
<code>mpu_io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>mpu_irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>

- *UART401*

Modulname: `uart401.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe io=0x330 irq=9`

- *UART6850*

Modulname: `uart6850.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>

- *Sound Blaster DSP Chipsätze*

Modulname: `v_midi.o`

Keine Parameter.

- *Turtle Beach Maui, Tropez, Tropez Plus*

Modulname: `wavefront.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe wavefront io=0x200 irq=9`

## Der Parallelport

Die Bedienung der Parallelports ist etwas komplex. Ein eigenes Subsystem steht nach der Konfiguration zur Verfügung; vgl. Abschnitt 6.4.3 auf Seite 188 ff .

- *Parallelport*

Modulname: `parport.o`

*Beispiel:* `modprobe parport`

- *Parallelport – Architektur spezifisch*

Modulname: `parport_pc.o`

Parameter	Werte
<code>io</code>	<code>&lt;addr&gt;</code>
<code>irq</code>	<code>&lt;irq&gt;</code>

Um z. B. 3 Ports im PC-Style einzurichten, wobei einer bei Adresse 0x3bc ohne IRQ, einer bei Adresse 0x378 mit IRQ 7 und einer bei Adresse 0x278 mit automatisch detektiertem IRQ angesiedelt werden soll, gibt man ein (in einer Zeile!):

*Beispiel:* `modprobe parport_pc io=0x3bc,0x378,0x278  
irq=none,7,auto`

- *Druckertreiber*

Modulname: `lp.o`

Parameter	Werte
<code>parport</code>	<code>&lt;port&gt;</code>

*Beispiel:* `modprobe lp parport=0,2`

- *Parallelport IDE-Geräte*

Modulname: `paride.o`

Wenn Sie Ketten von Paride-Geräten an *einem* Parallelport verwenden wollen, dann ist es erforderlich, zunächst `parport.o` zu laden (vgl. Abschnitt 10.3.4)!

*Beispiel:* `modprobe paride`

Der Parallelport sollte – wenn möglich – im „EPP Modus“ betrieben werden; stellen Sie diesen Modus bitte im BIOS Ihres Rechners ein.

- *Parallelport IDE-Lowlevel Protokoll-Treiber*

Modulname: `<xxxx>.o`

Protokoll	Gerät	
aten	ATEN EH-100	(HK)
bpck	Microsolutions backpack	(US)
comm	DataStor (old-type) "commuter" adapter	(TW)
dstr	DataStor EP-2000	(TW)
epat	Shuttle EPAT	(UK)
epia	Shuttle EPIA	(UK)
fit2	FIT TD-2000	(US)
fit3	FIT TD-3000	(US)
friq	Freecom IQ cable	(DE)
frpw	Freecom Power	(DE)
kbic	KingByte KBIC-951A and KBIC-971A	(TW)
ktti	KT Technology PHd adapter	(SG)
on20	OnSpec 90c20	(US)
on26	OnSpec 90c26	(US)

*Beispiel:* `modprobe epat`

- *Parallelport IDE-Festplatte*

Modulname: `pd.o`

Parameter	Werte
<b>verbose</b>	<wert>

Laden Sie zunächst `parport` und den Lowlevel-Treiber (vgl. Abschnitt 10.3.4 auf der vorherigen Seite).

*Beispiel:* `modprobe pd verbose=1`

- *Parallelport ATAPI CD-ROM*

Modulname: `pcd.o`

Laden Sie zunächst `parport` und den Lowlevel-Treiber (vgl. Abschnitt 10.3.4 auf der vorherigen Seite).

*Beispiel:* `modprobe pcd`

- *Parallelport ATAPI Diskettenlaufwerk*

Modulname: `pf.o`

Laden Sie zunächst `parport` und den Lowlevel-Treiber (vgl. Abschnitt 10.3.4 auf der vorherigen Seite).

*Beispiel:* `modprobe pf`

- *Parallelport ATAPI Bandlaufwerk*

Modulname: `pt.o`

Laden Sie zunächst `parport` und den Lowlevel-Treiber (vgl. Abschnitt 10.3.4 auf der vorherigen Seite).

*Beispiel:* `modprobe pt`



- *Parallelport Generisches ATAPI-Gerät*

Modulname: `pg.o`

Laden Sie zunächst `parport` und den Lowlevel-Treiber (vgl. Abschnitt [10.3.4](#) auf Seite [293](#)).

*Beispiel:* `modprobe pg`



# 11 Update des Systems und Paketverwaltung

## 11.1 Update des SuSE Linux

SuSE Linux bietet die Möglichkeit, ein bestehendes System ohne eine komplette Neuinstallation zu aktualisieren. Dabei muss unterschieden werden zwischen der Aktualisierung *einzelner Pakete* und einem Update des gesamten Systems.

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Software von Version zu Version „wächst“. Deshalb empfiehlt es sich *vor* dem Update mit `df` nachzuschauen, wie sehr die einzelnen Partitionen bereits ausgelastet sind. Wenn Sie den Eindruck haben, es könnte knapp werden, dann führen Sie bitte unbedingt ein Datenbackup durch und partitionieren Sie neu. Es kann kein genereller Tipp gegeben werden, wie viel Platz jeweils im Einzelnen benötigt wird – der Platzbedarf ist abhängig von der Art der bestehenden Partitionierung, von der ausgewählten Software und von dem Abstand der vorhandenen Version auf das vorliegende SuSE Linux 7.2.



### Hinweis

Es ist empfehlenswert, auf der CD die Datei `LIESMICH` (engl. `README`) bzw. unter DOS/Windows die Datei `LIESMICH.DOS` (engl. `README.DOS`) zu lesen; dort notieren wir zusätzliche Änderungen, die *nach* der Drucklegung des Handbuchs erfolgt sind!

### 11.1.1 Vorbereitungen

Vor Beginn eines Updates sollten sicherheitshalber die alten Konfigurationsdateien auf ein separates Medium (Streamer, Wechselplatte, Disketten, ZIP-Laufwerk) kopiert werden. In erster Linie handelt es sich um die Dateien, die in `/etc` gespeichert sind; weiterhin sind die Konfigurationsdateien unter `/var/lib` zu kontrollieren (z. B. für den XDM). Zudem kann es nichts schaden, die aktuellen Benutzerdaten unter `/home` (die `HOME`-Verzeichnisse) auf ein Backup-Medium zu schreiben. Das Sichern der Daten ist als Systemadministrator `'root'` durchzuführen; nur `'root'` hat die Rechte, alle lokalen Dateien zu lesen.

Bevor Sie den Update-Vorgang einleiten, notieren Sie sich die Rootpartition; mit dem Kommando

```
erde: # df /
```

```
Filesystem    1k-blocks      Used Available  Use% Mounted on
/dev/sda3     3967900      3279744   483332    87% /
/dev/sda1      7496         1311     5785     18% /boot
```

### Ausgabe 11.1.1: Überblick mit `df`

können Sie den Gerätenamen der Rootpartition herausfinden; in dem Fall der Ausgabe 11.1.1 ist `/dev/sda3` die zu notierende Root-Partition.

Denn die Ausgabe zeigt, dass die Partition `/dev/sda3` unter `/` in das Dateisystem eingehängt („gemountet“) ist.



#### Tipp

Vor einem *PostgreSQL*-Update (Paket `postgres`) empfiehlt es sich in der Regel, die Datenbanken zu „dumpen“; vgl. Manual-Page von `pg_dump` (man `pg_dump`). Dies ist natürlich nur dann erforderlich, wenn Sie PostgreSQL vor dem Update tatsächlich *benutzt* haben.

Nun müssen Sie noch entscheiden, ob Sie mit dem textorientierten YaST oder mit dem grafischen YaST2 updaten wollen. Die Entscheidung ist einfach: Wenn Sie ein SuSE Linux vor Version 6.0 erneuern möchten – in einem solchen Fall nehmen Sie YaST und gehen vor wie in Abschnitt 11.1.3 auf der nächsten Seite beschrieben. Version 6.0 und später kann mit YaST2 erneuert werden.

### 11.1.2 Update mit YaST2

Nach den in Abschnitt 11.1.1 auf der vorherigen Seite genannten Vorarbeiten booten Sie.



#### Hinweis

Sie können ein Update mit YaST2 nur durchführen, wenn Sie ein SuSE Linux 6.x erneuern wollen. Bei älteren Versionen (z. B. SuSE Linux 5.3) ist YaST1 der richtige Weg; vgl. Abschnitt 11.1.3 auf der nächsten Seite.

Starten Sie YaST2 und wählen Sie ‘Update des Systems’. Das Modul ruft mehrere Arbeitsschritte auf und YaST2 wird ermitteln, welche Pakete zu erneuern sind. Falls gewünscht, kann für jedes Paket einzeln entschieden werden, ob ein Update erfolgen soll. Das Basissystem kann damit allerdings nicht erneuert werden, denn dazu muss vom Installationsmedium, z. B. von CD, gebootet werden.

Beachten Sie bitte, dass ein Update umso problematischer wird, je älter die zugrundeliegende Version ist, die aktualisiert werden soll und/oder je mehr die Konfiguration der Pakete, die aktualisiert werden sollen, vom Standard abweicht. Bisweilen kann die alte Konfiguration nicht korrekt übernommen werden und dann sollte eine komplett neue Konfiguration erstellt werden. Eine bestehende Konfiguration sollte vor dem Update gesichert werden.

### 11.1.3 Update mit YaST1

#### Das Basissystem erneuern

Da beim Aktualisieren des Grundsystems die zentralen Bestandteile des Systems (wie z. B. Bibliotheken) ausgetauscht werden müssen, kann diese Aufgabe nicht im normalen Betrieb, d. h. aus dem bereits laufenden Linuxsystem heraus, erledigt werden.

Sie müssen also die Update-Umgebung starten – im Normalfall mit der mitgelieferten Diskette („Bootdisk“) oder durch Eingabe von `manua1` am Bootprompt des Kernels, wie in Abschnitt 2.1 auf Seite 9 ausführlich beschrieben.

Im Wesentlichen sind die folgenden Schritte notwendig:

1. Direkt im Anschluss an das Booten des Kernels von der „Bootdisk“ oder der Update-CD wird automatisch `linuxrc` gestartet.
2. Im `linuxrc` sind im Hauptmenü unter dem Menüpunkt ‘Einstellungen’ Sprache, Bildschirm und Tastatur festzulegen und jeweils mit ‘Ok’ zu bestätigen.
3. Über den Menüpunkt ‘kernel-Module’ müssen ggf. die notwendigen Hardware-Treiber geladen werden (zum genauen Vorgehen vgl. die `linuxrc`-Beschreibung auf Seite 326).
4. Es kann über die Menüpunkte ‘Installation / System starten’ → ‘Installation/Update starten’ zur Auswahl des Quellmediums übergegangen werden (vgl. auf Seite 328).
5. Von `linuxrc` wird die Installationsumgebung geladen und es wird – wie ausgewählt – YaST gestartet.

Im Eingangsmenü von YaST wählen Sie bitte den Punkt ‘Bestehendes Linux-System updaten’; YaST versucht nun, die Root-Partition herauszufinden und bietet das Ergebnis zur Auswahl bzw. Bestätigung an; in der angezeigten Liste geben Sie Ihre Root-Partition an, wie oben notiert (Beispiel: `/dev/sda3`). So beauftragen Sie YaST, die „alte“ `fstab` einzulesen, die sich auf dieser Partition befindet; YaST mountet die dort eingetragenen Dateisysteme. Nun bitte ‘weiter’ wählen.

Nach der Rückkehr in das Hauptmenü mit `(ESC)` ist der Punkt ‘System updaten’ an der Reihe (vgl. Abschnitt 3.2 auf Seite 50). Ihr bisheriges System wird von YaST analysiert und das Ergebnis der Analyse angezeigt.

Anschließend werden die zentralen Bestandteile Ihres Systems aktualisiert, wobei YaST automatisch Sicherungen von Dateien anlegt, die seit der letzten Installation während des Betriebs verändert wurden; weiterhin werden alte Konfigurationsdateien ggf. mit der Endung `.rpmorig` bzw. `.rpmsave` gesichert (vgl. Abschnitt 11.3.2 auf Seite 311); der Vorgang der Installation bzw. des Updates wird in `/var/adm/inst-log/installation-*` protokolliert und ist jederzeit nachlesbar.

### Update des restlichen Systems

Ist das Basissystem aktualisiert, gelangen Sie in einen speziellen Update-Modus von YaST. Dort können Sie nach Ihren Wünschen den Rest des Systems updaten. YaST baut zwei Listen auf. In der ersten sind diejenigen Pakete aufgeführt, bei denen YaST selbstständig erkennen kann, dass ein Update sinnvoll und möglich ist, weil sich z. B. ein abhängiges Paket geändert hat oder das neue Paket eine höhere Versionsnummer hat. In der zweiten Liste werden die Pakete angezeigt, deren Update nicht so ohne weiteres möglich ist – etwa weil das alte Paket noch ohne Versionsinformation gespeichert war.

In diesen beiden Listen können Sie frei Pakete zum Update an- und abwählen. Wenn Sie das Update starten, werden die selektierten Pakete durch die jeweils neue Version ersetzt, wobei wiederum alle Dateien gesichert werden, die sich seit der letzten Installation verändert haben.

Nachdem diese Aufgabe erledigt ist, müssen Sie den Vorgang wie eine Erstinstallation abschließen. Unter anderem sollten Sie einen neuen Kernel auswählen; YaST wird diese Option anbieten.



#### Tipp

Wenn Sie es gewohnt sind, mit `loadlin` zu booten, müssen Sie den *neuen* Kernel und eventuell die `initrd` zudem in das `loadlin`-Verzeichnis Ihrer DOS-Partition kopieren!

Wenn Sie *nicht* möchten, dass nach dem Update, wenn das System in seinen normalen Betriebsmodus geht (zum Standard-Runlevel vgl. Abschnitt 13.2 auf Seite 340) und zuerst YaST noch einmal automatisch gestartet wird, um die durchs Update vorbereiteten Maßnahmen abzuschließen, dann geben Sie am Bootprompt ein:

```
NO_AUTO_SETUP=true
```

Sinn macht `NO_AUTO_SETUP=true` dann, wenn wider Erwarten bei diesem (erneuten) Hochfahren des Systems Probleme auftreten. Derartige Probleme können vorkommen, wenn Sie essentielle Teile des Linux-Systems über eine PCMCIA-SCSI-Karte einbinden. Um gleichwohl die vorbereitete Konfigurationsarbeit durchzuführen, können folgende Schritte gegangen werden:

1. Beim Booten als Option folgenden Parameter angeben:  
`NO_AUTO_SETUP=true`
2. Als `'root'` einloggen und einmal `yast -nomenu` starten, um eventuelle Konfigurationen durchführen zu lassen.
3. Als `'root'` das Skript `/lib/yaST/bootsetup.conf` starten und durchlaufen lassen.

Danach ist es genauso, als ob das Konfigurationsprogramm normal durchgelaufen wäre.

Der erfahrene Linux-Anwender wird in einem solchen Fall vielleicht lieber gar nicht erst in den Standard-Runlevel wollen, sondern mittels `single` am Bootprompt direkt in den Single-User-Mode (Runlevel S) verzweigen.

### 11.1.4 Aktualisieren einzelner Pakete

Unabhängig von einem Gesamt-Update können Sie jederzeit einzelne Pakete aktualisieren; dabei müssen Sie *selbst* freilich darauf achten, dass das System konsistent bleibt: Update-Empfehlungen finden Sie unter <http://www.suse.de/de/support/download/updates/> aufgelistet.

In der Paketauswahl von YaST (siehe Abschnitt 3.4.3 auf Seite 71 ff.) können Sie nach Herzenslust schalten und walten. Wählen Sie ein Paket zum Update aus, das für den Betrieb des Systems eine zentrale Rolle spielt, werden Sie von YaST gewarnt. Derartige Pakete sollten im speziellen Update-Modus aktualisiert werden. Beispielsweise enthalten etliche Pakete „shared libraries“, die möglicherweise zum Zeitpunkt des Updates von laufenden Prozessen verwendet werden. Ein Update im laufenden System würde daher dazu führen, dass diese Programme nicht mehr korrekt funktionieren können.

## 11.2 Von Version zu Version

In den folgenden Abschnitten wird aufgelistet, welche Details sich von Version zu Version geändert haben. In dieser Übersicht erscheint z. B., ob grundlegende Einstellungen neu vorgenommen oder ob Konfigurationsdateien an andere Stellen verschoben wurden oder ob bereits bekannte Programme erkennbar modifiziert wurden. Es werden jedoch nur die Dinge genannt, die den Benutzer bzw. den Administrator bei der täglichen Arbeit unmittelbar berühren. Die Liste ist keineswegs erschöpfend und vollständig. Im Folgenden wird auf die SDB verwiesen, die auch im Paket `sdb_de`, Serie `doc` enthalten ist (vgl. Abschnitt 1.4 auf Seite 4).

Probleme und Besonderheiten der jeweiligen Version werden bei Bekanntwerden auf dem WWW-Server veröffentlicht; vgl. die unten angegebenen Links. Wichtige Updates einzelner Pakete sind über <http://www.suse.de/de/support/download/updates/> zugänglich.

### 11.2.1 Von 5.x auf 6.0

Probleme und Besonderheiten:

<file:/usr/share/doc/sdb/de/html/bugs60.html>.

- Die X-Server werden aus Sicherheitsgründen nicht mehr `sudo` installiert (also ohne das `s`-Bit). Das X Window System ist deshalb entweder über den Xwrapper via `startx` oder über einen Displaymanager (`xdm` oder `kdm`) zu starten.

- Benutzer, die Terminalprogramme wie minicom, seyon etc. verwenden wollen, müssen in die Gruppe 'uucp' eingetragen werden; vgl. [file:/usr/share/doc/sdb/de/html/ke\\_terminal-prog.html](file:/usr/share/doc/sdb/de/html/ke_terminal-prog.html).
- Emacs liegt in der Version 20.x vor; es sind die gleichfalls angepassten Startdateien aus /etc/skel zu verwenden; vgl. [file:/usr/share/doc/sdb/de/html/ke\\_emacs-update.html](file:/usr/share/doc/sdb/de/html/ke_emacs-update.html).
- Teile der /etc/rc.config sind bei Paketen mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten in Dateien des Verzeichnisses /etc/rc.config.d ausgelagert.
- cron ist in der Lage, Skripten in den Verzeichnissen /etc/cron.hourly, /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly und /etc/cron.monthly auszuführen; die System-crontab ist von /root/bin/cron.daily in /etc/cron.daily/aaa\_base umbenannt worden; vgl. auch auf Seite 305.
- Die aktuelle teTeX-Version ist mit SuSE Linux verfügbar. Da die T<sub>E</sub>X-System konform zum Filesystem Hierarchy Standard (FHS) installiert wird, werden unter /var zusätzlich ca. 15 MB Plattenplatz benötigt. – teTeX wurde auf mehrere Unterpakete aufgeteilt. Wenn nach einem Update etwas „fehlt“, ist es ratsam, in der Serie tex nachzuschauen, ob alle notwendigen Pakete tatsächlich installiert sind.
- Die Konfigurationsdateien von UUCP liegen im Verzeichnis /etc/uucp.
- Die DocBook-Stylesheets sind nun in dem eigenem Paket docbkds1 der Serie sgm zu finden.

### 11.2.2 Von 6.0 auf 6.1

Probleme und Besonderheiten:

<file:/usr/share/doc/sdb/de/html/bugs61.html>.

- Weitere Treiber, die eventuell bei der Erstinstallation oder beim Update notwendig sind (proprietäre CD-ROM-Laufwerke, Laufwerke am Parallelport, PCMCIA) finden Sie auf der zusätzlich mitgelieferten modules-Diskette. linuxrc wird Sie bei Bedarf zu gegebener Zeit auffordern, diese modules-Diskette einzulegen (Abschnitt 2.1.2 auf Seite 10).
- Die „Standardschnittstelle“ für das Drucken über den Parallelport ist beim Kernel 2.2.x /dev/lp0 (vgl. Abschnitt 8.2.1 auf Seite 220).

### 11.2.3 Von 6.1 auf 6.2

Probleme und Besonderheiten:

<file:/usr/share/doc/sdb/de/html/bugs62.html>.

- rpm (vgl. auch Abschnitt 11.3 auf Seite 310) liegt in der Version 3.0 vor. Das Format der RPM-Datenbank hat sich geändert; die Datenbank muss sofort



konvertiert werden, wenn rpm installiert ist. Bei einem regulären Update des (Basis-)Systems mit YaST wird die Konvertierung zum richtigen Zeitpunkt im Hintergrund durchgeführt.

- Die System-Bibliothek glibc liegt in Version 2.1 vor. Soweit möglich, werden Komponenten mitgeliefert, die auch weiterhin die Ausführung von glibc-2.0-Programmen erlauben; dies stößt jedoch auf seine Grenzen, wenn versucht wird, auf bestimmte interne Symbole zuzugreifen. Eigene Programme sollten folglich grundsätzlich neu kompiliert werden.
- Zu der glibc gehört auch der nscd (engl. *Name Service Cache Daemon*), der über die Datei `/etc/nscd.conf` konfiguriert wird; vgl. Manual-Page von **nscd** (**man 8 nscd**).
- Mit der glibc-2.1 wird der Umstieg auf „Unix98 PTY“-Devices vollzogen. Dies bedingt, dass auch das devpts-Dateisystem zu mounten ist; folgender Eintrag in der `/etc/fstab` stellt dies beispielsweise sicher:

```
none    /dev/pts    devpts    gid=5,mode=620    0 0
```

Vgl. auch die Dokumentation in `/usr/src/linux/Documentation/Changes` bei den Kernelquellen.

- PAM (engl. *Pluggable Authentication Modules*): Zusätzlich zu `/etc/login.defs` gibt es nun `/etc/securetty`, `/etc/security/limits.conf` und `/etc/security/pam_env.conf`; vgl. auf Seite 87.
- Spracheinstellungen können über Variablen in der `/etc/rc.config` vorgenommen werden; vgl. auf Seite 347 und auch [file:/usr/share/doc/sdb/de/html/ml\\_locale\\_implementation.html](file:/usr/share/doc/sdb/de/html/ml_locale_implementation.html). Wer deutsche Meldungen nicht mag, kann auch direkt z. B. in `.bashrc` eintragen:  

```
export LANG=C
```
- Bei etlichen Paketen sind die für die Software-Entwicklung notwendigen Komponenten (Bibliotheken, Header- und Include-Dateien etc.) in eigene Pakete ausgelagert; dies ist z. T. auch schon bei früheren Versionen geschehen. Diese Entwicklungspakete werden nur benötigt, wenn Sie Software *selbst* übersetzen (kompilieren) wollen – beispielsweise neuere GNOME-Pakete. Diese Entwicklungspakete sind in der Regel an dem Namenszusatz `-devel` (früher: `dev` oder `d`) zu erkennen: Paket `alsa-devel`, Paket `gimp-devel`, Paket `kdelibs-devel` etc.

### 11.2.4 Von 6.2 auf 6.3

Probleme und Besonderheiten:

<file:/usr/share/doc/sdb/de/html/bugs63.html>.

- Es werden unterschiedlich optimierte Kernel zur Installation angeboten; diese Kernel verwenden eine „initrd“ (engl. *Initial Ramdisk*). Beim Erzeugen eines eigenen Kernels ist diese Nebenbedingung zu beachten; vgl. Abschnitt 12.4.5

auf Seite 324 und [file:///usr/share/doc/sdb/de/html/adrian\\_6.3\\_boot.html](file:///usr/share/doc/sdb/de/html/adrian_6.3_boot.html).

- Die Konfigurationsdatei für die Kernel-Module heißt in Übereinstimmung mit vielen anderen Konfigurationsdateien `/etc/modules.conf` (früher: `/etc/conf.modules`).
- Neben dem „Userspace“-NFS-Daemon (Paket `nfs-server`, früher Paket `nfsserv`) steht auch der kernel-basierte NFS-Daemon (Paket `knfsd`) zur Verfügung. Der `knfsd` zeigt nur einen eingeschränkten Funktionsumfang, beherrscht dafür aber das Locken von Dateien; darauf ist beispielsweise Star-Office angewiesen. Setzen Sie bitte `USE_KERNEL_NFS` oder `NFS_SERVER` in `/etc/rc.config` und installieren Sie das für Sie richtige Paket.
- Die Manpages liegen unter `/usr/share/man`, wie es der FHS (engl. *File-system Hierarchy Standard*) verlangt; vgl. Abschnitt 12.1.1 auf Seite 317.
- Tcl/Tk steht in neuen Versionen mit neuen Paketbezeichnungen zur Verfügung. Tcl/Tk 8.0 ist die Standardversion.
- Auslagerung der `sendmail`-Einstellungen von der `/etc/rc.config` in die Datei `/etc/rc.config.d/sendmail.rc.config`; vgl. [file:///usr/share/doc/sdb/de/html/mmeden\\_6.3\\_sendmail.html](file:///usr/share/doc/sdb/de/html/mmeden_6.3_sendmail.html).
- Aus Sicherheitsüberlegungen wird bei der Standardauswahl der WU-FTPD (Paket `wuftpd`, Serie `n`) nicht mehr installiert.
- Bei `leafnode` hat sich ab Version 1.9.2 das Verzeichnis der Konfigurationsdateien geändert. Sie befinden sich nun unter `/etc/leafnode` anstatt unter `/usr/lib/leafnode`.

Falls Sie Ihre Konfigurationsdatei geändert haben, befindet sich die Sicherungskopie unter `/usr/lib/leafnode/config.rpmsave`. Bitte übernehmen Sie Ihre Anpassungen manuell in die neue Konfigurationsdatei.

Wenn Sie von einer älteren Version (vor 1.9.3) updaten, führen Sie bitte zuerst das Shellskript `/usr/doc/packages/leafnode/update.sh` aus (*Achtung*: seit SuSE Linux 7.0 liegen die Dokumentationen unter `/usr/share/doc!`):

```
erde: # cd /usr/doc/packages/leafnode
erde:/usr/doc/packages/leafnode # ./update.sh \
/var/spool/news/ /etc/leafnode /var/lock/news/fetchnews.lck
```

Hierbei werden die Datei `groupinfo` und ein paar weitere umorganisiert (`groupinfo` wird nun nicht mehr „case-sensitiv“ sortiert). Falls hierbei etwas schief geht, finden Sie die alte Datei unter `/var/spool/news/leafnode/groupinfo.old`. Wenn das Skript erfolgreich durchgelaufen ist, können Sie diese Datei (`.old`) anschließend löschen.

*Hinweis*: Das Programm `fetch` im Verzeichnis `/usr/sbin` heißt seit Version 1.9.3 `fetchnews`. Bitte passen Sie „Cronjobs“ oder sonstige Skripten (z. B. `/etc/ppp/ip-up`) entsprechend an.

- MySQL läuft unter der UID `'mysql'` und der GID `'daemon'`, um mehr Sicherheit zu gewährleisten.

- Fortify liegt unter `/opt/fortify`; es kann nach der Anwendung deinstalliert werden.

### 11.2.5 Von 6.3 auf 6.4

Probleme und Besonderheiten:

- *Kernel*: Paket `kernmod` bzw. Paket `kernmods` sind nicht mehr notwendig. Die passend optimierten Kernel-Module werden „in einem Rutsch“ mit dem jeweils ausgewählten Kernel installiert (vgl. 3.6.2 auf Seite 78). Die Konfigurationsdateien des installierten Kernels liegen unter `/boot` als `vmlinuz.config-pentium` (Beispiel!), `vmlinuz.autoconf.h` und `vmlinuz.version.h`. Auf Wunsch kopiert YaST diese Dateien in den Baum der Kernelquellen.
- Gültige *Login-Shells* sind in `/etc/shells` eingetragen; vgl. Manual-Page von `shells` (`man 5 shells`). Wird einem Benutzer `/bin/true` zugeordnet, so kann sich dieser Benutzer nur über das X Window System anmelden; dieser Benutzer bekommt keine Shell. `/bin/false` als „Login-Shell“ verhindert jegliche Anmeldung.
- Um die Sicherheit zu erhöhen, ist der XDM (`xdm`) nun so voreingestellt, dass XDMCP- oder Chooser-Anfragen *nicht* angenommen werden. Wenn Sie z. B. X-Terminals bedienen wollen, muss in `/var/X11R6/lib/xdm/xdm-config` die Zeile mit der Option `DisplayManager.requestPort` durch Voranstellen eines Ausrufungszeichens auskommentiert werden; vgl. Manual-Page von `xdm` (`man xdm`):
 

```
!DisplayManager.requestPort: 0
```
- Unter X ist die Compose-Taste („Multi\_key“) über die Tastenkombination `(Shift ↑) + (Strg)` (rechts) zu erreichen; vgl. den Eintrag in `/usr/X11R6/lib/X11/Xmodmap`.
- Paket `aaa_base`: Die täglichen Wartungsarbeiten am System sind aus Gründen der Übersichtlichkeit auf mehrere Skripten verteilt worden. In `/etc/cron.daily` gibt es nun neben `aaa_base` die Komponenten `backup_rpmdb`, `clean_catman`, `clean_core`, `clean_instlog`, `clean_tmp`, `do_mandb`, `rotate_logs` und `updatedb` – jeweils erkennbar an dem Vorwort `aaa_base_`; `aaa_base` liest zudem `cron.daily.local`, wo eigene Erweiterungen eingetragen werden können. Zum cron-System vgl. Abschnitt 12.3.2 auf Seite 318.
- Eine neuere Version von `tar` (`tar`) wird mitgeliefert. Das Überschreibverhalten beim Auspacken vorhandener Dateien ist geändert; wenn Sie auf den alten Modus angewiesen sind, verwenden Sie bitte die Option `--overwrite`.
- Fast alle Programme im Paket `nkita` und im Paket `nkitb` liegen in neuen Versionen vor. `traceroute` ist in das Paket `nkitb` gewandert; vgl. jetzt Abschnitt 11.2.8 auf Seite 309. Einige Programme sind bereits „IPv6 ready“.

Achten Sie deshalb darauf, dass DNS richtig konfiguriert ist – andernfalls kann es passieren, dass der DNS-Timeout für IPv6-Anfrage abgewartet werden muss; in `/etc/nsswitch.conf` ist die Option `dns` durch `dns6` zu ersetzen.

- Zum Paket `SuSEfirewall` (früher: Paket `firewalls`): Die Konfigurationsdatei `/etc/rc.firewall` wurde aus Gründen der Konsistenz nach `/etc/rc.config.d/firewall.rc.config` umbenannt.
- Zum Paket `samba`: Mit dem Update auf Version 2.0.6 hat sich die Syntax des `smbmount`-Kommandos geändert! `smbmount` muss von dem Shellskript `/sbin/mount.smbfs` aufgerufen werden, welches wiederum von `mount` aufgerufen wird; ein Beispielaufwurf:

```
erde: # mount -t smbfs -o username=uname,password=passwd \  
      //smbserv/share /destination
```

- Zum Paket `postfix`: Weitere Möglichkeiten der Einstellung sind hinzugekommen; die Startvariablen sind nach `/etc/rc.config.d/postfix.rc.config` ausgelagert worden; vgl. auch Abschnitt 13.5 auf Seite 344.
- Das Paket `squid`, also die Version 1.x des WWW Proxy-Servers, wird nicht mehr mitgeliefert. Da die nunmehr etablierte Version 2.x als stabil zu betrachten ist, empfiehlt sich ein genereller Umstieg. Während des Updates wird das Paket `squid` nicht automatisch durch das Paket `squid2` ersetzt; sichern Sie die alte Konfigurationsdatei, deinstallieren Sie dann das Paket `squid` und installieren Sie das Paket `squid2`. Nun können Sie mit den neuen Dateien starten und wieder Ihre eigenen Anpassungen vornehmen – zusätzliche Informationen sind unter <http://www.squid-cache.org> zu finden.
- Der empfohlene DHCP-Client ist im Paket `dhcpcd` enthalten; für besondere Fälle wird weiterhin Paket `dhclient` mitgeliefert.
- Aus Sicherheitsgründen ist *anonymes FTP* nicht mehr automatisch zugelassen. Um bei dem FTP-Daemon `in.ftpd` anonymes FTP zu erlauben, muss in `/etc/pam.d/ftpd` das Kommentarzeichen `#` entfernt werden vor der Zeile:

```
auth sufficient /lib/security/pam_ftp.so
```

- *Passwort ändern mit PAM* (engl. *Pluggable Authentication Modules*): `pam_unix` kann auch NIS-Passwörter ändern und versteht md5-Hashes als Passwort. Vorsicht – vgl. Abschnitt 3.6.6 auf Seite 87.

Außerdem gibt es jetzt ein neues `pam_pwcheck`-Module, welches die Überprüfung neuer Passwörter übernimmt. Der alte Eintrag:

```
password required /lib/security/pam_unix.so #strict=false
```

muss geändert werden in (jeweils nur eine Zeile oder mit `\` („Gegenstrich“) am Zeilenende!):

```
password required /lib/security/pam_pwcheck.so \
nullok #use_cracklib
password required /lib/security/pam_unix.so \
nullok use_first_pass use_authtok
```

Dieser manuelle Eingriff ist nur notwendig, falls rpm beim Update die Konfigurationsdateien nicht selbst ändern darf, da der Systemadministrator eigene Änderungen gemacht hat. Dies gilt übrigens für alle Konfigurationsdateien von PAM unter `/etc/pam.d`.

- Zusätzlich zu den Manual-Pages (vgl. Abschnitt 11.2.4 auf Seite 304) liegen auch die Info-Seiten unter `/usr/share`.
- **makewhatis** (Paket `makewhat`) verwendet nun das Hilfsprogramm **manpath**, um die *Manual-Pages* zu finden. Die Umgebungsvariable `MANPATH` soll in `rc`-Dateien nicht mehr gesetzt werden.
- **ldconfig** wird nur aufgerufen, wenn ein `/lib`-Verzeichnis neuer als `/etc/ld.so.cache` ist; ggf. wird es im Hintergrund gestartet. Der Aufruf von **ldconfig** lässt sich erzwingen, wenn die Umgebungsvariable `run_ldconfig` auf `true` gesetzt wird; es ist möglich, bereits am Bootprompt "`run_ldconfig=true`" zu setzen.
- Das Paket `ncurses` liegt in Version 5.0 vor; von der „shared library“ wird weiterhin auch Version 4.2 mitgeliefert, sodass man vorkompilierte Programme in der Regel weiterverwenden kann.
- Das Paket `apache` ist aufgeteilt worden. Installieren Sie auch die `mod_*`-Unterpakete, wenn Sie spezielle Erweiterungen benötigen. Die Dokumentation zu PHP finden Sie im Paket `phpdoc`. Die Logdateien sind aus Gründen der Übersichtlichkeit in `/var/log/httpd` zu finden.
- `Roxen` ist folgendermaßen aufgeteilt: Das Paket `roxen` ohne und das Paket `roxen-ssl` (früher: Paket `roxenssl`) mit Kryptographie-Unterstützung. Dies hat den Vorteil, kein separates Paket `roxenint` mehr verwalten zu müssen.
- Das Paket `changes` wurde aufgegeben. Die gewünschten Informationen kann `rpm` direkt anzeigen:  

```
tux@erde: > rpm -q --changelog <paket>
```

### 11.2.6 Von 6.4 auf 7.0

Probleme und Besonderheiten:

<file:/usr/share/doc/sdb/de/html/bugs70.html>.

- Alle Kernelmodule („Treiber“) sind Bestandteil des jeweils installierten Kernels (Single-, Multiprozessor-Kernel etc.); so wird sichergestellt, dass die passend kompilierten Module installiert sind.
- Das X Window System 4.0 unterstützt einige alter Grafikkarte nicht mehr bzw. einige neue Karten noch nicht; vgl. Abschnitt 5.2 auf Seite 130. Das

Setup-Programm wird diesen Umstand bemerken und automatisch auf die weiterhin mitgelieferte Vorgängerversion 3.3.x ausweichen.

Die Entwicklungsumgebung der Version 3.3.x ist auch dann zu installieren, wenn man Pakete gemäß „Linux Development Platform Specification“ bauen möchte; vgl. Abschnitt 12.3.1 auf Seite 318.

- Paket `openssh`: Um die Sicherheit zu erhöhen, ist „X11-forwarding“ standardmäßig ausgeschaltet. Mit dem Parameter `-x` kann dies Feature eingeschaltet werden. In `/etc/ssh/ssh_config` kann durch den Eintrag von **ForwardX11 yes** das Forwarding global oder nur für bestimmte Rechner eingeschaltet werden. Benutzer können diese Option auch in `~/.ssh/config` setzen.
- `ypserv` aus dem Paket `ypserv` ist nicht länger gegen die „tcp-wrapper“-Bibliothek gelinkt, sondern benutzt `/var/yp/securenets`. Nach einem Update sollten die Einstellungen aus `/etc/hosts.allow` bzw. aus `/etc/hosts.deny` nach `/var/yp/securenets` übernommen werden.
- Der Portmapper wird über `/sbin/init.d/portmap` (seit der 7.1 über `/etc/init.d/portmap`) bzw. mit `rcportmap` gestartet; `/sbin/init.d/rpc` ist nunmehr obsoleter.
- Dem FHS (engl. *Filesystem Hierarchy Standard*) gemäß (vgl. Abschnitt 12.1.1 auf Seite 317) ist die architekturunabhängige Dokumentation nun unter `/usr/share/doc` zu finden (früher `/usr/doc`).
- Das Paket `bttv` ist nicht mehr dabei; die Kernelmodule sind Bestandteil des jeweils installierten Kernels.
- Die Bibliothek `gtk-XmHTML` steht als separates Paket `gxmhtml` zur Verfügung; ausgelagert aus dem Paket `gnlibs`.
- Zum Paket `cron`: Wie es der FHS verlangt, liegen die `cron`-Tabellen unter `/var/spool/cron/tabs`; vgl. Abschnitt 12.3.2 auf Seite 318.
- Zum Paket `postgres`: PostgreSQL und all die zugehörigen Komponenten sind konsequent in Anlehnung an die Originalpakete aufgeteilt worden. Paket `pg_datab` mit der Initialisierungsdatenbank ist nicht mehr notwendig; die Initialisierung erledigt im Bedarfsfall das Startskript.
- Zum Paket `mutt`: Zahlreiche Einzelheiten haben sich geändert. Die Konfigurationsdateien `/etc/Muttrc` und `/etc/skel/.muttrc` versuchen soweit möglich das gewohnte Verhalten zu bewahren; in `.muttrc` sorgen die Zeilen

```
set autoedit=yes
set edit_headers=yes
```

dafür, dass sofort der Editor gestartet wird, wenn eine Mail geschrieben werden soll. Andererseits gibt es gewichtige Änderungen, die ein neues Verhalten erfordern (z. B. bei PGP). Bitte lesen Sie die mitgelieferte Dokumentation.

### 11.2.7 Von 7.0 auf 7.1

Probleme und Besonderheiten:

<http://sdb.suse.de/sdb/de/html/bugs71.html>.

- *Kernel*: Die „low-level“-Treiber für spezielle EIDE-Chipsätze sind in den Standardkernel integriert; `k_eide` bzw. `eide` sind als separate Images nicht mehr notwendig. Mithin entfällt das Erstellen einer eigenen Bootdiskette, wenn man auf diese Treiber angewiesen ist.
- Die Bedeutung der *Runlevel* hat sich geändert; vgl. Tabelle 13.1 auf Seite 340. Die `init`-Skripten liegen nun in `/etc/init.d`; falls eigene Skripten erstellt wurden, sollten diese vor dem Update gesichert werden.
- **DEFAULT\_LANGUAGE**: Neuer Name für die ehemalige Variable **LANGUAGE** in der `/etc/rc.config`; vgl. Abschnitt 12.9 auf Seite 336.
- Die `/etc/resolv.conf` wird direkt von YaST bzw. YaST2 geschrieben; nicht mehr von SuSEconfig.
- Die Beschränkung der Paketnamen auf 8 Zeichen ist gefallen und viele Pakete konnten eingängige Namen bekommen. Beim Upgrade des System werden diese Umbenennungen berücksichtigt und die gewohnten Programme werden weiterhin automatisch zur Verfügung stehen. Bei einer Neuinstallation ist darauf zu achten, dass die Pakete unter dem neuen Namen gewählt werden.
- Die Funktionalität des Pakets `dochoost` wurde in das Paket `susehelp` übernommen; `dochoost` ist damit obsolete.
- Zum ehemaligen Paket `ypclient`: Dies Paket ist nunmehr in die Pakete `ypbind` und `yp-tools` aufgeteilt und das Init-Skript heißt `ypbind`.
- Zum Paket `jade_dsl`: Um einen Konflikt mit dem Paket `rzsx` zu vermeiden, heißt das Kommandozeilentool `sx` nun `s2x` bzw. `sgml2xml`.

### 11.2.8 Von 7.1 auf 7.2

Probleme und Besonderheiten:

<http://sdb.suse.de/sdb/de/html/bugs72.html>.

- Paket `nkitb` ist aufgelöst; die einzelnen Programme sind in den Paketen `talk`, `rsh`, `finger`, `rwho`, `telnet` usw. und den entsprechenden `-server`-Paketen leicht zu finden. In Paket `iputils` ist beispielsweise `ping` enthalten.
- Umbenennung weiterer Pakete (vgl. dazu auf dieser Seite); z. B.:  
Serie `sgm`: Paket `docbook-dsssl-stylesheets`, Paket `docbook_3` und Paket `docbook_4`.
- Das Paket `mod_php4` ist nun anstelle von `mod_php` zu installieren.
- Die Bestandteile des Emacs' sind auf mehrere Pakete verteilt:

- Basispaket `emacs`.
  - Dazu ist in der Regel das Paket `emacs-x11` zu installieren, in dem das Programm *mit* X11-Unterstützung enthalten ist.
  - Im Paket `emacs-nox` ist das Programm *ohne* X11-Unterstützung enthalten.
  - Paket `emacs-info`: Online-Dokumentation im Info-Format.
  - Paket `emacs-el` enthält die nicht kompilierten Bibliotheksdateien in Emacs Lisp – zur Laufzeit nicht erforderlich!
  - Zahlreiche Zusatzpakete, die nach Bedarf installiert werden können: Paket `emacs-auctex` (für  $\text{\LaTeX}$ ); Paket `psgml` (für SGML/XML); Paket `gnuserv` (für Client-/Serverbetrieb) usw.
- Änderungen im Zusammenhang mit dem FHS (vgl. Abschnitt 12.1.1 auf Seite 317):
    - `/media` (`war /cdrom` and `/floppy`)Für eine Übergangszeit stehen Kompatibilitätslinks zur Verfügung.

### 11.3 RPM – Der Paket-Manager der Distribution

Bei SuSE Linux kommt RPM (`rpm`) (engl. *RPM Package Manager*) als Paket-Management zum Einsatz. Damit steht den Benutzern, den Systemadministratoren und nicht zuletzt den Pakete-Macher die mächtige RPM-Datenbank zur Verfügung, über die jederzeit detaillierte Informationen zur installierten Software abgefragt werden können.

Im Wesentlichen kann `rpm` in drei Modi agieren: installierbare Pakete aus den unangetasteten Quellen (engl. *pristine sources*) herstellen, diese Pakete installieren bzw. auch wieder sauber de-installieren oder updaten sowie Anfragen an die RPM-Datenbank bzw. an einzelne RPM-Archive richten.

Installierbare RPM-Archive sind in einem speziellen binären Format gepackt; die Archive bestehen aus den zu installierenden (Programm-)Dateien und aus verschiedenen Meta-Informationen, die während der Installation von `rpm` benutzt werden, um das jeweilige Softwarepaket zu konfigurieren, oder die zu Dokumentationszwecken in der RPM-Datenbank abgelegt werden. RPM-Archive haben die Dateinamen-Endung `.rpm`.

#### 11.3.1 Prüfen der Authentizität eines Pakets

Seit der Version 7.1 sind RPM-Pakete von SuSE mit GnuPG signiert:

```
1024D/9C800ACA 2000-10-19 SuSE Package Signing Key <build@suse.de>  
Key fingerprint = 79C1 79B2 E1C8 20C1 890F 9994 A84E DAE8 9C80 0ACA
```

Mit dem Befehl

```
erde:~ # rpm --verbose --checksig apache-1.3.12.rpm
```



kann man die Signatur eines RPM-Pakets überprüfen und so feststellen, ob es wirklich von SuSE oder einer anderen vertrauenswürdigen Stelle stammt; insbesondere bei Updatepaketen, die man aus dem Internet lädt, ist dies zu empfehlen. Unser öffentlicher Paketsignierschlüssel ist standardmäßig in `/root/.gnupg/` hinterlegt.

### 11.3.2 Pakete verwalten: Installieren, Updaten und Deinstallieren

Im Normalfall ist das Installieren eines RPM-Archivs schnell erledigt:

```
erde: # rpm -i <paket>.rpm
```

Mit diesem Standardbefehl wird ein Paket aber nur dann installiert, wenn die „Abhängigkeiten“ erfüllt sind und wenn es zu keinen „Konflikten“ kommen kann; `rpm` fordert per Fehlermeldung die Pakete an, die zum Erfüllen der Abhängigkeiten notwendig sind. Die Datenbank wacht im Hintergrund darüber, dass es zu keinen Konflikten kommt: eine Datei darf in der Regel nur zu einem Paket gehören. Mit verschiedenen Optionen kann man sich über diese Regel hinwegsetzen – wer dies tut, der sollte aber genau wissen, was er tut, da er damit eventuell die Updatefähigkeit des Systems aufs Spiel setzt.

Interessant ist auch die Option `-U` bzw. `--upgrade`, um ein Paket zu aktualisieren. Dadurch wird eine ältere Version des gleichen Pakets gelöscht und dann die neue Version installiert. Gleichzeitig versucht `rpm`, sorgfältig mit den *Konfigurationsdateien* umzugehen, wobei – etwas vereinfacht – die folgende Strategie zum Tragen kommt:

- Falls eine Konfigurationsdatei vom Systemadministrator *nicht* verändert wurde, dann wird von `rpm` die neue Version der entsprechenden Datei installiert. Es sind keine Eingriffe seitens des Administrators notwendig.
- Falls eine Konfigurationsdatei vom Administrator zu einem Zeitpunkt vor dem Update geändert wurde, dann wird `rpm` die geänderte Datei dann – und nur dann – mit der Erweiterung `.rpmorig` oder `.rpmsave` sichern und die neue Version aus dem RPM-Paket installieren, wenn sich zwischen ursprünglicher Datei und der Datei aus dem Update-Paket etwas geändert hat. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie die frisch installierte Konfigurationsdatei anhand der Kopie (`.rpmorig` oder `.rpmsave`) auf Ihre Systembedingungen hin abstimmen müssen.
- `.rpmnew`-Dateien werden immer dann auftauchen, wenn es die Konfigurationsdatei bereits gibt *und* wenn in der `.spec`-Datei die `noreplace`-Kennung gesetzt wurde.

Im Anschluss an ein Update sollten nach dem Abgleich alle `.rpmorig`-, `.rpmsave`- bzw. `.rpmnew`-Dateien unbedingt entfernt werden, um kommenden Updates nicht als Hindernis im Wege zu liegen. Die Erweiterung `.rpmorig` wird gewählt, wenn die Datei der RPM-Datenbank noch nicht bekannt war, sonst kommt `.rpmsave` zum Zuge; mit anderen Worten: `.rpmorigs` entstehen beim Update von Fremdformat auf RPM und `.rpmsave` beim Update von RPM-alt

auf RPM-neu. Bei `.rpmnew` kann keine Aussage gemacht werden, ob vom Systemadministrator eine Änderung an der Konfigurationsdatei vorgenommen wurde oder ob nicht.

Die Option `-U` ist also mehr als ein Äquivalent für die Abfolge `-e` (Deinstallieren/Löschen) und `-i` (Installieren). Wann immer möglich, dann ist der Option `-U` der Vorzug zu geben.



### Hinweis

Nach jedem Update müssen Sie die von `rpm` angelegten Sicherungskopien mit der Erweiterung `.rpmorig` oder `.rpmsave` kontrollieren; das sind Ihre alten Konfigurationsdateien. Falls erforderlich, übernehmen Sie bitte Ihre Anpassungen aus den Sicherungskopien in die neuen Konfigurationsdateien, und löschen Sie dann die alten Dateien mit der Erweiterung `.rpmorig` bzw. `.rpmsave`.

Wenn ein Paket entfernt werden soll, geht man ähnlich geradlinig vor:

```
erde: # rpm -e <paket>
```

`rpm` wird ein Paket aber nur dann entfernen, wenn keine Abhängigkeiten mehr bestehen; so ist es z. B. theoretisch nicht möglich, Tcl/Tk zu löschen, solange noch irgendein anderes Programm Tcl/Tk benötigt – auch darüber wacht RPM mithilfe der Datenbank.

Falls in einem Ausnahmefall eine derartige Lösch-Operation nicht möglich sein sollte, obwohl *keine* Abhängigkeiten mehr bestehen, dann kann es hilfreich sein, die RPM-Datenbank mittels der Option `-rebuilddb` neu aufzubauen; vgl. unten die Anmerkungen zur RPM-Datenbank (Abschnitt 11.3.3 auf Seite 314).

### 11.3.3 Anfragen stellen

Mit der Option `-q` (engl. *query*) leitet man Anfragen ein. Damit ist es sowohl möglich die RPM-Archive selbst zu durchleuchten (Option `-p <paket_datei>`) als auch die RPM-Datenbank zu befragen. Die Art der angezeigten Information kann man mit den zusätzlichen Optionen auswählen; vgl. Tabelle 11.1 auf der nächsten Seite.

<code>-i</code>	Paket-Informationen anzeigen
<code>-l</code>	Dateiliste des Pakets anzeigen
<code>-f &lt;DATEI&gt;</code>	Anfrage nach Paket, das die Datei <code>&lt;DATEI&gt;</code> besitzt; <code>&lt;DATEI&gt;</code> muss mit vollem Pfad angegeben werden!
<code>-s</code>	Status der Dateien anzeigen (impliziert <code>-l</code> )
<code>-d</code>	Nur Dokumentationsdateien auflisten (impliziert <code>-l</code> )
<code>-c</code>	Nur Konfigurationsdateien auflisten (impliziert <code>-l</code> )
<code>--dump</code>	Alle überprüfbaren Infos zu jeder Datei anzeigen (mit <code>-l</code> , <code>-c</code> oder <code>-d</code> benutzen!)

Tabelle 11.1: Fortsetzung auf der nächsten Seite...

```
--provides      Fähigkeiten des Pakets auflisten, die ein anderes Paket
                  mit --requires anfordern kann
--requires, -R  Paket-Abhängigkeiten ausgeben
--scripts      Die diversen (De-)Installations-Skripten ausgeben
```

Tabelle 11.1: Die wichtigsten Abfrageoptionen (-q [-p] ... &lt;paket&gt;)

## Der Befehl

```
erde: # rpm -q -i rpm
```

gibt die Information in Ausgabe 11.3.1 aus.

```
Name           : rpm                      Relocations: (not relocateable)
Version        : 3.0.3                    Vendor: SuSE GmbH, Germany
Release       : 47                        Build Date: Fri Dec 10 13:50:27
Install date: Tue Dec 14 12:57:00 1999 Build Host: Cauchy.suse.de
Group         : unsorted                  Source RPM: rpm-3.0.3-47.src.rpm
Size          : 5740847                   License: GPL
Packager      : feedback@suse.de
Summary      : RPM Package Manager
Description  :
RPM Package Manager is the main tool for managing software packages
of the SuSE Linux distribution.
[...]
```

### Ausgabe 11.3.1: rpm -q -i rpm

Die Option -f führt nur dann zum Ziel, wenn man den kompletten Dateinamen, einschließlich des Pfades, kennt; es dürfen beliebig viele zu suchende Dateinamen angegeben werden, z. B.:

```
erde: # rpm -q -f /bin/rpm /usr/bin/wget
```

führt zu dem Ergebnis:

```
rpm-3.0.3-3
wget-1.5.3-55
```

Kennt man nur einen Teil des Dateinamens, so muss man sich mit einem Shell-Skript behelfen (vgl. Datei 11.3.1); der gesuchte Dateiname ist als Parameter beim Aufruf des Skripts zu übergeben.

```
#!/bin/sh
for i in `rpm -q -a -l | grep $1 `; do
  echo "\"$i\" ist in Paket:"
  rpm -q -f $i
  echo ""
done
```

### Datei 11.3.1: Paket-Suchskript

Mit dem Befehl

```
erde: # rpm -q --changelog rpm
```

kann man sich gezielt die Auflistung der Informationen (Updates, Konfiguration, Änderungen etc.) zu einem bestimmten Paket anzeigen lassen; hier beispielsweise zu dem Paket *rpm*.

Anhand der Datenbank lassen sich auch Überprüfungen durchführen; eingeleitet werden diese Vorgänge mit der Option `-v` (gleichbedeutend mit `-y` oder `--verify`). Damit veranlasst man **rpm**, all die Dateien anzuzeigen, die sich im Vergleich zur ursprünglichen Version, wie sie im Paket enthalten war, geändert haben. **rpm** stellt dem eigentlichen Dateinamen bis zu acht Zeichen voran, die auf folgende Änderungen hinweisen:

S	MD5-Prüfsumme
S	Dateigröße
L	Symbolischer Link
T	Modification Time
D	„major“ und „minor“ Gerätenummer (engl. <i>device number</i> )
U	Benutzer (engl. <i>user</i> )
G	Gruppe (engl. <i>group</i> )
M	Modus (einschl. Rechte und Typus)

Tabelle 11.2: Die Überprüfungen

Bei Konfigurationsdateien wird zusätzlich ein `c` ausgegeben. Beispiel, falls etwas an `/etc/wgetrc` aus dem Paket `wget` geändert wurde:

```
erde: # rpm -V wget
S.5....T c /etc/wgetrc
```

Die Dateien der RPM-Datenbank liegen unter `/var/lib/rpm`. Bei einer `/usr`-Partition von 1 GB kann die Datenbank durchaus 30 MB Plattenplatz beanspruchen; insbesondere nach einem kompletten Update. Falls die Datenbank über Gebühr groß erscheint, ist es meist hilfreich, mit der Option `--rebuilddb` eine neue Datenbank auf Basis der existierenden zu erstellen; es ist sinnvoll, vor einem solchen „Rebuild“ eine Kopie der existierenden Datenbank aufzubewahren. Weiterhin legt das **cron**-Skript `cron.daily` täglich gepackte Kopien der Datenbank unter `/var/adm/backup/rpmdb` an, deren Anzahl durch die Variable `<MAX_RPMDB_BACKUPS>` (Standard: 5) in der `/etc/rc.config` vorgegeben wird; es ist mit bis zu 3 MB pro Backup zu rechnen (bei einer 1 GB großen `/usr`). Dieser Platzverbrauch ist bei Bestimmung der Größe der Root-Partition unbedingt zu berücksichtigen, falls man für `/var` keine eigene Partition vorsehen will.

### 11.3.4 Quellpakete installieren und kompilieren

Alle Quellpakete (engl. *Sources*) der SuSE Linux liegen in der Serie `zq` (Quellpakete) und haben die Erweiterung `.spm` hinter dem eigentlichen Paketnamen; diese Dateien sind die sog. „Source-RPMs“.



### Tip

Diese Pakete können mit YaST – wie jedes andere Paket – installiert werden; allerdings werden Quellpakete nie als installiert (`[i]`) markiert wie die „regulären“ anderen Pakete. Dies liegt daran, dass die Quellpakete nicht in die RPM-Datenbank aufgenommen werden; in der RPM-Datenbank nämlich erscheint nur *installierte* Betriebssoftware.

Die Arbeitsverzeichnisse des rpm unter `/usr/src/packages` müssen vorhanden sein (falls keine eigenen Einstellungen wie etwa via `/etc/rpmrc` vorgenommen wurden):

**SOURCES** für die originalen Quellen (`.tar.gz`-Dateien etc.) und für die distributionsspezifischen Anpassungen (`.dif`-Dateien).

**SPECS** für die `.spec`-Dateien, die in der Art eines Meta-Makefiles den „build“-Prozess steuern.

**BUILD** unterhalb dieses Verzeichnisses werden die Quellen entpackt, gepatcht und kompiliert.

**RPMS** hier werden die fertigen „Binary“-Pakete abgelegt.

**SRPMS** und hier die „Source“-RPMs.



### Hinweis

Bitte machen Sie keine RPM-Experimente mit wichtigen System-Komponenten (Paket `glibc`, Paket `rpm`, Paket `sysvinit` etc.); Sie setzen die Funktionstüchtigkeit Ihres Systems aufs Spiel.

Wenn Sie ein Quellpaket der Serie `zq` mit YaST installieren, dann werden die für den „build“-Prozess notwendigen Komponenten unter `/usr/src/packages` installiert: die Quellen und die Anpassungen unter **SOURCES** und die dazugehörige `.spec`-Datei unter **SPECS**. Zum „Pakete-Machen“ (engl. *build mode*) vgl. [Bai97]; dort, oder auch in der Manual-Page von `rpm` (`man rpm`), werden weitere Einsatzmöglichkeiten vorgestellt.

Im Folgenden wird das Paket `wget.spm` betrachtet. Nachdem das Quellpaket `wget.spm` mit YaST installiert wurde, gibt es die Dateien:

```
/usr/src/packages/SPECS/wget.spec
/usr/src/packages/SOURCES/wget-1.4.5.dif
/usr/src/packages/SOURCES/wget-1.4.5.tar.gz
```

Mit `rpm -b <X> /usr/src/packages/SPECS/wget.spec` wird der Kompiliervorgang angestoßen; dabei kann `<X>` für verschiedene Stufen stehen (vgl. die `--help`-Ausgabe bzw. die RPM-Dokumentation); hier nur eine kurze Erläuterung:

- bp** Quellen im Verzeichnis `/usr/src/packages/BUILD` präparieren: entpacken und patchen
- bc** wie **bp**, jedoch zusätzlich noch kompilieren
- bi** wie **bc**, jedoch zusätzlich noch installieren; Achtung, wenn ein Paket nicht das BuildRoot-Feature unterstützt, ist es möglich, dass Sie sich während dieses Installationsvorgangs wichtige Konfigurationsdateien überschreiben!
- bb** wie **bi**, jedoch zusätzlich noch das sog. Binary-RPM herstellen; bei Erfolg liegt es in `/usr/src/packages/RPMS`.
- ba** wie **bb**, jedoch zusätzlich noch das sog. Source-RPM herstellen; bei Erfolg liegt es in `/usr/src/packages/SRPMS`.

Mit der Option **-short-circuit** lassen sich einzelne Schritte überspringen.

Das hergestellte Binary-RPM ist schließlich mit **rpm -i** oder besser mit **rpm -U** zu installieren, damit es auch in der RPM-Datenbank auftaucht.

### 11.3.5 Tools für RPM-Archive und die RPM-Datenbank

Der Midnight Commander (**mc**) ist in der Lage, den Inhalt eines RPM-Archivs anzuzeigen bzw. Teile daraus zu kopieren. Er bildet ein solches Archiv als ein virtuelles Dateisystem ab, sodass alle gewohnten Menüpunkte des Midnight Commander – wenn sinnvoll – zur Verfügung stehen: Die Kopfzeilen-Informationen der „Datei“ **HEADER** kann man sich mit **(F3)** ansehen; mit den Cursor-Tasten und **(Enter)** lässt sich durch die Struktur des Archivs „browsen“, um bei Bedarf mit **(F5)** Komponenten herauszukopieren. – Übrigens, mittlerweile gibt es auch für den Emacs ein **rpm.el**, ein „Frontend“ für rpm :-)

xrpm heißt ein grafischer RPM-Manager; realisiert ist dieses Tool in Python, einer eleganten Skript-Sprache. xrpm unterstützt Aktionen per FTP.

KDE enthält das Tool krpm, ein grafisches Interface unter X, um RPM zu bedienen. Bei GNOME finden Sie gnorpm.

Mit Alien (**alien**) ist es möglich, die Paketformate der verschiedenen Distributionen zu konvertieren. So kann man versuchen, alte TGZ-Archive *vor* dem Installieren nach RPM umzuwandeln, damit *während* der Installation die RPM-Datenbank mit den Paket-Informationen versorgt wird. Aber Achtung: **alien** ist ein Perl-Skript und befindet sich nach Angaben der Programm-Autoren noch in einem Alpha-Stadium – wenngleich es bereits eine hohe Versionsnummer erreicht hat.

Last, not least – es gibt YaST (vgl. auch Abschnitt 3.4.9 auf Seite 74).

## 12 Besonderheiten in SuSE Linux

### 12.1 Filesystem Hierarchy Standard (FHS) und Linux Standard Base (LSB)

#### 12.1.1 Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

SuSE Linux strebt eine weitgehende Konformität zum *Filesystem Hierarchy Standard* (FHS, Paket `fhs`, Serie `doc` an; vgl. <http://www.pathname.com/fhs/>). Aus diesem Grunde ist es bisweilen erforderlich, Dateien oder Verzeichnisse an die „richtigen“ Plätze im Dateisystem zu verschieben.

#### 12.1.2 Linux Standard Base (LSB)

SuSE unterstützt aktiv die Bemühungen des *Linux Standard Base*-Projekts; aktuelle Informationen dazu unter <http://www.linuxbase.org>.

Mittlerweile liegt der LSB-Entwurf in der Version 0.3 vor; u. a. ist nunmehr die Initialisierung des Systems festgelegt; vgl. Kapitel 13 auf Seite 339.

#### 12.1.3 *teTeX* – $\TeX$ unter SuSE Linux

*teTeX* ist gemäß der *TeX Directory Structure* (TDS) zusammengestellt (vgl. <ftp://ftp.dante.de/tex-archive/tds/>), ohne den FHS zu verletzen.

## 12.2 Beispiel-Umgebungen für FTP und HTTP

### Zu FTP

Um die Einrichtung eines FTP-Servers zu erleichtern, hält das Paket `ftplib` eine Beispiel-Umgebung bereit. Diese Umgebung wird unter `/usr/local/ftp` installiert.

### Zu HTTP

Apache ist der Standard-Webserver bei SuSE Linux; gleichzeitig mit der Installation des Apache werden Beispiel-Dokumente unter `/usr/local/httpd` zur Verfügung gestellt. Wenn Sie einen eigenen Webserver aufbauen wollen, ist es empfehlenswert, eine eigene `DocumentRoot` in `/etc/httpd/httpd.conf` einzutragen.

## 12.3 Hinweise zu speziellen Softwarepaketen

### 12.3.1 Paket `xdevel` bzw. `xdevel33`

Die „Linux Development Platform Specification“ verlangt, dass XFree86 3.3.6 zum Bauen verwendet wird, damit die jeweilige Software auf möglichst vielen Plattformen läuft. Seit SuSE Linux 7.0 ist jedoch XFree86 4.0 Standard.

Damit SuSE Linux weiterhin die Kriterien der Spezifikation erfüllt, steht z. Z. das Paket `xdevel33` zur Verfügung.

Wer anhand der „Linux Development Platform Specification“ ein Paket mit SuSE Linux 7.2 bauen möchte, muss das Paket `xdevel` deinstallieren und dafür das Paket `xdevel33` installieren.

### 12.3.2 Paket `cron`

Die cron-Tabellen liegen unter `/var/spool/cron/tabs` (und nicht mehr unter `/var/cron/tabs`). Als systemweite Tabelle wird die Datei `/etc/crontab` eingerichtet. In der Datei `/etc/crontab` muss zusätzlich nach der Zeitangabe eingetragen werden, unter welchem Benutzer der jeweilige Auftrag ausgeführt werden soll (vgl. Datei 12.3.1, dort ist `'root'` angegeben); dem gleichen Format folgen paket-spezifische Tabellen, die in `/etc/cron.d` liegen – vgl. Manual-Page von `cron` (`man 8 cron`).

```
1-59/5 * * * * root test -x /usr/sbin/atrun && /usr/sbin/atrun
```

Datei 12.3.1: Beispiel eines Eintrags in `/etc/crontab`

`/etc/crontab` kann *nicht* mit `crontab -e` bearbeitet werden, sondern muss direkt in einen Editor geladen, bearbeitet und schließlich gespeichert werden.

Einige Pakete installieren in den Verzeichnissen `/etc/cron.hourly`, `/etc/cron.daily`, `/etc/cron.weekly` und `/etc/cron.monthly` Shellskripten, deren Abarbeitung von `/usr/lib/cron/run-crons` gesteuert wird. `/usr/lib/cron/run-crons` wird alle 15 Minuten von der Haupt-Tabelle (`/etc/crontab`) aufgerufen; so wird sichergestellt, dass eventuell versäumte Läufe rechtzeitig nachgeholt werden. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn kurz nach dem Booten der Benutzer `'nobody'` in der Prozess-Tabelle mit regen Aktivitäten auftaucht; `'nobody'` aktualisiert wahrscheinlich dann gerade die locale-Datenbank (vgl. Abschnitt 13.6 auf Seite 356).

### 12.3.3 Paket `curses`

Auf der CD befindet sich nun das Paket `ncurses`. Die zugehörigen Bibliotheken haben den Namen `libncurses.so.<xx>`. Dies hat zur Folge, dass in vielen Makefiles die Anweisungen für den Linker geändert werden müssen. Man sollte also eigene Pakete mit `-lncurses` übersetzen und nie mit `-lcurses`. Wer das dennoch will, der muss



```
-I/usr/include/termcap -I/usr/include/curses  
-L/usr/lib/termcap -L/usr/lib/curses  
verwenden.
```

### 12.3.4 Quellen zum Paket `uucp`

Die Quellen zum Paket `uucp` sind z. Z. in dem Source-RPM von Sendmail als Unterpaket enthalten.

### 12.3.5 Manual-Pages

Für einige GNU-Programme (z. B. `tar`) werden die Manual-Pages nicht mehr weiter gepflegt. An ihre Stelle treten als Schnellübersicht die `--help`-Ausgabe sowie als ausführliche Manuals die Info-Dateien. Info (`info`) ist GNU's Hypertext-System. Mit `info info` erhält man erste Hilfe zur Benutzung; `info` kann entweder über Emacs `emacs -f info` aufgerufen werden, oder standalone: `info`. Angenehm zu bedienen sind `tkinfo`, `xinfo` oder der Zugriff über das Hilfesystem.

### 12.3.6 Der Befehl `ulimit`

Mit dem Befehl `ulimit` (engl. *user limits*) ist es möglich, Limits für die Nutzung von Systemressourcen zu setzen, bzw. sich diese anzeigen zu lassen. Insbesondere ist `ulimit` dazu geeignet, den zur Verfügung stehenden Speicher für Anwendungen zu begrenzen. Dadurch kann verhindert werden, dass eine Anwendung übermäßig viel (allen) Speicherplatz für sich beschlagnahmt; dadurch könnte das System zum Stillstand kommen.

Der Aufruf von `ulimit` kann mit verschiedenen Optionen geschehen. Um den Speicherverbrauch zu begrenzen, sind z. B. die Optionen in Tabelle 12.1 tauglich.

<code>-m</code>	max. Größe des physikalischen Speichers
<code>-v</code>	max. Größe des virtuellen Speichers (Swap)
<code>-s</code>	max. Größe des Stacks
<code>-c</code>	max. Größe der Core-Dateien
<code>-a</code>	Anzeige der gesetzten Limits

Tabelle 12.1: `ulimit`: Ressourcen für den Anwender einstellen

Systemweit können die Einstellungen in `/etc/profile` vorgenommen werden. Dort muss beispielsweise das Erzeugen von Core-Dateien freigeschaltet werden, die Programmierer zum „Debuggen“ benötigen. Als Anwender kann man die vom Systemadministrator in `/etc/profile` vorgegebenen Werte nicht erhöhen, aber man kann spezielle Einstellung in die eigene `~/.bashrc` eintragen.

```
# Begrenzung des realen Speichers:  
ulimit -m 98304  
  
# Begrenzung des virtuellen Speichers:  
ulimit -v 98304
```

Datei 12.3.2: `ulimit`-Einstellungen in `~/ .bashrc`

Die Speicherangaben müssen in KB gemacht werden.

Für detailliertere Informationen werfen Sie bitte einen Blick in die Manual-Page von `bash` (`man bash`).

## 12.4 Booten mit der „initial ramdisk“

### Problemstellung

Sobald der Linux-Kernel geladen ist und das Root-Dateisystem (`/`) gemountet hat, können Programme ausgeführt und weitere Kernel-Module eingebunden werden, um zusätzliche Funktionalitäten bereitzustellen.

Um aber das Root-Dateisystem überhaupt mounten zu können, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein: Der Kernel benötigt die entsprechenden Treiber, um das Gerät ansprechen zu können, auf dem das Root-Dateisystem liegt (insbesondere SCSI-Treiber). Weiter muss der Kernel den Code enthalten, der benötigt wird, um das Dateisystem lesen zu können (`ext2`, `reiserfs`, `romfs` usw.). Weiterhin ist es denkbar, dass bereits das Root-Dateisystem verschlüsselt ist; zum Mounten ist in diesem Fall die Eingabe des Schlüssels/Passworts erforderlich.

Betrachtet man nur einmal das Problem der SCSI-Treiber, so sind verschiedene Lösungsansätze denkbar: Der Kernel kann alle denkbaren Treiber enthalten. Problematisch, da sich verschiedene Treiber „beißen“ können; außerdem wird der Kernel dadurch sehr groß. Eine andere Möglichkeit besteht darin, verschiedene Kernel zur Verfügung zu stellen, die jeweils nur einen oder sehr wenige SCSI-Treiber enthalten. Auch dieser Weg ist problematisch, da er eine sehr große Zahl unterschiedlicher Kernel notwendig macht. Ein Problem, das durch verschieden optimierte Kernel (Pentium-Optimierung, SMP) noch weiter verschärft wird.

Der Ansatz, den SCSI-Treiber als Modul zu laden, führt zur generellen Problematik, der durch das Konzept der *initial ramdisk* begegnet wird: Das Schaffen einer Möglichkeit, Userspace-Programme bereits vor dem Mounten des Root-Dateisystems ausführen zu können.

### 12.4.1 Konzept der initial ramdisk

Die *initial ramdisk* (auch „initdisk“ oder „initrd“ genannt) löst genau diese oben beschriebenen Probleme. Der Linux-Kernel bietet die Möglichkeit, ein (kleines) Dateisystem in eine Ramdisk laden zu lassen, und darin Programme ausführen zu lassen, bevor das eigentliche Root-Dateisystem gemountet wird. Das Laden der `initrd` wird dabei vom Bootloader (LILO, `loadlin` usw.) übernommen; all diese

Bootloader benötigen lediglich BIOS-Routinen, um Daten vom Bootmedium zu laden. Wenn der Bootloader den Kernel laden kann, dann kann er auch die initial ramdisk laden. Spezielle Treiber sind somit nicht erforderlich.

## 12.4.2 Ablauf des Bootvorgangs mit `initrd`

Der Bootloader lädt den Kernel und die `initrd` in den Speicher und startet den Kernel, wobei der Bootloader dem Kernel mitteilt, dass eine `initrd` vorhanden ist und wo im Speicher diese liegt.

War die `initrd` komprimiert (was typischerweise der Fall ist), so dekomprimiert der Kernel die `initrd` und mountet sie als temporäres Root-Dateisystem. Hierauf wird in der `initrd` ein Programm mit dem Namen `linuxrc` gestartet. Dieses Programm kann nun all die Sachen tun, die erforderlich sind, um das richtige Root-Dateisystem mounten zu können. Sobald `linuxrc` terminiert, wird die (temporäre) `initrd` wieder abgehängt (engl. *unmounted*) und der Bootvorgang wird wie gewohnt mit dem Mounten des richtigen Root-Dateisystems fortgeführt. Das Mounten der `initrd` und das Ausführen von `linuxrc` kann somit als ein kurzes Intermezzo während eines normalen Bootvorgangs betrachtet werden.

Kann die `initrd` nicht abgehängt werden (was i. a. als Fehler angesehen werden sollte), so versucht der Kernel die `initrd` auf das Verzeichnis `/initrd` umzumounten. Ist auch der Mountpunkt `/initrd` nicht vorhanden, so resultiert eine Fehlermeldung. Das System ist in einem solchen Fall voll funktionsfähig, jedoch kann der durch die `initrd` belegte Speicher nie freigegeben werden und steht somit nicht mehr zur Verfügung.

### `linuxrc`

Für das Programm `linuxrc` in der `initrd` gibt es lediglich die folgenden Anforderungen: Es muss den speziellen Namen `linuxrc` tragen und es muss im Root-Verzeichnis der `initrd` liegen. Abgesehen davon muss es lediglich vom Kernel ausgeführt werden können. Das bedeutet, dass `linuxrc` durchaus dynamisch gelinkt sein darf; in diesem Fall müssen natürlich die „shared libraries“ wie gewohnt vollständig unter `/lib` in der `initrd` verfügbar sein. Weiter darf `linuxrc` auch ein Shellskript sein; in diesem Fall muss natürlich eine Shell in `/bin` existieren. Kurz gesagt, muss die `initrd` ein minimales Linux-System enthalten, das die Ausführung des Programmes `linuxrc` erlaubt. Bei der Installation von SuSE Linux wird ein statisch gelinktes `linuxrc` verwendet, um die `initrd` so klein wie möglich halten zu können (der Platz auf Bootdisketten ist sehr knapp). `linuxrc` wird mit `'root'`-Rechten ausgeführt.

### Das echte Root-Dateisystem

Sobald `linuxrc` terminiert, wird die `initrd` abgehängt und verworfen, der Bootvorgang geht normal weiter und der Kernel mountet das wirkliche Root-Dateisystem. Was als Root-Dateisystem gemountet werden soll, kann durch `linuxrc` beeinflusst werden. Dazu muss `linuxrc` lediglich das `/proc`-Dateisystem mounten

und den Wert des echten Root-Dateisystems in numerischer Form nach `/proc/sys/kernel/real-root-dev` schreiben.

### 12.4.3 Bootloader

Die meisten Bootloader (vor allem LILO, loadlin und syslinux) können mit `initrd` umgehen. Die einzelnen Bootloader werden wie folgt angewiesen, eine `initrd` zu verwenden:

#### 1. LILO

Eintrag der folgenden Zeile in `/etc/lilo.conf`:

```
initrd=/boot/initdisk.gz
```

Die Datei `/boot/initdisk.gz` ist die *initial ramdisk*. Sie kann (muss aber nicht) komprimiert sein.

#### 2. loadlin.exe

Aufruf mittels:

```
C:> loadlin <kernelimage> \  
      initrd=C:\loadlin\initdisk.gz <parameter>
```

#### 3. syslinux

Eintrag der folgenden Zeile in `syslinux.cfg`:

```
append initrd=initdisk.gz <weitere Parameter>
```

### 12.4.4 Anwendung von `initrd` bei SuSE

#### Installation des Systems

Die `initrd` wird bereits seit geraumer Zeit für die Installation verwendet: Dabei kann der Anwender in `linuxrc` Module laden und die für eine Installation notwendigen Eingaben (wie vor allem Quellmedium) machen. `linuxrc` startet dann YaST, das die Installation durchführt. Hat YaST seine Arbeit getan, teilt es `linuxrc` mit, wo das Root-Dateisystem des frisch installierten Systems liegt. `linuxrc` schreibt diesen Wert nach `/proc`, beendet sich, und der Kernel bootet in das frisch installierte System weiter.

Bei einer Installation von SuSE Linux bootet man somit von Anfang an quasi das System, das gerade erst installiert wird – irgendwie schick ; - ) Ein echter Reboot nach der Installation erfolgt nur, wenn der gerade laufende Kernel nicht zu den Modulen passt, die im System installiert wurden. Da SuSE Linux derzeit bei der Installation einen Kernel für Uni-Prozessor-Systeme verwendet, geschieht dies derzeit nur dann, wenn im System ein SMP-Kernel mitsamt entsprechenden Modulen installiert wurde. Um alle Module verwenden zu können, muss deshalb der neu im System installierte SMP-Kernel gebootet werden.

## Booten des installierten Systems

In der Vergangenheit hat YaST mehr als 40 Kernel für die Installation im System angeboten, wobei sich die Kernel im Wesentlichen dadurch unterschieden hatten, dass jeder Kernel einen bestimmten SCSI-Treiber enthielt. Dies war nötig, um nach dem Booten das Root-Dateisystem mounten zu können. Weitere Treiber konnten dann als Modul nachgeladen werden.

Da inzwischen aber auch optimierte Kernel zur Verfügung gestellt werden, ist dieses Konzept nicht mehr tragbar – es wären inzwischen weit über 100 Kernel-Images nötig.

Daher wird nun auch für das normale Starten des Systems eine `initrd` verwendet. Die Funktionsweise ist analog wie bei einer Installation. Das hier eingesetzte `linuxrc` ist jedoch einfach nur ein Shellskript, das lediglich die Aufgabe hat, einige vorgegebene Module zu laden. Typischerweise handelt es sich nur um ein einziges Modul, nämlich denjenigen SCSI-Treiber, der benötigt wird, um auf das Root-Dateisystem zugreifen zu können.

### Erstellen einer `initrd`

Das Erstellen einer `initrd` erfolgt mittels des Skripts `mk_initrd`. Die zu ladenen Module werden bei SuSE Linux durch die Bezeichner `INITRD_MODULES` in `/etc/rc.config` festgelegt. Nach einer Installation wird diese Variable automatisch durch die richtigen Werte vorbelegt (das Installations-`linuxrc` weiß ja, welche Module geladen wurden). Dabei ist zu erwähnen, dass die Module in genau der Reihenfolge geladen werden, in der sie in `INITRD_MODULES` auftauchen. Das ist besonders wichtig, wenn mehrere SCSI-Treiber verwendet werden, da sich ansonsten die Benennung der Platten ändern würde. Streng genommen würde es reichen, nur denjenigen SCSI-Treiber laden zu lassen, der für den Zugriff auf das Root-Dateisystem benötigt wird. Da das automatische Nachladen zusätzlicher SCSI-Treiber jedoch problematisch ist (wie sollte es „getriggert“ werden, wenn auch am zweiten SCSI-Adapter Platten hängen), laden wir alle bei der Installation verwendeten SCSI-Treiber mittels der `initrd`.

Das aktuelle `mk_initrd` prüft, ob für den Zugriff auf das Root-Dateisystem überhaupt ein SCSI-Treiber benötigt wird. Ruft man `mk_initrd` auf einem System auf, bei dem / auf EIDE-Platten liegt, erstellt es keine `initrd`, da diese nicht nötig ist, weil die bei SuSE Linux verwendeten Kernel bereits die EIDE-Treiber enthalten. Da inzwischen immer mehr spezielle EIDE-Controller auf den Markt kommen, wird es aber voraussichtlich für die Zukunft nötig werden, auch in diesen Fällen eine `initrd` für das Booten des installierten Systems zu verwenden.

Wichtig: Da das Laden der `initrd` durch den Bootloader genauso abläuft wie das Laden des Kernels selbst (LILO vermerkt in seiner `map`-Datei die Lage der Dateien), muss nach jeder Änderung der `initrd` LILO neu installiert werden! Nach einem `mk_initrd` ist somit immer auch ein `lilo` nötig!

### 12.4.5 Mögliche Schwierigkeit – Selbstcompilierte Kernel

Übersetzt man sich selbst einen Kernel, so kann es zu folgendem häufigen Problem kommen: Aus Gewohnheit wird der SCSI-Treiber fest in den Kernel gelinkt, die bestehende `initrd` bleibt aber unverändert. Beim Booten geschieht nun folgendes: Der Kernel enthält bereits den SCSI-Treiber, die Hardware wird erkannt. Die `initrd` versucht nun jedoch, den Treiber nochmals als Modul zu laden; dies führt bei einigen SCSI-Treibern (insbesondere beim `aic7xxx`) zum Stillstand des Systems. Streng genommen handelt es sich um einen Kernelfehler (ein bereits vorhandener Treiber darf nicht ein zweites Mal als Modul geladen werden können) – das Problem ist aber bereits in anderem Zusammenhang bekannt (serieller Treiber).

Es gibt mehrere Lösungen für das Problem: Entweder den Treiber als Modul konfigurieren (dann wird er korrekt in der `initrd` geladen), oder aber den Eintrag für die `initrd` aus `/etc/lilo.conf` entfernen. Äquivalent zur letzteren Lösung ist es, den Treiber aus `INITRD_MODULES` zu entfernen und `mk_initrd` aufzurufen, das dann feststellt, dass keine `initrd` benötigt wird.

### 12.4.6 Ausblick

Für die Zukunft ist es denkbar, dass eine `initrd` für weitaus mehr (und anspruchsvollere) Dinge verwendet wird als nur für das Laden der Module, die für den Zugriff auf / benötigt werden.

- „High end“ EIDE-Treiber
- Root-Dateisystem auf Software RAID (linuxrc setzt die md-Devices auf)
- Root-Dateisystem auf LVM
- Root-Dateisystem ist verschlüsselt (linuxrc fragt nach Passwort)
- Root-Dateisystem auf einer SCSI-Platte am PCMCIA-Adapter

#### Weitere Informationen

```
/usr/src/linux/Documentation/ramdisk.txt
/usr/src/linux/Documentation/initrd.txt
Manual-Page von initrd (man 4 initrd).
```

## 12.5 linuxrc

linuxrc ist ein Programm, das in der Hochlauf-Phase des Kernels gestartet wird, bevor richtig gebootet wird. Diese angenehme Eigenschaft des Kernels erlaubt es, einen kleinen modularisierten Kernel zu booten und die wenigen Treiber, die man wirklich braucht, als Module nachzuladen – im Notfall sogar von einer zweiten Diskette (modules).

linuxrc hilft Ihnen, die für Ihre Hardware relevanten Treiber zu laden. Sie können linuxrc nicht nur bei der Installation verwenden, sondern auch als Boot-Tool für Ihr installiertes System (also eine Art Notfalldiskette) und Sie können sogar ein autonomes, RAM-Disk-basiertes Rettungssystem starten, etwa wenn etwas Größeres auf der Festplatte zerstört ist oder wenn Sie schlicht das `'root'`-Passwort vergessen haben. Näheres finden Sie in Abschnitt 12.6 auf Seite 329.

### Hauptmenü

Nachdem Sprache, Bildschirm und Tastatur eingestellt sind, gelangen Sie in das Hauptmenü von linuxrc (vgl. Abbildung 2.3 auf Seite 12).

Ziel ist der Menüpunkt `'Installation / System starten'`. Ob Sie direkt zu diesem Punkt gelangen können, hängt von der Hardware Ihres Rechners ab:

Wurden alle Komponenten, die für eine Installation benötigt werden, bereits vom Kernel erkannt, brauchen Sie keine weiteren Treiber zu laden. Dies trifft für Rechner zu, die ausschließlich über Festplatten und CD-ROM-Laufwerk an einem (E)IDE-Adapter verfügen.

Besitzt das System einen SCSI-Adapter, der für die Installation benötigt wird, so muss ein SCSI-Modul geladen werden. Das gleiche gilt, wenn die Installation über das Netzwerk erfolgen soll: Hier muss für die einzusetzende Netzwerkkarte erst ein passendes Modul geladen werden.

Schließlich gibt es noch eine Reihe von älteren CD-ROM-Laufwerken, die mit eigener Controller-Karte geliefert wurden und die daher jeweils eigene Kernelmodule benötigen. Auch wenn an einem Laptop PCMCIA-Geräte verwendet werden, müssen Sie Module laden.

### Systeminformationen

Sind Sie sich nicht sicher, welche Hardware Ihr Rechner hat, helfen Ihnen die Kernelmeldungen, die während des Bootens ausgegeben wurden.

Unter `'Systeminformationen'` (Abbildung 12.1 auf der nächsten Seite) können Sie neben den Meldungen des Kernels auch einige weitere Einzelheiten überprüfen, etwa die I/O-Adressen von PCI-Karten oder die Größe des Hauptspeichers, die von Linux erkannt wurde.

Die folgenden Zeilen zeigen, wie sich eine Festplatte und ein CD-ROM-Laufwerk an einem EIDE-Adapter melden. In diesem Fall müssen Sie keine Kernelmodule für eine Installation laden:




Abbildung 12.1: Systeminformationen

```
hda: ST32140A, 2015MB w/128kB Cache, LBA, CHS=1023/64/63
hdb: CD-ROM CDR-S1G, ATAPI CDROM drive
Partition check:
hda: hda1 hda2 hda3 < hda5 >
```

Haben Sie einen Kernel gestartet, der bereits einen SCSI-Treiber fest integriert hat, so brauchen Sie natürlich ebenfalls kein SCSI-Modul mehr zu laden. Typische Meldungen bei Erkennung eines SCSI-Adapters und der daran angeschlossenen Geräte:

```
scsi : 1 host.
Started kswapd v 1.4.2.2
scsi0 : target 0 accepting period 100ns offset 8 10.00MHz FAST SCSI-II
scsi0 : setting target 0 to period 100ns offset 8 10.00MHz FAST SCSI-II
Vendor: QUANTUM Model: VP32210 Rev: 81H8
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Detected scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
scsi0 : target 2 accepting period 236ns offset 8 4.23MHz synchronous SCSI
scsi0 : setting target 2 to period 248ns offset 8 4.03MHz synchronous SCSI
Vendor: TOSHIBA Model: CD-ROM XM-3401TA Rev: 0283
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
scsi : detected 1 SCSI disk total.
SCSI device sda: hwtr sector= 512 bytes. Sectors= 4308352 [2103 MB] [2.1 GB]
Partition check:
sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 sda8 >
```

### Laden von Modulen

Sie wählen aus, welches Modul Sie benötigen. Wurde von der Diskette gebootet, werden nun die entsprechenden Daten von linuxrc eingelesen und Ihnen im Folgenden zur Auswahl dargestellt.



Wenn Sie von CD gebootet haben oder von DOS aus mittels loadlin nachgestartet haben, stehen die Module bereits alle linuxrc zur Verfügung. Dies erspart das langwierige Laden, braucht dafür jedoch mehr Speicher. Hat Ihr Rechner weniger als 8 MB RAM, müssen Sie von Diskette booten.




Abbildung 12.2: Module laden

linuxrc bietet Ihnen die verfügbaren Treiber in einer Liste an. Links sehen Sie den Namen des zuständigen Moduls, rechts eine Kurzbeschreibung der Hardware, für die der Treiber zuständig ist.

Für einige Komponenten gibt es mitunter mehrere Treiber oder neuere Alpha-Treiber. Auch diese werden hier angeboten.



Abbildung 12.3: Auswahl der SCSI-Treiber

## Parametereingabe

Haben Sie den Treiber gefunden, der für Ihre Hardware zuständig ist, positionieren Sie den Cursor und drücken Sie (←). Es erscheint eine Maske, in der Sie etwaige Parameter für das zu ladende Modul eingeben können. Näheres zu den unterschiedlichen Modulparametern finden Sie in Abschnitt 10.3.4 auf Seite 275.



Abbildung 12.4: Eingabe der Parameter für das Laden eines Moduls

Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zur Parametereingabe am Kernel-Prompt (MILO, LILO oder SYSLINUX) mehrere Parameter für das gleiche Modul durch Leerzeichen voneinander getrennt werden müssen.

In vielen Fällen ist die genaue Spezifizierung der Hardware gar nicht notwendig; die meisten Treiber finden Ihre Komponenten von alleine. Lediglich bei den Netzwerkkarten und bei älteren CD-ROM-Laufwerken mit eigener Controllerkarte ist die Angabe von Parametern mitunter erforderlich. Probieren Sie es jedenfalls erst einmal mit (←).

Bei einigen Modulen kann das Erkennen und Initialisieren der Hardware recht lange dauern. Durch Umschalten auf die virtuelle Konsole 4 ((Alt) + (F4)) können Sie die Meldungen des Kernels während des Ladens beobachten. Vor allem SCSI-Adapter lassen sich etwas Zeit beim Ladevorgang, da sie auch eine gewisse Zeit warten, bis sich alle angeschlossenen Geräte gemeldet haben.

Wurde das Modul erfolgreich geladen, werden die Meldungen des Kernels von linuxrc angezeigt, sodass Sie sich vergewissern können, dass alles wie vorgesehen gelaufen ist. Ansonsten weisen die Meldungen möglicherweise auf die Ursache des Scheiterns hin.

## System / Installation starten

Haben Sie die komplette Kernel-Unterstützung für Ihre Hardware erreicht, so können Sie zum Punkt 'System / Installation starten' weitergehen.

Von hier aus (Abbildung 2.4 auf Seite 13) lassen sich mehrere Vorgänge anstoßen: 'Installation/Update starten', 'Installiertes System booten' (die Rootpartition muss bekannt sein), 'Rettungssystem starten' (vgl. Abschnitt 12.6) und 'CD auswerfen'.

Der Punkt 'LiveEval-CD starten' nur zur Verfügung, wenn Sie von einer „LiveEval-CD“ gebootet haben. ISO-Images können vom FTP-Server heruntergeladen werden (live-eval-<VERSION>):

```
ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/
```



### Tip

Der Punkt 'LiveEval-CD starten' kann z.B. immer dann nützliche Dienste leisten, wenn man *ohne* eigentliche Festplatten-Installation testen möchte, ob der fragliche Rechner oder das anzuschaffende Notebook überhaupt mit SuSE Linux kompatibel ist – ein solcher Test sollte in jedem zeitgemäßen PC-Laden ohne Umstände möglich sein!



Abbildung 12.5: Auswahl des Quellmediums in linuxrc

Für die Installation (Abbildung 12.5) und ähnlich auch für das Rettungssystem können Sie verschiedene Quellen wählen (Abbildung 12.6 auf Seite 331).

## 12.6 Das SuSE Rettungssystem

SuSE Linux enthält mehrere Rettungssysteme, mit deren Hilfe Sie in Notfällen „von außen“ an Ihre Linux-Partitionen auf den Festplatten kommen können:

insbesondere kommen hier die *Bootdiskette* sowie das „*Rescue*“-System in Betracht, das Sie von Diskette, CD, Netzwerk oder vom SuSE-FTP-Server laden können. Weiterhin gibt es eine bootbare SuSE Linux-CD (die „*LiveEval-CD*“), die als Rettungssystem eingesetzt werden kann.

Zum Rettungssystem gehören des Weiteren verschiedene Hilfsprogramme, mit denen Sie Probleme mit unzugänglich gewordenen Festplatten, fehlerhaften Konfigurationsdateien usw. beheben können.



### Tipp

Legen Sie sich immer eine Boot- und Rettungsdiskette an, da der geringe Aufwand für die Erzeugung und Pflege der Disketten in keinem Verhältnis zur Arbeit und dem Zeitverlust steht, wenn Sie im Notfall keinen Zugriff auf Ihr System und auf das CD-ROM-Laufwerk haben.

## 12.6.1 Vorbereitung

Für die Erstellung Ihres Rettungssystems benötigen Sie zwei fehlerfreie Disketten: eine als spätere Bootdiskette, die andere für das komprimierte Abbild eines kleinen Root-Dateisystems. Die Abbilddatei `bootdisk` für das Booten des Systems und die Datei `rescue` für das Root-Dateisystems finden Sie auf der ersten CD unter `/disks`.

Es gibt drei Möglichkeiten, um die Diskette mit Root-Dateisystems anzulegen:

- mit YaST
- über eine Konsole mit den Linux-Befehlen
 

```
erde: # /sbin/badblocks -v /dev/fd0 1440
erde: # dd if=/cdrom/disks/rescue of=/dev/fd0 bs=18k
```
- über das DOS-Prompt (wobei Q: das CD-ROM-Laufwerk ist)
 

```
Q:\> cd \dosutils\rawrite
Q:\dosutils\rawrite> rawrite.exe
```

Die Rettungsdiskette basiert z. Z. auf der `libc5` (SuSE Linux 5.3), da es in dieser SuSE Linux-Version möglich ist, einige Programme wie z. B. Editor, `fdisk` oder `e2fsck` auf einer Diskette unterzubringen.



### Hinweis

Die Rettungsdiskette lässt sich nicht mounten, da sie kein Dateisystem, sondern nur das komprimierte Abbild eines solchen enthält. Möchten Sie das Dateisystem einmal einsehen, dann lesen Sie nachfolgenden Absatz.

Wenn Sie in das unkomprimierte Abbild einsehen möchten, müssen Sie die Abbilddatei dekomprimieren und dann das unkomprimierte Abbild als Benutzer

'root' mounten. Unterstützt Ihr Linux-Kernel das *loop-Device*, geht der Vorgang wie folgt:

```
erde: # cp /cdrom/disks/rescue /root/rescue.gz
erde: # gunzip /root/rescue.gz
erde: # mount -t ext2 -o loop /root/rescue /mnt
```

## 12.6.2 Das Rettungssystem starten

Das Rettungssystem wird von der SuSE-Bootdiskette bzw. der bootbaren CD 1 Ihres SuSE-Linux gestartet. Die Voraussetzung ist, dass das Disketten- bzw. CD-ROM-Laufwerk bootfähig ist; nötigenfalls müssen Sie im CMOS-Setup die Boot-Reihenfolge ändern.

Nachfolgend die Schritte zum Starten des Rettungssystems:

1. Legen Sie die SuSE-Bootdiskette (*bootdisk*) bzw. die erste CD Ihres SuSE-Linux in das CD-ROM-Laufwerk ein und schalten Sie Ihr System ein.
2. Sie können entweder das System durchbooten lassen oder Sie wählen 'Manual Installation' aus und können dann – falls notwendig – bei den 'boot options' Parameter angeben. Im Folgenden ist es möglich festzulegen, welche Kernel-Module geladen werden sollen.
3. Nehmen Sie im *linuxrc* die erforderlichen Einstellungen für die Sprache, den Bildschirm und die Tastatur vor.
4. Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt 'Installation/System starten'.
5. Wenn Sie mit der *Bootdiskette* gestartet haben, legen Sie nun die Installations-CD oder die Diskette (*rescue*) mit dem komprimierten Abbild des Rettungssystems ein.




Abbildung 12.6: Quellmedium für das *rescue*-System

- Wählen Sie im Menü 'Installation/System starten' den Punkt 'Rettungssystem starten' (s. Abb. 2.4 auf Seite 13) und geben Sie dann das gewünschte Quellmedium an (s. Abb. 12.6 auf der vorherigen Seite).

Im Anschluss ein paar Hinweise zu den Auswahlmöglichkeiten:

'**CD-ROM**': Beim Laden des Rettungssystems wird der Pfad `/cdrom` exportiert. Eine Installation ist so von *dieser* CD aus möglich.



### Hinweis

Sie müssen die notwendigen Werte noch in SuSEconfig eintragen (s. Abschnitt 13.5 auf Seite 344 ff.).

'**Netzwerk (NFS)**': Um das `rescue`-System via NFS aus dem Netz zu laden, ist es erforderlich, dass Sie den Treiber für Ihre Netzwerkkarte zuvor geladen haben (s. die allgemeinen Hinweise in Abschnitt 2.3.1 auf Seite 29)

'**Netzwerk (FTP)**': Um das `rescue`-System via FTP aus dem Netz zu laden, ist es erforderlich, dass Sie den Treiber für Ihre Netzwerkkarte parat haben.

'**Festplatte**': Laden Sie das `rescue`-System von der Festplatte aus.

'**Diskette**': Das `rescue`-System kann auch von Diskette gestartet werden, vor allem wenn der Rechner über wenig Arbeitsspeicher verfügt.

Welches Medium Sie auch gewählt haben, das Rettungssystem wird dekomprimiert und als neues Root-Dateisystem in eine RAM-Disk geladen, gemountet und gestartet. Es ist damit betriebsbereit.

### 12.6.3 Das Rettungssystem benutzen

Das Rettungssystem stellt Ihnen unter `(Alt) + (F1)` bis `(Alt) + (F3)` mindestens drei virtuelle Konsolen zur Verfügung, an denen Sie sich als Benutzer `'root'` ohne Passwort einloggen können. Mit `(Alt) + (F10)` kommen Sie zur Systemkonsole mit den Meldungen von Kernel und `syslog`.

In dem Verzeichnis `/bin` finden Sie die Shell und Utilities (z. B. `mount`). Wichtige Datei- und Netz-Utilities, z. B. zum Überprüfen und Reparieren von Dateisystemen (`e2fsck`), liegen im Verzeichnis `/sbin`. Des Weiteren finden Sie in diesem Verzeichnis auch die wichtigsten Binaries für die Systemverwaltung wie `fdisk`, `mkfs`, `mkswap`, `init`, `shutdown`, sowie für den Netzwerkbetrieb `ifconfig`, `route` und `netstat`.

Als Editor ist der `vi` unter `/usr/bin` verfügbar; hier sind auch weitere Tools (`grep`, `find`, `less` etc.) wie auch das Programm `telnet` zu finden.


## Zugriff auf das normale System

Zum Mounten Ihres SuSE Linux-Systems auf der Platte ist der Mountpoint `/mnt` gedacht. Sie können für eigene Zwecke weitere Verzeichnisse erzeugen und als Mountpoints verwenden.

Nehmen wir als Beispiel einmal an, Ihr normales System setzt sich laut `/etc/fstab` wie in der Beispieldatei 12.6.1 beschrieben zusammen.

<code>/dev/sdb5</code>	<code>swap</code>	<code>swap</code>	<code>defaults</code>	<code>0</code>	<code>0</code>
<code>/dev/sdb3</code>	<code>/</code>	<code>ext2</code>	<code>defaults</code>	<code>1</code>	<code>1</code>
<code>/dev/sdb6</code>	<code>/usr</code>	<code>ext2</code>	<code>defaults</code>	<code>1</code>	<code>2</code>

Datei 12.6.1: Beispiel `/etc/fstab`



### Achtung

Beachten Sie im folgendem Abschnitt die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Geräte zu mounten sind.

Um Zugriff auf Ihr gesamtes System zu haben, mounten Sie es Schritt für Schritt unter `/mnt` mit den folgenden Befehlen:

```
erde:/ # mount /dev/sdb3 /mnt
erde:/ # mount /dev/sdb6 /mnt/usr
```

Nun haben Sie Zugriff auf Ihr ganzes System und können z. B. Fehler in Konfigurationsdateien wie `/etc/fstab`, `/etc/passwd`, `/etc/inittab` beheben. Die Konfigurationsdateien befinden sich statt im Verzeichnis `/etc` jetzt im Verzeichnis `/mnt/etc`.

Um selbst komplett verloren gegangene Partitionen mit dem Programm `fdisk` einfach wieder durch Neu-Anlegen zurückzugewinnen – wenn bekannt war, wo die Partitionen vorher auf der Festplatte lagen – sollten Sie sich einen Ausdruck (Hardcopy) von dem Verzeichnis `/etc/fstab` und dem Output des Befehls

```
erde: # fdisk -l /dev/<disk>
```

machen. Anstelle der Variablen `<disk>` setzen Sie bitte der Reihe nach die Gerätenamen (engl. *devices*) Ihrer Festplatten ein, z. B. `hda`.

## Dateisysteme reparieren

Beschädigte Dateisysteme sind ein besonders ernster Anlass für den Griff zum Rettungssystem. Dies kann z. B. nach einem unsauberen Shutdown (wie bei Stromausfall) oder einem Systemabsturz vorkommen. Dateisysteme lassen sich grundsätzlich nicht im laufenden Betrieb reparieren. Bei schwereren Schäden lässt sich unter Umständen nicht einmal das Root-Dateisystem mehr mounten und der Systemstart endet in einer "kernel panic". Da bleibt nur der Weg, die Reparatur „von außen“ unter einem Rettungssystem zu versuchen.

Im SuSE Linux-Rettungssystem sind die Utilities `e2fsck` und `dumpe2fs` (zur Diagnose) enthalten. Damit beheben Sie die meisten Probleme. Und da auch

im Notfall oft die Manual-Page von `e2fsck` nicht mehr zugänglich ist, ist sie im Anhang A auf Seite 359 ausgedruckt.

Beispiel: Wenn sich ein Dateisystem wegen eines *ungültigen Superblocks* nicht mehr mounten lässt, wird das Programm `e2fsck` vermutlich zunächst ebenfalls scheitern. Die Lösung ist, die im Dateisystem alle 8192 Blöcke (8193, 16385...) angelegt und gepflegten Superblock-Backups zu verwenden. Dies leistet z. B. der Befehl:

```
erde: # e2fsck -f -b 8193 /dev/<Defekte_Partition>
```

Die Option `-f` erzwingt den Dateisystem-Check und kommt damit dem möglichen Irrtum von `e2fsck` zuvor, es sei – angesichts der intakten Superblock-Kopie – alles in Ordnung.

## 12.7 Virtuelle Konsolen

Linux ist multitasking- und multiuserfähig. Auch bei einem Ein-Benutzer-PC-System werden Sie die Vorteile, die diese Fähigkeiten mitbringen, schätzen lernen:

Im Textmodus stehen 6 virtuelle Konsolen zur Verfügung, zwischen denen Sie durch die Tastenkombinationen `(Alt) + (F1)` bis `(Alt) + (F6)` wechseln können. Die siebte Konsole ist für X11 reserviert.<sup>1</sup>

Wenn Sie von X11 aus auf eine Textkonsole zurückschalten möchten, ohne X11 zu beenden, verwenden Sie `(Ctrl) + (Alt) + (F1)` bis `(Ctrl) + (Alt) + (F6)`. Mit `(Alt) + (F7)` kommen Sie zu X11 zurück.

## 12.8 Tastaturbelegung

Um die Tastaturbelegung von Programmen zu vereinheitlichen, wurden Änderungen an den folgenden Dateien vorgenommen:

```
/etc/inputrc
/usr/X11R6/lib/X11/Xmodmap
/etc/skel/.Xmodmap
/etc/skel/.exrc
/etc/skel/.less
/etc/skel/.lesskey
/etc/csh.cshrc
/etc/termcap
/usr/lib/terminfo/x/xterm
/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/XTerm
/usr/share/emacs/20.7/site-lisp/term/*.el
/usr/lib/joerc
```

Diese Änderungen wirken sich nur auf die Applikationen aus, die die `terminfo`-Einträge auslesen, bzw. deren Konfigurationsdateien direkt verändert wurden

<sup>1</sup>Durch Modifikation der Datei `/etc/inittab` können auch weitere oder weniger Konsolen zur Verfügung gestellt werden.



(**vi**, **less** etc.). Andere nicht-SuSE-Applikationen sollten an diese Vorgaben angepasst werden.

## 12.9 Lokale Anpassungen

SuSE Linux ist sehr weitgehend internationalisiert und kann flexibel auf lokale Gegebenheiten abgestimmt werden; anders gesagt: die Internationalisierung („I18N“) erlaubt spezielle Lokalisierungen („L10N“). Die Abkürzungen I18N und L10N stehen für *internationalization* und *localization*: jeweils Anfangs- und Endbuchstabe und dazwischen die Anzahl der ausgelassenen Buchstaben.

Die Einstellungen werden über `LC_*`-Variablen vorgenommen, die in der Datei `/etc/rc.config` definiert sind. Dabei geht es nicht nur um die Einstellung der Sprache für die Programmoberfläche und -meldungen (engl. *native language support*), sondern im Einzelnen um die Kategorien für *Nachrichten* (Sprache), *Zeichenklassen*, *Sortierreihenfolge*, *Datum und Uhrzeit*, *Zahlen* und *Geld*. Jede dieser Kategorien kann entweder gezielt über eine eigene Variable oder indirekt über eine übergeordnete Variable in der Datei `rc.config` festgelegt werden (vgl. Manual-Page von `locale` (`man 5 locale`)):

1. `RC_LC_MESSAGES`, `RC_LC_CTYPE`, `RC_LC_COLLATE`, `RC_LC_TIME`, `RC_LC_NUMERIC`, `RC_LC_MONETARY`: Diese Variablen werden ohne den `RC_`-Vorsatz an die Shell weitergereicht und bestimmen die o.g. Kategorien; die betroffenen Dateien werden im Folgenden aufgezählt. `DEFAULT_LANGUAGE` wird *nicht* exportiert.

Die aktuelle Einstellung kann mit dem Befehl `locale` abgefragt werden.

2. `RC_LC_ALL`: Diese Variable überschreibt, falls gesetzt, die Werte der in Punkt 1 genannten Variablen.
3. `RC_LANG`: Wenn keine der o. g. Variablen gesetzt ist, ist diese der „Fallback“. SuSE Linux setzt standardmäßig nur `RC_LANG`; dadurch kann der Anwender leichter eigene Werte eintragen.
4. `ROOT_USES_LANG`: Eine *yes/no*-Variable. Ist sie auf *no* gesetzt, dann arbeitet `'root'` immer in der POSIX-Umgebung.
5. `DEFAULT_LANGUAGE`: Diese Variable hat zwei Funktionen. Sie gibt die Sprache an, in der YaST startet und ist gleichzeitig Fallback, wenn `RC_LANG` nicht gesetzt ist. Sie wird von YaST abhängig von der im Sprachauswahlmenü gewählten Sprache gesetzt. Um Missverständnissen vorzubeugen: `DEFAULT_LANGUAGE` wird von `SuSEconfig` nicht als `LANGUAGE` an die Shell weitergereicht, sondern der Wert dieser Variablen wird nur genommen, um ggf. `LANG` zu setzen.

`LANGUAGE` kann gesetzt werden, eine „Kaskade“ für Sprachunterstützung zu definieren; vgl. auf der nächsten Seite.

`DEFAULT_LANGUAGE` kann von YaST über den Punkt `'Sprache festlegen'` beeinflusst werden; vgl. Abschnitt 3.3.1 auf Seite 51. Die anderen Variablen sind über den `rc.config`-Editor zu setzen; vgl. Abschnitt 3.6.14 auf Seite 90.

Der Wert einer solchen Variablen setzt sich aus Sprachangabe (engl. *language code*), Land oder Territorium (engl. *country code*), Zeichensatz (engl. *encoding*) und Option (engl. *modifier*) zusammen. Die einzelnen Angaben werden mit Spezialzeichen verbunden:

```
LANG=<language>[_<COUNTRY>].Encoding[@Modifier]]
```

Konkrete Beispiele:

```
LANG=de_DE.ISO-8859-15
```

So stellt man deutsche Sprache in Deutschland mit Zeichensatz ISO-8859-15 ein; dieser Zeichensatz enthält das Euro-Zeichen, Standardwährung ist aber hier DM.

Und ein Beispiel für das Setzen einer Option:

```
LANG=no_NO@nynorsk
```

Bitte setzen Sie die Sprach- und die Länderangabe immer zusammen. Die Angabe der Sprache folgt dem Standard ISO 639 (<http://www.indigo.ie/egt/standards/iso639/iso639-1-en.html>), die Ländercodes sind in ISO 3166 ([http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstpl/en\\_listpl.html](http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstpl/en_listpl.html)) festgelegt. Sinnvollerweise dürfen aber nur die Werte gewählt werden, für die verwendbare Beschreibungsdateien unter `/usr/lib/locale` zu finden sind. Weitere Beschreibungsdateien lassen sich mit Hilfe von `localedef` aus den Dateien in `/usr/share/i18n` erzeugen. Eine Beschreibungsdatei für `de_DE@euro.UTF-8` wird so erzeugt mit:

```
erde:~ # localedef -i de_DE@euro -f UTF-8 de_DE@euro.UTF-8
```

Die Angabe des Zeichensatzes (z. B. ISO-8859-15) wertet z. B. der Emacs aus, wenn man in einem Unicode-xterm arbeitet, ist die Angabe UTF-8 zu machen.

SuSEconfig liest die Variablen `/etc/rc.config` aus und schreibt die Angaben nach `/etc/SuSEconfig/profile` und `/etc/SuSEconfig/csh.cshrc`. `/etc/SuSEconfig/profile` wird von `/etc/profile` eingelesen („gesourcet“) und `/etc/SuSEconfig/csh.cshrc` von `/etc/csh.cshrc`. Somit stehen die Einstellungen systemweit zur Verfügung.

Die Benutzer können die Systemvorgaben in `~/.bashrc` überschreiben. Wenn also die Systemvorgabe `de_DE` ist, kann der Benutzer, falls er mit deutschen Programmierungen nicht zufrieden ist, so auf englische Ausgaben umschalten:

```
LC_MESSAGES=en_US
```

## 12.9.1 Anpassung für Sprachunterstützung

Hinweisend ist zu sagen, dass die Dateien der Kategorie *Nachrichten* in der Regel nur im Sprachverzeichnis (z. B. `de`) abgelegt werden, um ein Fallback zu haben. Wenn man also `LANG` auf `de_AT` setzt und die „Message“-Datei unter `/usr/share/locale/de_AT/LC_MESSAGES` nicht vorhanden ist, dann wird auf `/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES` zurückgegriffen.

Auch kann man mit `LANGUAGE` eine Fallbackkaskade festlegen; z. B. für bretonisch → französisch oder für galizisch → spanisch → portugiesisch:

```
LANGUAGE="br_FR:fr_FR"
```

```
LANGUAGE="gl_ES:es_ES:pt_PT"
```

### Mögliche Probleme

- Der Tausenderpunkt wird nicht erkannt. Wahrscheinlich steht `LANG` beispielsweise auf `de`. Da die Beschreibung, auf die die `glibc` zurückgreift, in `/usr/`

share/locale/de\_DE/LC\_NUMERIC zu finden ist, muss beispielsweise `LC_NUMERIC` auf `de_DE` gesetzt werden.

### Weitere Informationen:

- *The GNU C Library Reference Manual*, Kap. "Locales and Internationalization"; enthalten in Paket `glibc-info`, Serie `doc`.
- Jochen Hein [[Hei96](#)], unter dem Stichwort "NLS".
- *German-Howto* von Winfried Trümper `file:/usr/share/doc/howto/en/html/German-HOWTO.html`
- Markus Kuhn, *UTF-8 and Unicode FAQ for Unix/Linux*, aktuell unter `http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html`.
- *Unicode-Howto* von Bruno Haible `file:/usr/share/doc/howto/en/html/Unicode-HOWTO.html`.

## 13 Das SuSE Linux-Bootkonzept

Das Booten und die Initialisierung eines Unix-Systems sind selbst für einen erfahrenen System-Administrator keineswegs trivial. Dieses Kapitel gibt eine kurze Einführung in das Bootkonzept von SuSE Linux. Die vorliegende Implementierung setzt den Abschnitt *System Initialization* des LSB-Entwurfs (Version 0.3) um; zum LSB vgl. Abschnitt 12.1.2 auf Seite 317.

Mit den lapidaren Worten "Uncompressing Linux..." übernimmt der Kernel die Kontrolle über die gesamte Hardware des Systems. Er prüft und setzt die Konsole – oder genauer: die BIOS-Register der Graphikkarte und das Ausgabeformat auf den Bildschirm –, um danach die Einstellungen im BIOS zu lesen und die elementaren Schnittstellen des Mainboards zu initialisieren. In den nächsten Schritten „proben“ die einzelnen Treiber – die ja Bestandteil des Kernels sind – die vorhandene Hardware, um sie gegebenenfalls zu initialisieren. Nach dem „Partitionscheck“ und dem Mounten des Root-Dateisystems startet der Kernel das Programm `init`, welches das eigentliche System mit seinen vielen Dienstprogrammen und deren Konfiguration „hochfährt“ (Unix-Jargon). Der Kernel verwaltet weiterhin das gesamte System, also Rechenzeit der einzelnen Programme und deren Hardware-Zugriffe.

### 13.1 Das `init`-Programm

Das Programm `init` ist der für die korrekte Initialisierung des Systems zuständige Prozess; es ist sozusagen der „Vater aller Prozesse“ im System.

Unter allen Programmen nimmt `init` eine Sonderrolle ein: `init` wird direkt vom Kernel gestartet und ist immun gegen das Signal 9, mit dem normalerweise jeder Prozess „gekillt“ werden kann. Alle weiteren Prozesse werden entweder von `init` selbst oder von einem seiner „Kindprozesse“ gestartet.

Konfiguriert wird `init` zentral über die Datei `/etc/inittab`; hier werden die so genannten „Runlevel“ definiert (mehr dazu im nächsten Abschnitt) und es wird festgelegt, welche Dienste und Daemonen in den einzelnen Levels zur Verfügung stehen sollen. Abhängig von den Einträgen in `/etc/inittab` ruft `init` verschiedene Skripten auf, die aus Gründen der Übersichtlichkeit im Verzeichnis `/etc/init.d` zusammengefasst sind.

Der gesamte Hochlauf des Systems – und natürlich auch das Herunterfahren – wird somit einzig und allein vom `init`-Prozess gesteuert; insofern lässt sich der Kernel quasi als „Hintergrundprozess“ betrachten, dessen Aufgabe darin besteht, die gestarteten Prozesse zu verwalten, ihnen Rechenzeit zuzuteilen und den Zugriff auf die Hardware zu ermöglichen und zu kontrollieren.

## 13.2 Die Runlevels

Unter Linux existieren verschiedene *Runlevels*, die den jeweiligen Zustand des Systems definieren. Der Standard-Runlevel, in dem das System beim Booten hochfährt, ist in der Datei `/etc/inittab` durch den Eintrag `initdefault` festgelegt. Für gewöhnlich ist dies 3 oder 5 (siehe Tabelle 13.1). Alternativ kann der gewünschte Runlevel beim Booten (z. B. am Boot-Prompt) angegeben werden; der Kernel gibt Parameter, die er nicht selbst auswertet, unverändert an den `init`-Prozess weiter.

Um zu einem späteren Zeitpunkt in einen anderen Runlevel zu wechseln, kann man `init` mit der Nummer des zugehörigen Runlevels aufrufen; das Wechseln des Runlevels kann nur vom Systemadministrator veranlasst werden.

Beispielsweise gelangt man durch das Kommando

```
root@erde:/ > init 1
```

in den *Einzelbenutzerbetrieb* (engl. *Single user mode*), der der Pflege und Administration des Systems dient. Nachdem der Systemadministrator seine Arbeit beendet hat, kann er durch

```
root@erde:/ > init 3
```

das System wieder in den normalen Runlevel hochfahren lassen, in dem alle für den Betrieb erforderlichen Programme laufen und sich die einzelnen Benutzer beim System anmelden können.

Die Tabelle 13.1 gibt einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Runlevel. Runlevel 2 sollte auf einem System, dessen `/usr`-Partition via NFS gemountet ist, nicht verwendet werden!

Runlevel	Bedeutung
0	Systemhalt (engl. <i>System halt</i> )
S	Einzelbenutzerbetrieb (engl. <i>Single user mode</i> ); vom Bootprompt aus mit US-Tastaturbelegung
1	Einzelbenutzerbetrieb (engl. <i>Single user mode</i> )
2	Lokaler Mehrbenutzerbetrieb ohne entferntes Netzwerk (engl. <i>Local multiuser without remote network (e. g. NFS)</i> )
3	Voller Multiuserbetrieb mit Netzwerk (engl. <i>Full multiuser with network</i> )
4	Frei (engl. <i>Not used</i> )
5	Voller Multiuserbetrieb mit Netzwerk und KDM (Standard), GDM oder XDM (engl. <i>Full multiuser with network and xdm</i> )
6	Systemneustart (engl. <i>System reboot</i> )

Tabelle 13.1: Liste der gültigen Runlevels unter Linux

Daraus folgt insbesondere, dass Sie das System auch durch

```
root@erde:/ > init 0
```

anhalten, bzw. durch

```
root@erde:/ > init 6
```

zu einem Neustart veranlassen können.

Wenn Sie das X Window System bereits korrekt konfiguriert haben (Kapitel 5 auf Seite 129) und möchten, dass sich die Benutzer direkt an der grafischen Oberfläche beim System anmelden, so können Sie den Standard-Runlevel über YaST auf 5 ändern; vgl. 3.6.4 auf Seite 84. Bevor Sie dies tun, sollten Sie erst einmal durch Eingabe von

```
root@erde:/ > init 5
```

testen, ob das System so wie von Ihnen gewünscht funktioniert.



### Tipp

Eine zerstörte `/etc/inittab` kann dazu führen, dass das System nicht mehr korrekt hochgefahren wird. Gehen Sie bei Veränderungen dieser Datei deshalb mit besonderer Sorgfalt vor. Zur Behebung des Schadens können Sie in einem solchen Fall versuchen, am LILO-Prompt den Parameter `init=/bin/sh` zu übergeben, um direkt in eine Shell zu booten (vgl. auf Seite 96); also etwa in dieser Art:

```
boot: linux init=/bin/sh
```

## 13.3 Wechsel des Runlevels

Generell passieren bei einem Wechsel des Runlevels folgende Dinge: Die *Stopp-Skripten* des gegenwärtigen Runlevels werden ausgeführt – dabei werden typischerweise verschiedene, in diesem Level laufende Programme beendet – und die *Start-Skripten* des neuen Runlevels werden ausgeführt. Während eines solchen Vorgangs werden in den meisten Fällen einige Programme gestartet.

Um dies zu verdeutlichen, betrachten wir an einem Beispiel den Wechsel von Runlevel 3 nach Runlevel 5:

- Der Administrator (`\root'`) teilt dem `init`-Prozess mit, dass der Runlevel gewechselt werden soll:

```
root@erde:/ > init 5
```

- `init` konsultiert die Konfigurationsdatei `/etc/inittab` und stellt fest, dass das Skript `/etc/init.d/rc` mit dem neuen Runlevel als Parameter aufgerufen werden muss.
- Nun ruft `rc` alle Stopp-Skripten des gegenwärtigen Runlevels auf, für die im neuen Runlevel kein Start-Skript existiert; in unserem Beispiel sind das alle Skripte, die sich im Verzeichnis `/etc/init.d/rc3.d` befinden (der alte Runlevel war 3) und mit einem `\K'` beginnen. Die nach dem `\K'` folgende Zahl gewährleistet, dass hierbei eine bestimmte Reihenfolge eingehalten wird, da unter Umständen manche Programme von anderen abhängig sind.



### Hinweis

Die Namen der Stopp-Skripten beginnen immer mit `'K'` (engl. *kill*), die der Start-Skripten mit `'S'` (engl. *start*).

- Als Letztes werden die Start-Skripten des neuen Runlevels aufgerufen; diese liegen in unserem Beispiel unter `/etc/init.d/rc5.d` und beginnen mit einem `'S'`. Auch hierbei wird eine bestimmte Reihenfolge eingehalten, die durch die dem `'S'` folgende Zahl festgelegt ist.

Wenn Sie in denselben Runlevel wechseln, in dem Sie sich bereits befinden, liest `init` nur die `/etc/inittab` ein, prüft sie auf Veränderungen und nimmt bei Bedarf die entsprechenden Maßnahmen vor, etwa das Starten eines `getty` auf einer weiteren Schnittstelle.

## 13.4 Die Init-Skripten

Die Skripten unter `/etc/init.d` unterteilen sich in zwei Kategorien:

- Skripte, die direkt von `init` aufgerufen werden: Dies ist nur beim Booten der Fall sowie bei einem sofortigen Herunterfahren des Systems (bei Stromausfall oder durch Drücken der Tastenkombination `(Strg) + (Alt) + (Entf)` durch den Anwender).
- Skripte, die indirekt von `init` aufgerufen werden: Das geschieht bei einem Wechsel des Runlevels; hier wird generell das übergeordnete Skript `/etc/init.d/rc` ausgeführt, das dafür sorgt, dass die relevanten Skripten in der korrekten Reihenfolge aufgerufen werden.

Alle Skripten befinden sich unter `/etc/init.d`. Die Skripten für das Wechseln des Runlevels befinden sich ebenfalls in diesem Verzeichnis, werden jedoch grundsätzlich als symbolischer Link aus einem der Unterverzeichnisse `/etc/init.d/rc0.d` bis `/etc/init.d/rc6.d` aufgerufen. Dies dient der Übersichtlichkeit und vermeidet, dass Skripten mehrfach vorhanden sein müssen, etwa weil sie in verschiedenen Runlevels verwendet werden sollen. Da jedes dieser Skripten sowohl als Start- wie auch als Stopp-Skript aufgerufen werden kann, müssen sie alle die beiden möglichen Parameter `start` und `stop` verstehen. Zusätzlich verstehen die Skripten die Optionen `restart`, `reload`, `force-reload` und `status`; die Bedeutung aller Optionen ist in Tabelle 13.2 auf der nächsten Seite aufgelistet.

Beim Verlassen des Runlevels 3 wird `/etc/init.d/rc3.d/K40network` aufgerufen; `/etc/init.d/rc` ruft das Skript `/etc/init.d/network` mit dem Parameter `stop` auf. Beim Eintritt in Runlevel 5 wird letztlich das gleiche Skript gestartet, diesmal jedoch mit dem Parameter `start`.



Option	Bedeutung
<b>start</b>	Dienst starten
<b>stop</b>	Dienst stoppen
<b>restart</b>	Dienst stoppen und erneut starten, wenn der Dienst bereits lief; andernfalls den Dienst starten
<b>reload</b>	Konfiguration des Dienstes erneut einlesen, ohne den Dienst zu stoppen und neu zu starten
<b>force-reload</b>	Konfiguration des Dienstes erneut einlesen, wenn der Dienst dies unterstützt; andernfalls wie <b>restart</b>
<b>status</b>	aktuellen Status anzeigen

Tabelle 13.2: Übersicht der Optionen der init-Skripten

Die Links in den einzelnen Runlevel-spezifischen Unterverzeichnissen dienen somit also nur dazu, eine Zuordnung der einzelnen Skripten zu bestimmten Runlevels zu ermöglichen.

Die Anlage und das Entfernen der notwendigen Links geschieht mit `insserv` (bzw. dem Link `/usr/lib/lsb/install_initd`) beim Installieren oder Deinstallieren des Paketes; vgl. Manual-Page von `insserv` (**man 8 insserv**)

Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der ersten Boot- und der letzten Shutdown-Skripten sowie des Steuerskripts:

- **boot**

Wird beim Start des Systems ausgeführt und direkt von `init` gestartet. Es ist unabhängig vom gewünschten Default-Runlevel und wird nur genau ein einziges Mal ausgeführt. Hier wird der Kernel-Daemon gestartet, der das automatische Laden von Kernel-Modulen übernimmt. Es werden die Dateisysteme geprüft, etwaige überflüssige Dateien unter `/var/lock` gelöscht und das Netzwerk für das Loopback-Device konfiguriert, sofern dies in `/etc/rc.config` eingetragen ist. Weiterhin wird die Systemzeit gesetzt und Plug-and-Play-Hardware wird mit den `isapnp`-Tools konfiguriert (vgl. Abschnitt 6.2.1 auf Seite 183).

Tritt beim Prüfen und automatischen Reparieren der Dateisysteme ein schwerer Fehler auf, hat der Systemadministrator nach Eingabe des Root-Passwortes die Möglichkeit, manuell eine Lösung des Problems herbeizuführen.

Diesem Skript ist des Weiteren das Verzeichnis `/etc/init.d/boot.d` zugeordnet; alle in diesem Verzeichnis gefundenen Skripte, die mit `'s'` beginnen, werden automatisch beim Hochlauf des Systems ausgeführt. Dies ist die richtige Stelle für eigene Erweiterungen, die nur einmal beim Start aktiviert werden sollen.

Schließlich wird als Letztes das Skript `boot.local` ausgeführt.

- **boot.local**

Hier können weitere Dinge eingetragen werden, die beim Start geschehen sollen, bevor das System in einen der Runlevels eintritt; es kann von seiner Funktion her mit der vielleicht von DOS her gewohnten `AUTOEXEC.BAT`

verglichen werden.

- **boot.setup**

Grundlegende Einstellungen, die beim Übergang vom *Single user mode* in irgendeinen Runlevel vorgenommen werden müssen.

Hier werden die Tastaturbelegung und die Konsolenkonfiguration geladen.

- **halt**

Dieses Skript wird nur beim Eintritt in den Runlevel 0 oder 6 ausgeführt. Dabei wird es entweder unter dem Namen **halt** oder dem Namen **reboot** aufgerufen. Abhängig davon, wie **halt** aufgerufen wurde, wird das System neu gestartet oder ganz heruntergefahren.

- **rc**

Das übergeordnete Skript, das bei jedem Wechsel des Runlevels aufgerufen wird. Es führt die Stopp-Skripten des gegenwärtigen Runlevels aus und danach die Start-Skripten des neuen.

Eigene Skripten lassen sich anhand dieses Konzepts hinzufügen. Ein Gerüst ist in `/etc/init.d/skeleton` vorbereitet. Das genaue Format ist im Entwurf des LSB beschrieben; dort wird insbesondere festgelegt, in welcher Reihenfolge und in welchen Levels das jeweilige Skript abgearbeitet werden muss. Um die Ausführung eines eigenen Skripts über die `/etc/rc.config` zu steuern, sollte eine `<START_>`-Variable dort hinterlegt und dann im eigenen Skript abgefragt werden; zusätzliche Parameter sollten nur im begründeten Einzelfall in der `/etc/rc.config` eingetragen werden (vgl. z. B. das Skript `/etc/init.d/gpm`).

Nun sind Links von dem jeweiligen `rc`-Verzeichnis auf das neue Skript anzulegen, damit das Skript – wie oben beschrieben (Abschnitt 13.3 auf Seite 341) – beim Wechsel des Runlevels ausgeführt wird; die Namengebung für die Links wird ebendort beleuchtet. Die technischen Details werden in der Manual-Page von `init.d` (`man 7 init.d`) dargestellt.

### Achtung

Beim Erstellen eigener Skripten ist Vorsicht geboten – ein fehlerhaftes Skript ist in der Lage, den Rechner „aufzuhängen“; vgl. oben Abschnitt 13.2 auf Seite 340, falls einmal nichts mehr gehen sollte. . .



## 13.5 /etc/rc.config und SuSEconfig

Praktisch die gesamte Konfiguration von SuSE Linux kann über die zentrale Konfigurationsdatei `/etc/rc.config` vorgenommen werden. In dieser Datei werden eine Reihe von Umgebungsvariablen gesetzt, die unter anderem von den Init-Skripten ausgewertet werden; jedes der Skripten unter `/etc/init.d` lädt („sourcet“) als Erstes die Datei `/etc/rc.config`, um die aktuell gültigen Werte der einzelnen Variablen zu übernehmen.



### Hinweis

Seit SuSE Linux 6.0 lagern Pakete mit umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten ihre Variablen in einzelne Dateien in das Verzeichnis `/etc/rc.config.d` aus; dies ist z. B. bei Paket `sendmail` oder Paket `i4l` (ISDN) der Fall.

Im Folgenden wird vereinfachend zumeist nur von `/etc/rc.config` gesprochen, auch wenn mitunter eine ausgelagerte Datei vorhanden ist!

Darüber hinaus können viele weitere Konfigurationsdateien des Systems in Abhängigkeit von `/etc/rc.config` generiert werden; diese Aufgabe wird von `/sbin/SuSEconfig` erledigt. So wird beispielsweise nach einer Änderung der Netzwerkkonfiguration die Datei `/etc/host.conf` neu erzeugt, da sie abhängig von der Art der Konfiguration ist.

Wenn Sie Änderungen an `/etc/rc.config` vornehmen, müssen Sie nachfolgend immer `SuSEconfig` aufrufen, um sicherzustellen, dass Ihre Einstellungen auch an allen relevanten Stellen wirksam werden. Verändern Sie die Konfiguration mit `YaST`, brauchen Sie sich darum nicht explizit zu kümmern; `YaST` startet automatisch `SuSEconfig`, wodurch die betroffenen Dateien auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Dieses Konzept ermöglicht es, grundlegende Änderungen an der Konfiguration des Rechners vornehmen zu können, ohne die Maschine neu booten zu müssen. Da manche Einstellungen sehr tiefgreifend sind, müssen jedoch unter Umständen einige Programme neu gestartet werden, um die Änderungen wirksam werden zu lassen. Durch Verwendung der Kommandos

```
erde:~ # rcnetwork stop
erde:~ # rcnetwork start
```

wird erreicht, dass die von der Änderung betroffenen Programme neu gestartet werden. Wie Sie sehen, können die `Init`-Skripten auch von Hand aufgerufen werden.

Generell ist für das Konfigurieren des Systems folgender Weg zu empfehlen:

- Bringen Sie das System in den „single user mode“ (Runlevel 1):  
erde:~ # `init 1`
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Konfigurationsdatei `/etc/rc.config` vor. Dies kann mit einem beliebigen Editor geschehen oder mit `YaST` unter dem Punkt 'Konfigurationsdatei verändern' (siehe Abschnitt 13.6 auf der nächsten Seite).
- Führen Sie `SuSEconfig` aus, um die Änderungen in die verschiedenen weiteren Konfigurationsdateien eintragen zu lassen. Dies geschieht automatisch, wenn Sie die Datei `/etc/rc.config` mit `YaST` geändert haben.
- Bringen Sie das System in den vorherigen Runlevel zurück:  
erde:~ # `init 3`

Diese Vorgehensweise ist natürlich nur bei sehr weitreichenden Änderungen an den Einstellungen des Systems erforderlich (z. B. Netzwerkkonfiguration); bei einfachen Aufgaben ist es nicht erforderlich, für die Administration in den „single user mode“ zu wechseln; jedoch stellen Sie damit sicher, dass auch wirklich alle von der Änderung betroffenen Programme neu gestartet werden.



### Tipp

Um die automatische Konfiguration via SuSEconfig *grundsätzlich* abzuschalten, kann die Variable `<ENABLE_SUSECONFIG>` in der `/etc/rc.config` gesetzt werden (schalten Sie SuSEconfig bitte nicht ab, wenn Sie den Installationssupport in Anspruch nehmen wollen!); es ist auch möglich, mittels geeigneter `rc.config`-Variablen die Auto-Konfiguration nur gezielt zu „disablen“.

## 13.6 Die `/etc/rc.config`-Variablen

Im Folgenden werden die einzelnen Parameter des Systems und ihre Einstellungen kurz beschrieben. Wenn Sie `/etc/rc.config`, die Konfigurationsdatei, *nicht* mit YaST bearbeiten, achten Sie darauf, dass Sie einen leeren Parameter als zwei aufeinander folgende Anführungszeichen schreiben (z. B. `KEYTABLE=""`) und Parameter, die Leerzeichen enthalten, in Anführungsstriche einschließen. Bei Variablen, die nur aus einem Wort bestehen, sind die Anführungszeichen nicht nötig.

In der folgenden Beschreibung hat jeder Parameter einen Wert, um anhand eines Beispiels die möglichen Einstellungen zu verdeutlichen:

### Grundeinstellungen

- **ENABLE\_SUSECONFIG=yes**  
Legt fest, ob SuSEconfig der Konfiguration vornehmen soll. Bitte auf keinen Fall ausschalten, falls Sie Installationssupport in Anspruch nehmen wollen  
;-)
- **MAIL\_REPORTS\_TO=tux**  
Festlegen, an wen SuSEconfig Reporte zur System-Administration per E-Mail schicken soll.
- **GMT=-u**  
Wenn Ihre Hardware-Uhr auf GMT (*Greenwich Mean Time*) eingestellt ist, setzen Sie diese Variable auf `-u`, anderenfalls lassen Sie die Variable leer. Diese Einstellung ist relevant für das automatische Umstellen von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt.

- **TIMEZONE=CET**  
Die Zeitzone, in der Sie wohnen bzw. den Rechner betreiben. Diese Einstellung ist auch wichtig für die automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt.
- **DEFAULT\_LANGUAGE="german"**  
Wird von YaST gesetzt, wenn mit 'Sprache festlegen' eine Änderung vorgenommen wird (vgl. Abschnitt 3.3.1 auf Seite 51). Dieser Wert gilt auch als Fallback, wenn `RC_LANG` nicht gesetzt ist (s. u.); in einem solchen Fall wird der hier eingetragene Wert über die Datei `/usr/share/locale/locale.alias` aufgelöst.
- **RC\_LANG="de\_DE"**  
Setzt `LANG` für `locale`; hiermit kann für die lokalen Benutzer eine Vorgabe eingestellt werden. Dieser Wert kommt solange zum Tragen, wie keine speziellen `RC_LC_*`-Variablen benutzt werden.  
Die einschlägigen `rc.config`-Variablen lauten: `RC_LC_ALL` (hiermit kann man die `LC_*` wie auch `LANG` überschreiben!), `RC_LC_MESSAGES`, `RC_LC_CTYPE`, `RC_LC_MONETARY`, `RC_LC_NUMERIC`, `RC_LC_TIME` und `RC_LC_COLLATE`.  
Vgl. Abschnitt 12.9 auf Seite 336.
- **ROOT\_USES\_LANG="no"**  
Sollen auch für 'root' die `locale`-Einstellungen verwendet werden?
- **ENABLE\_SYSRQ="no"**  
Intern des Kernels betrachten. Vor Anwendungen bitte unbedingt `/usr/src/linux/Documentation/sysrq.txt` lesen!

## Lokale Hardware initialisieren (Tastatur, Modem, Maus, PCMCIA etc.)

- **KEYTABLE=de-latin1-nodeadkeys**  
Definiert die Tastaturbelegung.
- **KBD\_NUMLOCK=no**  
`NumLock` beim Booten nicht einschalten.
- **KBD\_CAPSLOCK=no**  
`CapsLock` beim Booten nicht einschalten.
- **KBD\_TTY="tty1 tty2 tty3 tty4 tty5 tty6"**  
`NumLock` und `CapsLock` kann auf bestimmte TTYs beschränkt werden; `quoted` steht für alle TTYs.
- **KBD\_RATE=30**  
Bestimmt die Geschwindigkeit der automatischen Tastaturwiederholung. Mögliche Eingaben sind von zweimal bis zu 30 mal pro Sekunde. Damit diese Einstellung wirkt, muss gleichfalls die Dauer der Verzögerung (vgl. `KBD_DELAY`) festgelegt werden!

- **KBD\_DELAY=250**  
Hier können Sie die Verzögerung einstellen, nach der die automatische Wiederholfunktion einsetzt. Der Wert ist in Millisekunden, das Raster ist jedoch nicht sehr genau. Sie müssen auch **KBD\_RATE** einstellen!
- **CONSOLE\_FONT=mr.fnt**  
Der Font, der für die Konsole geladen wird. Nicht alle Fonts unterstützen die deutschen Umlaute! Mit YaST können Sie bequem die Fonts durchprobieren und denjenigen einstellen, der Ihnen am Besten gefällt. Zusatzeinstellungen sind: **CONSOLE\_SCREENMAP**, **CONSOLE\_UNICODEMAP** und **CONSOLE\_MAGIC**.
- **MODEM=/dev/ttyS1**  
Die Schnittstelle, an der das Modem angeschlossen ist. Von YaST bzw. SuSEconfig wird ein Link von `/dev/modem` auf das angegebene Device angelegt.
- **MOUSE=/dev/ttyS2**  
Die Schnittstelle, an der die Maus angeschlossen ist. Von YaST bzw. SuSEconfig wird ein Link von `/dev/mouse` auf das angegebene Device angelegt.
- **START\_GPM=yes**  
Steuert, ob der Maus-Support für die Konsole gestartet wird; damit kann zwischen verschiedenen virtuellen Konsolen mit der Maus Text ausgetauscht werden. Gpm ist problematisch im Zusammenhang mit manchen Busmäusen; haben Sie bei der Verwendung von X Probleme mit der Maus, sollten Sie das Starten des gpm unterbinden. Oder verwenden Sie gleich einen Display-Manager; denn in Runlevel 5 wird gpm grundsätzlich nicht gestartet.
- **GPM\_PARAM=" -t logi -m /dev/mouse"**  
Die Startparameter für den gpm; normalerweise von YaST versorgt.
- **PCMCIA=i82365**  
Dient der Festlegung des Chipsets; gültige Werte sind `i82365` oder `tcic`. Wenn die Variable auf "" gesetzt wird, wird das PCMCIA-Subsystem nicht gestartet. Feineinstellungen sind über die Variablen **PCMCIA\_PCIC\_OPTS** und **PCMCIA\_CORE\_OPTS** möglich.
- **START\_ISAPNP=yes**  
ISA PnP beim Booten initialisieren.
- **INITRD\_MODULES="aic7xxx"**  
Die Namen der Module, die während des Bootens des Kerns geladen werden müssen, um beispielsweise auf die Festplatte zugreifen zu können. Sinnvolle und notwendige Einträge werden während der Installation bzw. des Updates vorgenommen; vgl. Abschnitt [12.4](#) auf Seite [320](#).
- **START\_KERNELD=yes**  
Diese Variable steuert, ob beim Booten des Kerns 2.0.xx automatisch der Kernel-Daemon gestartet wird. Dieser Daemon sorgt dafür, dass bei Bedarf automatisch benötigte Kernel-Module geladen werden. Beim jetzigen Standardkernel 2.2.xx wird kerneld *nicht* mehr benötigt! – Eine kurze Einführung in das Modulkonzept finden Sie in Abschnitt [9.2](#) auf Seite [254](#).

## Netz- und lokale Dienste starten und konfigurieren

- **START\_LOOPBACK=yes**  
Legt fest, ob quasi ein Mini-Netzwerk eingerichtet werden soll, indem das *Loopback*-Device konfiguriert wird. Da viele Programme diese Funktionalität benötigen, sollte es unbedingt aktiviert werden.<sup>1</sup>
- **CHECK\_ETC\_HOSTS=yes**  
Legt fest, ob SuSEconfig die `/etc/hosts` überprüfen und ggf. ändern soll.
- **BEAUTIFY\_ETC\_HOSTS=no**  
Falls `/etc/hosts` sortiert werden soll.
- **SETUPDUMMYDEV=no**  
Legt fest, ob das Dummy-Device eingerichtet werden soll; nützlich bei nicht permanenten Netzwerk-Verbindungen (z. B. SLIP oder PPP). Wenn Sie eine Ethernet-Karte haben, ist es bisweilen störend.
- **CREATE\_HOSTCONF=yes**  
Legt fest, ob SuSEconfig die `/etc/host.conf` überprüfen und ggf. ändern soll.
- **NETCONFIG=\_0**  
Gibt an, wie viele Netzwerkkarten (oder sonstige Netz-Devices) der Rechner besitzt. Dies ist das Beispiel für eine Netzwerkkarte (sie werden mit 0 beginnend nummeriert); bei einer Maschine mit zwei Karten müsste der Eintrag **NETCONFIG=" \_0 \_1"** lauten. Bei einem Rechner ohne Netzwerkkarte bleibt der Eintrag leer.
- **IPADDR\_0=193.141.17.202**  
Die IP-Adresse für die erste Netzwerkkarte.
- **NETDEV\_0=eth0**  
Der Name des ersten Netzwerk-Devices (üblicherweise eine Ethernet-Netzwerkkarte, daher der Eintrag `eth0`. Weitere mögliche Einträge sind `str1` oder `plip1`. Verfügt der Rechner über mehr als eine Netzwerkkarte, werden analog die Variablen **NETDEV\_1** bis **NETDEV\_3** versorgt.
- **IFCONFIG\_0="193.141.17.205 broadcast 193.141.17.255 netmask 255.255.255.192"**  
Das Konfigurationskommando für das erste Netzwerk-Gerät. Die nötigen Einstellungen lassen sich komfortabel mit YaST vornehmen. Besitzen Sie mehr als eine Netzwerkkarte, tragen Sie hier entsprechend in die weiteren Variablen die Befehlszeilen ein.
- **CLOSE\_CONNECTIONS=false**  
Falls auf `true` gesetzt ist *und* der „Runlevel“ 0 oder 6 ist (`halt` oder `reboot`), sendet `/etc/init.d/route` allen Prozessen, die eine „remote tcp“- oder „udp“-Verbindung offen haben, ein **SIGTERM**.

<sup>1</sup>Natürlich muss auch der Kernel Netzwerkunterstützung bieten!

- **IP\_DYNIP=no**  
Den „dynamic IP patch“ beim Booten aktivieren; bei *yes* gibt das Skript `/etc/init.d/boot` diesen Patch durch einen Eintrag in das `/proc`-Dateisystem frei.
- **IP\_TCP\_SYNCOOKIES=yes**  
Schutz vor „Syn Flooding“ (engl. *syn flood protection*) aktivieren.
- **IP\_FORWARD=no**  
Wenn der Rechner über zwei Netzwerk-Interfaces weiterleiten soll, ist **IP\_FORWARD** auf *yes* zu setzen; dies ist bei einem „Router“ oder bei „Masquerading“ in der Regel erwünscht bzw. notwendig. Das Skript `/etc/init.d/boot` schaltet „IP-Forwarding“ durch einen Eintrag in das `/proc`-Dateisystem frei.
- **FQHOSTNAME=erde.kosmos.all**  
Der voll qualifizierte Name des Rechners; „voll qualifiziert“ bedeutet hierbei „vollständig“, d. h. der komplette Name, zusammengesetzt aus Rechner- und Domainname.
- **SEARCHLIST=kosmos.all**  
Dieser Eintrag wird verwendet, um einen nicht voll qualifizierten Hostnamen zu vervollständigen. Wird beispielsweise der Rechnername *venus* verwendet, wird geprüft, ob *venus.kosmos.all* ein gültiger Rechnername ist. Diese Variable *mus*s versorgt werden, wenn Sie DNS verwenden möchten! Geben Sie hier zumindest Ihren Domain-Namen an. Sie können bis zu drei Einträge in der „searchlist“ vornehmen, die durch Leerzeichen voneinander getrennt sind.
- **NAMESERVER=192.168.0.1**  
Die Adresse des Name-Servers, der befragt werden soll, wenn ein Rechnername in eine IP-Adresse umgewandelt werden muss. Sie können bis zu drei Nameserver angeben, deren Adressen durch Leerzeichen voneinander getrennt sind.  
Wenn Sie einen Nameserver verwenden möchten, *müssen* Sie auch die Variable **SEARCHLIST** versorgen!
- **ORGANIZATION="Duesentrieb, Entenhausen"**  
Der hier eingetragene Text erscheint in jedem News-Posting, das von dem betreffenden Rechner abgeschickt wird.
- **NNTPSERVER=sonne.kosmos.all**  
Die Adresse des News-Servers; beziehen Sie Ihre News per UUCP und werden diese lokal gespeichert, sollten Sie hier **localhost** eintragen.
- **IRCSERVER=sonne.kosmos.all**  
Hier können Sie mehrere IRC-Server (*Internet Relay Chat*) angeben. Die Namen der einzelnen Server werden durch Leerzeichen voneinander getrennt.
- **START\_FW=no**  
Aktiviert den Firewall.



- **START\_INETD=yes**  
Aktiviert den `inetd`-Superdaemon. Dieser Daemon reagiert auf Verbindungswünsche anderer Rechner und startet abhängig vom gewählten Port den zugehörigen Dienst. Sie benötigen diesen Daemon, wenn Sie sich per `telnet` oder `rlogin` auf den Rechner einloggen möchten. – Setzen Sie **START\_INETD** jedoch auf `no`, wenn der `xinetd` zum Einsatz kommen soll (vgl. auf dieser Seite).
- **START\_XINETD=no**  
Aktiviert den `xinetd`-Superdaemon, den erweiterten `inetd` (vgl. auf dieser Seite). Wenn dieser „extended Internet services daemon“ benutzt werden soll, muss **START\_INETD** auf `no` gesetzt werden.
- **SENDMAIL\_xxxx=**  
Die `sendmail`-Variablen.
- **START\_POSTFIX=no**  
Aktiviert den Mail-Server `postfix`. Zugehörig sind die Variablen **POSTFIX\_CREATECF**, **POSTFIX\_RELAYHOST**, **POSTFIX\_MASQUERADE\_DOMAIN** und **POSTFIX\_LOCALDOMAINS**.
- **SMTP=no**  
Legt fest, ob ein `Sendmail`-Daemon laufen soll. Wenn Sie Ihre E-Mail ausschließlich via `UUCP` empfangen, brauchen Sie dies nicht, vorausgesetzt, Sie rufen nach jedem Pollen `sendmail -q` auf (das von `UUCP` aufgerufene `rmail` stellt die Mail nur in die Empfangswarteschlange, stellt sie jedoch nicht zu). In einem Netz, in dem die Mail-Spool-Verzeichnisse via `NFS` eingegangen (gemountet) sind und der einzelne Rechner somit nur abgehende Mail hat, kann diese Variable ebenfalls auf `no` stehen; das Gleiche gilt bei Verwendung eines „Relay Hosts“.
- **START\_PORTMAP=no**  
Legt fest, ob der Portmapper gestartet werden soll. Sie benötigen den Portmapper, wenn der Rechner als `NFS`-Server dienen soll; ohne den Portmapper können die Daemone `rpc.mountd` und `rpc.nfsd` nicht laufen; deshalb wird der Portmapper auch dann gestartet, wenn diese Variable auf `no` steht, aber **NFS\_SERVER** eingeschaltet ist! Auch für die Verwendung von `NIS` ist der Portmapper erforderlich!
- **NFS\_SERVER=no**  
Wenn der Rechner als `NFS`-Server dienen soll, ist diese Variable auf `yes` zu setzen. Dadurch wird bewirkt, dass die Daemone `rpc.nfsd` und `rpc.mountd` gestartet werden.
- **REEXPORT\_NFS=no**  
Setzen Sie die Variable auf `yes`, um gemountete `NFS`-Verzeichnisse oder `NetWare`-Volumes zu re-exportieren.
- **NFS\_SERVER\_UGID=yes**  
Wenn der Daemon (`rcp.ugidd`) für die Umsetzung von User- und Group-ID gestartet werden soll; dieser Dienst muss auf dem jeweiligen `NFS`-Client gestartet werden.

- **USE\_KERNEL\_NFSD="no"**  
Wenn das Paket `knfsd` installiert ist, kann der kernel-basierte NFS-Daemon benutzt werden. Mit diesem NFS-Daemon ist Locking möglich. Vgl. die dazugehörige Variable `USE_KERNEL_NFSD_NUMBER`.
- **START\_AMD=no**  
Automounter starten; wenn keine zwingenden Gründe vorliegen, sollte man jetzt das `autofs`-Kernelmodul bevorzugen (vgl. unten auf dieser Seite).
- **START\_AUTOFS=no**  
Mit diesem Daemon ist es möglich, sowohl über NFS erreichbare Verzeichnisse als auch lokale Verzeichnisse (CD-ROM-Laufwerke, Disketten etc.) automatisch zu mounten. Das Paket `autofs`, Serie `n` muss installiert und konfiguriert sein.
- **START\_RWHOD=no**  
Legt fest, ob der `rwhod` gestartet werden soll. Achtung, der `rwhod` sendet regelmäßig „Broadcasts“; das kann dazu führen, dass bei On-Demand-Verbindungen (ISDN und/oder `diald`) diese aufgebaut werden – und Kosten verursachen können!
- **START\_ROUTED=no**  
Der Route-Daemon ist nur notwendig für dynamisches Routen (vgl. Manual-Page von `routed` (`man routed`)). Achtung, dieser Dienst verursacht alle 30 Sekunden Netzverkehr; wenn der Rechner mit dem Internet über Dialup verbunden ist (z. B. ISDN), dann macht es *keinen* Sinn, diese Variable auf `yes` zu setzen.
- **START\_NSCD=yes**  
NSCD (engl. *Name Service Caching Daemon*) beim Booten initialisieren.
- **START\_NAMED=no**  
Legt fest, ob der Name-Daemon gestartet werden soll.
- **CREATE\_YP\_CONF=yes**  
Legt fest, ob `SuSEconfig` abhängig von den beiden folgenden Einträgen automatisch die nötigen Dateien für die Verwendung von YP erzeugen soll. Weiterhin werden die Dateien `/etc/passwd` und `/etc/group` angepasst, soweit noch erforderlich.
- **YP\_DOMAINNAME=kosmos.all**  
Der YP-Domainname des Rechners.
- **YP\_SERVER=sonne.kosmos.all**  
Der Name des NIS-Servers.
- **USE\_NIS\_FOR\_RESOLVING=no**  
NIS für die Auflösung der Rechnernamen verwenden.
- **START\_CIPED=no**  
CIPE-Daemon für einen IPIP-Tunnel starten.

- **START\_DHCPD=no**  
Server für DHCP (engl. *Dynamic Host Configuration Protocol*) starten. Dazu gehören die Variablen `DHCPD_INTERFACE`, `START_DHCRELAY` und `DHCRELAY_SERVERS`.
- **START\_LDAP=no**  
LDAP-Server starten.
- **START\_RADIUSD=yes**  
Radius-Accounting und Authentication Service starten. Dieser Service wird z. B. von bestimmten Dialin-Servern benutzt, um die Benutzer-Authentifizierung durchzuführen; vgl. die Dokumentation unter `/usr/share/doc/packages/radiusd`.
- **START\_LPD=yes**  
lpd (engl. *Line Printer Daemon*) starten; für das Drucken in der Regel notwendig.
- **START\_NNTPD=yes**  
nntpd starten; notwendig, wenn Zugriff über NNTP auf die lokalen News gewährleistet werden soll.
- **START\_INN=no**  
Newsserver INN starten.
- **START\_ATD=yes**  
Legt fest, ob der AT-Daemon gestartet werden soll. Dieser Daemon gestattet es, bestimmte Jobs zu einem vorgegebenen Zeitpunkt ausführen zu lassen. Im Gegensatz zum Cron-Daemon geht es um das einmalige Ausführen einer bestimmten Aktion.
- **START\_HTTPD=yes**  
Gibt an, ob der Apache http-Daemon gestartet werden soll.
- **START\_HTTPSD=yes**  
Gibt an, ob der Apache httpsd („sicherer“ Webserver) mit SSL und PHP3 gestartet werden soll.
- **START\_SQUID=no**  
Gibt an, ob Squid gestartet werden soll.
- **DOC\_HOST=""**  
Wenn ein zentraler Dokumentations-Server benutzt werden soll, der das SuSE-Hilfesystem vorhält, dann sollte hier der Name des Servers eingetragen werden; z. B. `"sonne.kosmos.all"`.
- **DOC\_SERVER=no**  
Auf dem Dokumentations-Server soll diese Variable auf `yes` gesetzt werden. Dann wird zum einen nach den Angaben in `DOC_ALLOW` (s. u.) der Zugriff auf `http-rman` freigegeben und zum anderen werden die Index-Dateien für den HTTP-Server entsprechend umgesetzt; sie zeigen dann statt auf `http://localhost` auf den eigentlichen Rechnernamen.

- **DOC\_ALLOW="LOCAL"**  
Liste der Rechner/Domains als Pattern für `/etc/hosts.allow`, denen der Zugriff auf den Dokumentations-Server erlaubt wird. Diese Variable wird nur ausgewertet, wenn `DOC_SERVER` auf `yes` gesetzt ist. Hier kann auch eine Subdomain (z. B. mit `".kosmos.all "`) eingetragen werden.
- **HTTP\_PROXY=""**  
Einige Programme (z. B. `lynx`, `arena` oder `wget`) können Proxy-Server benutzen, wenn diese Umgebungsvariable entsprechend gesetzt ist; SuSEconfig kann diese in `/etc/SuSEconfig/*` setzen (vgl. in der SDB [file:///usr/share/doc/sdb/de/html/lynx\\_proxy.html](file:///usr/share/doc/sdb/de/html/lynx_proxy.html)). Beispiel:  
`"http://proxy.provider.de:3128/"`.
- **FTP\_PROXY=""**  
Proxy für FTP. Beispiel: `"http://proxy.provider.de:3128/"`.
- **GOPHER\_PROXY=""**  
Proxy für Gopher. Beispiel: `"http://proxy.provider.de:3128/"`.
- **NO\_PROXY=""**  
Mittels dieser Variable lassen sich (Sub-)Domains vom Proxy ausschließen. Beispiel: `"www.me.de, do.main, localhost"`.
- **START\_HYLAFAX=no**  
Startet Hylafax. Bevor diese Variable auf `yes` gesetzt wird, muss `faxsetup` ausgeführt werden.
- **START\_SMB=no**  
Samba-Server starten; Windows Datei- und Druckerserver.
- **START\_MARSNWE=no**  
Gibt an, ob die Novell-Server-Emulation gestartet werden soll.
- **START\_SSHD=yes**  
Den „Secure Shell Daemon“ starten; stellen Sie vor dem Starten sicher, dass ein „host key“ existiert – vgl. dazu die Dokumentation unter `/usr/share/doc/packages/ssh` sowie die Manpages.
- **START\_XNTPD=yes**  
Startet den „Network Time Protocol (NTP) Daemon“ aus dem Paket `xntp`; die Konfiguration selbst geschieht über die Datei `/etc/ntp.conf`.  
Funkuhren haben Adressen in der Form `127.127.T.U`; dabei steht `T` für den Typ der Uhr und `U` ist die „unit number“ im Bereich von 0 bis 3. – Die meisten dieser Uhren benötigen eine serielle Schnittstelle oder einen speziellen Bus. Die dafür vorgesehene Gerätedatei (Device) wird normalerweise durch einen symbolischen Link `/dev/device-U` auf die tatsächliche Hardware angegeben; dabei hat `U` mit der zuvor erwähnten „unit number“ übereinzustimmen. Vgl. auch [/usr/share/doc/packages/xntp/html/refclock.htm](file:///usr/share/doc/packages/xntp/html/refclock.htm).  
*Beispiel:* Wer eine Funkuhr hat, die an eine serielle Schnittstelle angeschlossen ist, der benötigt auch einen entsprechenden Symlink. Wie der zu heißen hat, erfährt man über `refclock.htm`. – Für die üblichen DCF77-Empfänger, ist der „PARSE“-Treiber zuständig:

```
## Type 8 Generic Reference Driver (PARSE)
## Address:      127.127.8.u
## Serial Port: /dev/refclock-u
```

Wer also über einen `ntp.conf`-Eintrag den `server 127.127.8.0` wählt, der braucht auch einen Symlink von `/dev/refclock-0` auf `ttysx` – dabei steht `x` für die Schnittstelle, an die die Funkuhr angeschlossen ist.

- **XNTPD\_INITIAL\_NTPDATE=""**  
Liste der NTP-Server, von denen die Zeit geholt werden kann, bevor der lokale Server gestartet wird; z. B. "sonne.kosmos.all". Falls mehrere Server eingetragen werden, sind diese durch ein Leerzeichen voneinander zu trennen.
- **DISPLAYMANAGER=""**  
Beschreibt, ob das Login in der Textkonsole oder grafisch unter dem X Window System erfolgen soll. Mögliche Werte sind `xdm` (Standard-Displaymanager des X Window System), `kdm` (Displaymanager von KDE) oder `gdm` (Displaymanager von GNOME) ""; im letzten Fall wird angenommen, dass kein grafisches Login gewünscht ist: Der Rechner wird im Runlevel 2 (Textkonsole) gestartet. Dies ist die Voreinstellung.
- **KDM\_SHUTDOWN=root**  
Gibt an, welche Benutzer den Rechner über `kdm` herunterfahren dürfen (Reboot oder Shutdown). Mögliche Werte sind `root` (`'root'` muss sich mit Passwort identifizieren), `all` (alle Benutzer), `none` (niemand darf den Rechner über `kdm` herunterfahren) und `local` (der Rechner darf nur heruntergefahren werden, wenn der Benutzer sich lokal und nicht über das Netz einloggt). Wenn die Variable auf "" steht, wird der Wert `root` als Voreinstellung genommen.
- **CONSOLE\_SHUTDOWN=reboot**  
Gibt an, wie der `init`-Prozess auf das Drücken der Tastenkombination (Strg) + (Alt) + (Entf) reagiert. Mögliche Werte sind `reboot` (der Rechner fährt herunter und bootet erneut), `halt` (der Rechner fährt herunter und bleibt dann stehen) und `ignore` (das Drücken der Tastenkombination hat keinen Effekt). Voreinstellung ist `reboot`.
- **START\_AXNET=no**  
Server für **Applixware**.
- **START\_MYSQL=no**  
Server für MySQL.
- **START\_ADABAS=no**  
Server für Adabas. Die folgenden Variablen gehören zu Adabas: **DBROOT**, **DBNAME**, **DBUSER** und **DBCONTROL** – vgl. die entsprechenden Kommentare in der `rc.config`.
- **START\_DB2=no**  
Server für DB2.

- **START\_ARKEIA=no**  
Arkeia-Backupserver starten.
- **START\_ARGUS=no**  
Server für Argus (Netzwerkmonitor).
- **ARGUS\_INTERFACE=eth0**  
Das von Argus zu überwachende Interface.
- **ARGUS\_LOGFILE="/var/log/argus.log"**  
Die Argus-Logdatei. Diese Datei kann sehr groß werden!
- **CRON=yes**  
Steuert den Start und das Beenden des *Cron-Daemons*. Dieser Daemon startet zu vorgegebenen Zeiten automatisch gewisse Programme. Der *Cron* wird nur in den Runlevels 2 und 3 gestartet! Seine Aktivierung ist auf Rechnern, die rund um die Uhr laufen, dringend zu empfehlen. Eine Alternative bzw. Ergänzung ist der AT-Daemon; vgl. auf Seite 353).



### Hinweis

Es gibt eine Reihe von Optionen, die es erfordern, dass regelmäßig bestimmte Programme gestartet werden. Daher sollte auf jedem System der Cron-Daemon aktiviert werden.

## Sicherheit und lokale Wartungsdienste

- **RUN\_UPDATEDB=yes**  
Legt fest, ob einmal pro Nacht die Datenbank für locate (`locate`) aktualisiert werden soll; `locate` dient dem schnellen Auffinden von Dateien im System. Ein Fein-Tuning des `updatedb` kann über die Variablen `RUN_UPDATEDB_AS`, `UPDATEDB_NETPATHS`, `UPDATEDB_NETUSER` und `UPDATEDB_PRUNEPATHS` erreicht werden (vgl. die Kommentare in der `rc.config`). – Diese Aktualisierung wird möglicherweise kurz nach dem Booten durchgeführt, wenn Sie den Rechner *nicht* ununterbrochen laufen haben; vgl. Abschnitt 12.3.2 auf Seite 318.
- **REINIT\_MANDB=yes**  
Wenn die Manpage-Datenbank von `cron.daily` täglich erneuert werden soll.
- **CREATE\_INFO\_DIR=yes**  
Legt fest, ob automatisch die Datei `/usr/info/dir` erstellt werden soll, die gleichsam einen Index für alle vorhandenen Info-Seiten bildet. Dies ist etwa nach der Installation eines Paketes sinnvoll, das eine Info-Seite enthält. Beachten Sie, dass für die Verwendung dieses Features `perl` installiert sein muss!

- **CHECK\_PERMISSIONS=set**  
Legt fest, ob die Datei-Rechte anhand der Datei `/etc/permissions` überprüft werden sollen. Mit **set** werden falsche Einstellungen berichtigt, mit **warn** werden nur „Warnungen“ hergestellt, **no** wird dieses Feature abgestellt.
- **PERMISSION\_SECURITY="easy local"**  
In `/etc/permissions.paranoid`, `/etc/permissions.secure` und `/etc/permissions.easy` sind drei Sicherheitsstufen vorbereitet. Tragen Sie hier **easy**, **secure** oder `/etc/permissions.paranoid` ein; eigene Einstellungen können Sie z. B. in `/etc/permissions.local` vornehmen und dann die Erweiterung **local** als Wert hinzufügen.
- **RPMDB\_BACKUP\_DIR=/var/adm/backup/rpmdb**  
Legt fest, wohin `cron.daily` Backups der RPM-Datenbank schreiben soll; wenn keine Backups gewünscht werden, diese Variable auf "" setzen.
- **MAX\_RPMD\_B BACKUPS=5**  
Legt die Anzahl der Backups der RPM-Datenbank fest.
- **DELETE\_OLD\_CORE=yes**  
*Corefiles* sind Abbilder der Speicherbelegung von Programmen, die wegen einer Speicherschutzverletzung abgebrochen wurden; diese Abbilder dienen der Fehlersuche. Hier können Sie einstellen, dass regelmäßig nach etwaigen alten *Corefiles* gesucht wird und diese automatisch gelöscht werden.
- **MAX\_DAYS\_FOR\_CORE=7**  
Legt fest, wie alt *Corefiles* maximal werden dürfen (in Tagen), bevor sie automatisch gelöscht werden.
- **MAX\_DAYS\_FOR\_LOG\_FILES=365**  
Wenn eine Log-Datei (vornehmlich unter `/var/log`) eine bestimmte Größe erreicht hat, wird sie automatisch komprimiert und archiviert und eine entsprechende Mail unterrichtet **root** davon. Mit diesem Parameter können Sie festlegen, wie lange derartige Sicherungsdateien behalten werden, bevor sie automatisch gelöscht werden. Setzen Sie den Wert auf 0, findet keinerlei Komprimierung und Archivierung statt; die Dateien werden dann unbegrenzt fortgeschrieben und können eine beachtliche Größe erreichen! Die komprimierten Sicherungsdateien können Sie sich jederzeit mit **less** ansehen.
- **MAX\_DAYS\_IN\_TMP=30**  
Es wird täglich geprüft, ob es in den `tmp`-Verzeichnissen Dateien gibt, auf die länger als angegeben nicht zugegriffen wurde (in Tagen). Wurde auf eine Datei in einem dieser Verzeichnisse länger nicht mehr zugegriffen, wird sie automatisch gelöscht.
- **TMP\_DIRS\_TO\_CLEAR="/tmp /var/tmp"**  
Angabe derjenigen Verzeichnisse, die täglich automatisch nach alten Dateien durchsucht werden sollen.
- **OWNER\_TO\_KEEP\_IN\_TMP="root bs"**  
Die Dateien der hier angegebenen Systembenutzer sollen auch dann nicht aus den `tmp`-Verzeichnissen gelöscht werden, wenn auf sie länger als angegeben nicht mehr zugegriffen wurde.

- **CWD\_IN\_ROOT\_PATH=no**  
Aktuelles Verzeichnis (engl. *current working directory*) im Pfad von `'root'`.
- **ROOT\_LOGIN\_REMOTE=no**  
Wenn das Login für `'root'` per telnet oder rlogin erlaubt werden soll, ist diese Variable auf `yes` zu setzen. Zu Sicherheitsaspekten dieser Variablen vgl. auf Seite ??.
- **SUSEWM\_UPDATE=yes**  
Legt fest, ob SuSEconfig die systemweiten Konfigurationsdateien für die Windowmanager in Abhängigkeit von den installierten Software-Paketen anpassen soll. Feintuning ist möglich über die Variablen `SUSEWM_WM`, `SUSEWM_MWM`, `SUSEWM_XPM`, `SUSEWM_ADD` und `SUSEWM_COMPAT`.



# A Manual-Page von e2fsck

E2FSCK(8)

E2FSCK(8)

## NAME

e2fsck - check a Linux second extended file system

## SYNOPSIS

```
e2fsck [ -pacnyrdfvstFSV ] [ -b superblock ] [ -B block-
size ] [ -l|-L bad_blocks_file ] [ -C fd ] device
```

## DESCRIPTION

e2fsck is used to check a Linux second extended file system.

device is the special file corresponding to the device (e.g /dev/hdcl).

## OPTIONS

**-a** This option does the same thing as the **-p** option. It is provided for backwards compatibility only; it is suggested that people use **-p** option whenever possible.

### **-b superblock**

Instead of using the normal superblock, use an alternative superblock specified by superblock. This option is normally used when the primary superblock has been corrupted; most filesystems have primary superblocks located at blocks 8193, 16385, etc. If an alternative superblock is specified and the filesystem is not opened read-only, e2fsck will make sure that the primary superblock is updated appropriately upon completion of the filesystem check.

### **-B blocksize**

Normally, e2fsck will search for the superblock at various different block sizes in an attempt to find the appropriate block size. This search can be fooled in some cases. This option forces e2fsck to only try locating the superblock at a particular blocksize. If the superblock is not found, e2fsck will terminate with a fatal error.

**-c** This option causes e2fsck to run the badblocks(8) program to find any blocks which are bad on the filesystem, and then marks them as bad by adding them to the bad block inode.

- C This option causes e2fsck to write completion information to the specified file descriptor so that the progress of the filesystem check can be monitored. This option is typically used by programs which are running e2fsck. If the file descriptor specified is 0, e2fsck will print a completion bar as it goes about its business. This requires that e2fsck is running on a video console or terminal.
- d Print debugging output (useless unless you are debugging e2fsck).
- f Force checking even if the file system seems clean.
- F Flush the filesystem device's buffer caches before beginning. Only really useful for doing e2fsck time trials.
- l filename  
Add the blocks listed in the file specified by filename to the list of bad blocks. The format of this file is the same as the one generated by the badblocks(8) program.
- L filename  
Set the bad blocks list to be the list of blocks specified by filename. (This option is the same as the -l option, except the bad blocks list is cleared before the blocks listed in the file are added to the bad blocks list.)
- n Open the filesystem read-only, and assume an answer of 'No' to all questions. Allows e2fsck to be used non-interactively. (Note: if the -c, -l, or -L options are specified in addition to the -n option, then the filesystem will be opened read-write, to permit the bad-blocks list to be updated. However, no other changes will be made to the filesystem.)
- p Automatically repair ("preen") the file system without any questions.
- r This option does nothing at all; it is provided only for backwards compatibility.
- s This option will byte-swap the filesystem so that it is using the normalized, standard byte-order (which is i386 or little endian). If the filesystem is already in the standard byte-order, e2fsck will take no action.
- S This option will byte-swap the filesystem, regardless of its current byte-order.
- t Print timing statistics for e2fsck. If this option is used twice, additional timing statistics are printed on a pass by pass basis.
- v Verbose mode.

- V Print version information and exit.
- y Assume an answer of 'Yes' to all questions; allows e2fsck to be used non-interactively.

#### EXIT CODE

The exit code returned by e2fsck is the sum of the following conditions:

- 0 - No errors
- 1 - File system errors corrected
- 2 - File system errors corrected, system should be rebooted if file system was mounted
- 4 - File system errors left uncorrected
- 8 - Operational error
- 16 - Usage or syntax error
- 128 - Shared library error

#### SIGNALS

The following signals have the following effect when sent to e2fsck.

##### SIGUSR1

This signal causes e2fsck to start displaying a completion bar. (See discussion of the -C option.)

##### SIGUSR2

This signal causes e2fsck to stop displaying a completion bar.

#### REPORTING BUGS

Almost any piece of software will have bugs. If you manage to find a filesystem which causes e2fsck to crash, or which e2fsck is unable to repair, please report it to the author.

Please include as much information as possible in your bug report. Ideally, include a complete transcript of the e2fsck run, so I can see exactly what error messages are displayed. If you have a writeable filesystem where the transcript can be stored, the script(1) program is a handy way to save the output of e2fsck to a file.

It is also useful to send the output of dmp2fs(8). If a specific inode or inodes seems to be giving e2fsck trouble, try running the debugfs(8) command and send the output of the stat(1u) command run on the relevant inode(s). If the inode is a directory, the debugfs dump command will allow you to extract the contents of the directory inode, which can sent to me after being first run through uencode(1).

Always include the full version string which e2fsck displays when it is run, so I know which version you are running.

#### AUTHOR

This version of e2fsck was written by Theodore Ts'o <tytso@mit.edu>.

#### SEE ALSO

mke2fs(8), tune2fs(8), dumpe2fs(8), debugfs(8)

E2fsprogs version 1.18    November 1999

4

## B Die GNU General Public License (GPL)

Keinesfalls soll diese Übersetzung die GPL im juristischen Sinne ersetzen. Sie ist auch keine von der FSF autorisierte deutsche Version der GPL.

### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Jeder hat das Recht, diese Lizenzurkunde zu vervielfältigen und unveränderte Kopien zu verbreiten; Änderungen sind jedoch nicht gestattet.

### VORWORT

Die Lizenzen für die meiste Software sollen verhindern, dass Sie sie weitergeben und verändern können. Im Gegensatz dazu will die GNU General Public License sicherstellen, dass freie Software von jedem benutzt und verändert werden kann - um zu gewährleisten, dass die Software für alle Benutzer frei ist. Die General Public License gilt für den Großteil der von der Free Software Foundation herausgegebenen Software und für alle anderen Programme, deren Autoren ihr Werk dieser Lizenz unterstellt haben. Auch Sie können diese Möglichkeit der Lizenzierung für Ihre Programme anwenden. (Ein anderer Teil der Software der Free Software Foundation unterliegt stattdessen der GNU Library General Public License).

Die Bezeichnung Freie Software bezieht sich auf Freiheit - nicht auf den Preis. Durch unsere General Public Licenses haben Sie die Freiheit, Kopien freier Software zu verbreiten (und etwas für diesen Service zu berechnen, wenn Sie möchten), den Quellcode zu erhalten oder auf Wunsch zu bekommen, die Software zu ändern oder Teile davon in neuen freien Programmen zu verwenden. Die Licences bestätigen Ihnen, dass Sie dies alles tun dürfen.

Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen machen, die es jedem verbieten, Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern, auf diese Rechte zu verzichten. Aus diesen Einschränkungen folgen bestimmte Verantwortlichkeiten für Sie, wenn Sie Kopien der Software verbreiten oder sie verändern.

Beispielsweise müssen Sie den Empfängern alle Rechte gewähren, die Sie selbst haben, wenn Sie - kostenlos oder gegen Bezahlung - Kopien eines solchen Programmes verbreiten. Sie müssen sicherstellen, dass auch sie den Quellcode erhalten bzw. bekommen können. Und Sie müssen ihnen diese Bedingungen zeigen, damit sie ihre Rechte kennen.

Wir schützen Ihre Rechte in zwei Schritten: (1) wir stellen die Software unter ein Copyright und (2) wir bieten Ihnen diese Lizenz an, die Ihnen das Recht gibt, die Software zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder zu verändern.

Um die Autoren und uns zu schützen, wollen wir sicherstellen, dass jeder erfährt, dass für diese freie Software keine Garantie besteht. Wenn die Software von jemand anderem modifiziert und weitergegeben wird, möchten wir, dass die Empfänger wissen, dass sie nicht das Original erhalten haben, damit von anderen verursachte Probleme nicht die Reputation des ursprünglichen Autors schädigen.

Schließlich ist jedes freie Programm permanent durch Software-Patente bedroht. Wir möchten die Gefahr ausschließen, dass Distributoren eines freien Programmes Patente mit dem Ergebnis individuell lizenzieren, dass das Programm proprietär wird. Um dies zu verhindern, haben wir klar gemacht, dass jedes Patent für freie Benutzung durch jedermann lizenziert werden muss oder überhaupt nicht lizenziert werden darf.

Es folgen die genauen Bedingungen für die Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung:

### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE BEDINGUNGEN FÜR DIE VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG UND BEARBEITUNG**

0. Diese Lizenz gilt für jedes Programm und jedes andere Werk, in dem ein entsprechender Vermerk des Copyright-Inhabers darauf hinweist, dass das Werk unter den Bestimmungen dieser General Public License verbreitet werden darf. Im Folgenden wird jedes derartige Programm oder Werk als „das Programm“ bezeichnet; die Formulierung „auf dem Programm basierendes Werk“ meint das Programm sowie jegliche Bearbeitung des Programms im Sinne des Urheberrechts. Dies bedeutet: ein Werk, das das Programm, auch auszugsweise, unverändert oder verändert und/oder in eine andere Sprache übersetzt, enthält. (Im Folgenden wird die Übersetzung ohne Einschränkung als „Bearbeitung“ bezeichnet). Jeder Lizenznehmer wird im Folgenden als „Sie“ angesprochen.

Andere Handlungen als Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung berührt diese Lizenz nicht; sie fallen nicht in ihren Anwendungsbereich. Der Vorgang der Ausführung des Programmes wird nicht eingeschränkt, und die Ausgabe des Programmes unterliegt dieser Lizenz nur, wenn der Inhalt ein auf dem Programm basierendes Werk darstellt (unabhängig davon, dass die Ausgabe durch die Ausführung des Programmes erfolgte). Ob dies zutrifft, hängt von den Funktionen des Programms ab.

1. Sie dürfen auf beliebigen Medien unveränderte Kopien des Quellcodes des Programms, wie sie ihn erhalten haben, anfertigen und verbreiten. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie mit jeder Kopie einen entsprechenden Copyright-Vermerk sowie einen Haftungsausschluss veröffentlichen. Bitte lassen Sie alle Vermerke, die sich auf diese Lizenz und das Fehlen einer Garantie beziehen, unverändert; geben Sie desweiteren allen anderen Empfängern des Programmes zusammen mit dem Programm eine Kopie dieser Lizenz.

Sie dürfen für den eigentlichen Kopiervorgang eine Gebühr verlangen; auf Ihren Wunsch dürfen Sie gegen Entgelt eine Garantie für das Programm anbieten.

2. Sie dürfen Ihre Kopie(n) des Programmes oder eines Teils davon verändern, wodurch ein auf dem Programm basierendes Werk entsteht; Sie dürfen derartige Bearbeitungen unter den Bestimmungen des Abschnitts 1 vervielfältigen und verbreiten, vorausgesetzt, dass zusätzlich alle folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- a) Sie müssen die veränderten Dateien mit einem auffälligen Vermerk versehen, der auf die von Ihnen vorgenommene Modifizierung und das Datum jeder Änderung hinweist.
- b) Sie müssen dafür sorgen, dass jede von Ihnen verbreitete oder veröffentlichte Arbeit, die ganz oder teilweise von einem Programm oder Teilen davon abgeleitet ist, Dritten gegenüber als Ganzes unter den Bedingungen dieser Lizenz ohne Lizenzgebühren zur Verfügung gestellt wird.
- c) Wenn das veränderte Programm normalerweise beim Lauf interaktiv Kommandos einliest, müssen Sie dafür sorgen, dass es, wenn es auf dem üblichsten Wege für solche interaktive Nutzung gestartet wird, eine Meldung ausgibt oder ausdrückt, die einen geeigneten Copyright-Vermerk enthält sowie einen Hinweis, dass es keine Gewährleistung gibt (oder anderenfalls, dass Sie Garantie leisten), und dass die Benutzer das Programm unter diesen Bedingungen weiter verbreiten dürfen. Auch muss der Benutzer darauf hingewiesen werden, wie er eine Kopie dieser Lizenz ansehen kann. (Ausnahme: Wenn das Programm selbst interaktiv arbeitet, aber normalerweise keine derartige Meldung ausgibt, muss Ihr auf dem Programm basierendes Werk auch keine solche Meldung ausgeben).

Diese Anforderungen betreffen das veränderte Werk als Ganzes. Wenn identifizierbare Abschnitte des Werkes nicht von dem Programm abgeleitet sind und vernünftigerweise selbst als unabhängige und eigenständige Werke betrachtet werden können, dann erstrecken sich diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht auf diese Abschnitte, wenn sie als eigenständige Werke verbreitet werden. Wenn Sie jedoch dieselben Abschnitte als Teil eines Ganzen verbreiten, das ein auf dem Programm basierendes Werk darstellt, dann muss die Verbreitung des Ganzen nach den Bedingungen dieser Lizenz erfolgen. Hierbei werden die Rechte weiterer Lizenznehmer auf die Gesamtheit ausgedehnt, und damit auf jeden einzelnen Teil - unabhängig von der Person des Verfassers.

Somit ist es nicht die Absicht dieses Abschnittes, Rechte für Werke in Anspruch zu nehmen oder zu beschneiden, die komplett von Ihnen geschrieben wurden; vielmehr ist es die Absicht, die Rechte zur Kontrolle der Verbreitung von Werken, die auf dem Programm basieren oder unter seiner auszugsweisen Verwendung zusammengestellt worden sind, auszuüben.

Ferner fällt ein einfaches Zusammenstellen eines anderen Werkes, das nicht auf dem Programm basiert, zusammen mit dem Programm oder einem auf dem Programm basierenden Werk auf einem Speicher- oder Vertriebsmedium nicht in den Anwendungsbereich dieser Lizenz.

3. Sie dürfen das Programm (oder ein darauf basierendes Werk wie in Abschnitt 2) als Objectcode oder in ausführbarer Form unter den Bedingungen von Abschnitt 1 und 2 vervielfältigen und verbreiten - vorausgesetzt, dass Sie dabei eine der folgenden Serviceleistungen erbringen:

- a) Liefern Sie zusätzlich den vollständigen zugehörigen maschinenlesbaren Quellcode auf einem Medium, das üblicherweise für den Datenaustausch verwendet wird, wobei die Verteilung unter den Bedingungen der Abschnitte 1 und 2 erfolgen muss; oder
- b) liefern Sie das Programm mit dem mindestens drei Jahre lang gültigen schriftlichen Angebot, jedem Dritten eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes zur Verfügung zu stellen, wobei keine weiteren Kosten als für den physikalischen Kopiervorgang anfallen und der Quellcode unter den Bedingungen der Abschnitte 1 und 2 auf einem Medium verbreitet wird, das üblicherweise für den Datenaustausch verwendet wird; oder
- c) liefern Sie das Programm mit der Information, die auch Sie erhalten haben, dass der korrespondierende Quellcode angeboten ist. (Diese Alternative gilt nur für nicht-kommerzielle Verbreitung und nur, wenn Sie das Programm als Objectcode oder in ausführbarer Form mit einem entsprechenden Angebot nach Unterabschnitt b erhalten haben.)

Unter Quellcode eines Werkes wird die Form des Werkes verstanden, die für Bearbeitungen vorzugsweise verwendet wird. Für ein ausführbares Programm bedeutet der Quellcode: Der Quellcode aller Module, die das Programm beinhaltet, zusätzlich alle zugehörigen Schnittstellen-Definitions-Dateien, sowie die Skripte, die die Kompilierung und Installation des ausführbaren Programmes kontrollieren. Als besondere Ausnahme jedoch muss der verteilte Quellcode nicht enthalten, was normalerweise (entweder als Quellcode oder in binärer Form) mit den Hauptkomponenten des Betriebssystems (Kernel, Compiler usw.) verteilt wird, unter dem das Programm läuft - es sei denn, diese Komponente gehört zum ausführbaren Programm.

Wenn die Verbreitung eines ausführbaren Programmes oder des Objectcodes erfolgt, indem der Kopierzugriff auf eine dafür vorgesehene Stelle gewährt wird, so gilt die Gewährung eines gleichwertigen Zugriffs auf den Quellcode als Verbreitung des Quellcodes, auch wenn Dritte nicht dazu gezwungen sind, die Quellen zusammen mit dem Objectcode zu kopieren.

4. Sie dürfen das Programm nicht vervielfältigen, verändern, weiter lizenzieren oder verbreiten, sofern es durch dieser Lizenz nicht ausdrücklich gestattet ist. Jeder anderweitige Versuch der Vervielfältigung, Modifizierung, Weiterlizenzierung und Verbreitung ist nichtig und beendet automatisch Ihre Rechte unter dieser Lizenz. Jedoch werden die Lizenzen Dritter, die von Ihnen Kopien oder Rechte unter dieser Lizenz erhalten haben, nicht beendet, solange diese die Lizenz voll anerkennen und befolgen.

5. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz anzunehmen, da Sie sie nicht unterzeichnet haben. Jedoch gibt Ihnen nichts anderes die Erlaubnis, das Programm oder von ihm abgeleitete Werke zu verändern oder zu verbreiten. Diese Handlungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht anerkennen. Indem Sie das Programm (oder ein darauf basierendes Werk) verändern oder verbreiten, erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Lizenz und mit allen ihren Bedingungen bezüglich der Vervielfältigung, Verbreitung und Veränderung des Programms oder eines darauf basierenden Werks.



6. Jedes Mal, wenn Sie das Programm (oder ein auf dem Programm basierendes Werk) weitergeben, erhält der Empfänger automatisch vom ursprünglichen Lizenzgeber die Lizenz, das Programm entsprechend den hier festgelegten Bestimmungen zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu verändern. Sie dürfen keine weiteren Einschränkungen der Durchsetzung der hierin zugestandenen Rechte des Empfängers vornehmen. Sie sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte durchzusetzen.

7. Sollten Ihnen infolge eines Gerichtsurteils, des Vorwurfs einer Patentverletzung oder aus einem anderen Grunde (nicht auf Patentfragen begrenzt) Bedingungen (durch Gerichtsbeschluss, Vergleich oder anderweitig) auferlegt werden, die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, so befreien Sie diese Umstände nicht von den Bestimmungen in dieser Lizenz. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, das Programm unter gleichzeitiger Beachtung der Bedingungen in dieser Lizenz und Ihrer anderweitigen Verpflichtungen zu verbreiten, dann können Sie als Folge das Programm überhaupt nicht verbreiten. Wenn zum Beispiel ein Patent nicht die gebührenfreie Weiterverbreitung des Programmes durch diejenigen erlaubt, die das Programm direkt oder indirekt von Ihnen erhalten haben, dann besteht der einzige Weg, das Patent und diese Lizenz zu befolgen, darin, ganz auf die Verbreitung des Programmes zu verzichten.

Sollte sich ein Teil dieses Abschnitts als ungültig oder unter bestimmten Umständen nicht durchsetzbar erweisen, so soll dieser Abschnitt seinem Sinne nach angewandt werden; im Übrigen soll dieser Abschnitt als Ganzes gelten.

Zweck dieses Abschnittes ist nicht, Sie dazu zu bringen, irgendwelche Patente oder andere Eigentumsansprüche zu verletzen oder die Gültigkeit solcher Ansprüche zu bestreiten; dieser Abschnitt hat einzig den Zweck, die Integrität des Verbreitungssystems der freien Software zu schützen, das durch die Praxis öffentlicher Lizenzen verwirklicht wird. Viele Leute haben großzügige Beiträge zum weiten Bereich der mit diesem System verbreiteten Software im Vertrauen auf die konsistente Anwendung dieses Systems geleistet; es liegt am Autor/Geber zu entscheiden, ob er die Software mittels irgendeines anderen Systems verbreiten will; ein Lizenznehmer hat auf diese Entscheidung keinen Einfluss.

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, deutlich klar zu machen, was als Konsequenz aus dem Rest dieser Lizenz betrachtet wird.

8. Wenn die Verbreitung und/oder die Benutzung des Programmes in bestimmten Staaten entweder durch Patente oder durch urheberrechtlich geschützte Schnittstellen eingeschränkt ist, kann der Urheberrechtsinhaber, der das Programm unter diese Lizenz gestellt hat, eine explizite geographische Begrenzung der Verbreitung angeben, indem diese Staaten ausgeschlossen werden, sodass die Verbreitung nur innerhalb und zwischen den Staaten erlaubt ist, die nicht ausgeschlossen sind. In einem solchen Fall beinhaltet diese Lizenz die Beschränkung, als wäre sie in diesem Text niedergeschrieben.

9. Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit überarbeitete und/oder neue Versionen der General Public License veröffentlichen. Solche neuen Versionen werden vom Grundprinzip her der gegenwärtigen entsprechen, können aber im Detail abweichen, um neuen Problemen und Anforderungen gerecht zu werden.

Jede Version der Lizenz hat eine eindeutig unterschiedliche Versionsnummer. Wenn das Programm angibt, welcher Version und „any later version“ es unterliegt, so haben Sie die Wahl, entweder den Bestimmungen dieser Version zu folgen oder denen jeder beliebigen späteren Version, die von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde. Wenn das Programm keine Versionsnummer angibt, können Sie eine beliebige Version wählen, die je von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde.

10. Wenn Sie den Wunsch haben, Teile des Programmes in anderen freien Programmen zu verwenden, deren Bedingungen für die Verbreitung anders sind, schreiben Sie an den Autor, um ihn um die Erlaubnis zu bitten. Für Software, die unter dem Copyright der Free Software Foundation steht, schreiben Sie an die Free Software Foundation; wir machen zu diesem Zweck manchmal Ausnahmen. Unsere Entscheidung wird von den beiden folgenden Zielen geleitet: dem Erhalten des freien Status von allen abgeleiteten Arbeiten unser freien Software und der Förderung der Verbreitung und Nutzung von Software generell.

### KEINE GEWÄHRLEISTUNG

**11. Da das Programm ohne jegliche Kosten lizenziert wird, besteht keinerlei Gewährleistung für das Programm, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Sofern nicht anderweitig schriftlich bestätigt, stellen die Copyright-Inhaber und/oder Dritte das Programm so zur Verfügung, „wie es ist“, ohne irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, die Tauglichkeit und Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck. Das volle Risiko bezüglich Qualität und Leistungsfähigkeit des Programmes liegt bei Ihnen. Sollte das Programm fehlerhaft sein, übernehmen Sie die Kosten für notwendigen Service, Reparatur oder Korrektur.**

**12. In keinem Fall, außer durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich zugesichert, ist irgendein Copyright-Inhaber oder irgendein Dritter, der das Programm wie oben erlaubt modifiziert oder verbreitet hat, Ihnen gegenüber für irgendwelche Schäden haftbar, einschließlich jeglicher genereller, spezieller, zufälliger oder Folgeschäden, die aus der Benutzung des Programmes oder der Unbenutzbarkeit des Programmes folgen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Datenverluste, fehlerhafte Verarbeitung von Daten, Verluste, die von Ihnen oder anderen getragen werden müssen, oder einen Fehler des Programms, mit irgendeinem anderen Programm zusammenzuarbeiten), selbst wenn ein Copyright-Inhaber oder Dritter über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet worden war.**

### ENDE DER BEDINGUNGEN

#### Anhang: Wie wenden Sie diese Begriffe auf Ihre neuen Programme an

Wenn Sie ein neues Programm entwickeln und wollen, dass es vom größtmöglichen Nutzen für die Allgemeinheit ist, dann erreichen Sie das am Besten, indem Sie es zu freier Software machen, die jeder unter diesen Bestimmungen weiterverbreiten und verändern kann.

Um dies zu erreichen, fügen Sie die folgenden Anmerkungen zu Ihrem Programm hinzu. Am sichersten ist es, sie an den Anfang einer jeden Quelldatei

zu stellen, um den Gewährleistungsausschluss möglichst deutlich darzustellen; außerdem sollte jede Datei mindestens eine „Copyright“-Zeile besitzen sowie einen kurzen Hinweis darauf, wo die vollständige Lizenz gefunden werden kann.

*«eine Zeile mit dem Programmnamen und einer kurzen Beschreibung» Copyright (C) 19yy «Name des Autors»*

*This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.*

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.*

*You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.*

Fügen Sie auch einen kurzen Hinweis hinzu, wie Sie elektronisch und per Brief erreichbar sind.

Wenn Ihr Programm interaktiv ist, sorgen Sie dafür, dass es nach dem Start einen kurzen Vermerk ausgibt:

*Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.*

Die hypothetischen Kommandos 'show w' und 'show c' sollten die entsprechenden Teile der GPL anzeigen. Natürlich können die von Ihnen verwendeten Kommandos anders heißen als 'show w' und 'show c'; es könnten auch einfach Mausclicks sein - was immer am Besten in Ihr Programm passt.

Soweit vorhanden, sollten Sie auch Ihren Arbeitgeber (wenn Sie als Programmierer arbeiten) oder Ihre Schule einen Copyright-Verzicht für das Programm unterschreiben lassen. Hier ist ein Beispiel mit geänderten Namen:

*Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.*

*«signature of Ty Coon», 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice*

Diese General Public License gestattet nicht die Einbindung des Programmes in proprietäre Programme. Ist Ihr Programm eine Bibliotheksfunktion, so kann es sinnvoller sein, das Binden proprietärer Programme mit dieser Bibliothek zu gestatten. Wenn Sie dies tun wollen, sollten Sie die GNU Library General Public License anstelle dieser Lizenz verwenden.



## C Wichtige Tastenkombinationen

Eine kleine Zusammenstellung hilfreicher und wichtiger Tastenkombinationen.

**(←)**

Ausführen eines Befehls auf Kommandoebene.  
Sonst Zeilenumbruch.

**(Alt) + (F1)–(F6)**

Wechseln auf eine andere Konsole (im Textmodus).

**(Strg) + (Alt) + (F1)–(F6)**

Unter X11 und Dosemu: Wechsel auf eine der Textkonsolen.

**(Alt) + (F7)**

Zurückwechseln nach X11.

**(Strg) + (Alt) +**

Beenden von X11.

**(Backspace)**

**(Shift ↑) + (Bild ↑)**

Anzeige vorangegangener Bildschirmseiten auf der Konsole. Funktioniert, bis die Konsole gewechselt wird.

**(Shift ↑) + (Bild ↓)**

Umkehrung von **(Shift ↑) + (Bild ↓)**.

**(↑)**

Zeigt in der aktuellen Eingabezeile den unmittelbar vorangegangenen Befehl an.

**(↓)**

In der Shell umgekehrte Wirkung wie **(↑)**.

**(Shift ↑) + (Alt) +**

Unter X11: Wechsel auf das in Pfeilrichtung nächstgelegene Fenster des virtuellen Desktops. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fenster wird in `.fvwm[2]rc` mit dem Parameter **DeskTopSize** festgelegt.

**(Cursor)**

**(Strg) + (Alt) +**

Verändert die Bildschirmauflösung in der Reihenfolge der Einträge für den Bildschirmmodus in `/etc/XF86Config`.

**(±(grey))**

**(Strg) + (D)**

Ausloggen. Entspricht dem Befehl **exit**. Eintrag in `/etc/profile: ignoreeof=x`. **x** gibt die Anzahl der Wiederholungen an, bis das Kommando wirksam wird.

Tabelle C.1:



## Literaturverzeichnis

- [Alm96] ALMESBERGER, Werner: *LILO User's guide*, 1996. – (siehe Datei `/usr/share/doc/lilo/user.dvi`)
- [Bai97] BAILEY, Edward C.: *Maximum RPM*. Red Hat, 1997. – (ISBN 1-888172-78-9)
- [BBD<sup>+</sup>97] BECK, Michael; BÖHME, Harald; DZIADZKA, Mirko; KUNITZ, Ulrich; MAGNUS, Robert ; VERWORNER, Dirk: *Linux-Kernel-Programmierung*. 4. Aufl. Addison Wesley GmbH, 1997. – (ISBN 3-8273-1144-6)
- [BD98] BORKNER-DELCARLO, Olaf: *Linux im kommerziellen Einsatz*. Carl Hanser Verlag, 1998. – (ISBN 3-446-19465-7)
- [BD99] BORKNER-DELCARLO, Olaf: *Das Samba-Buch*. SuSE PRESS, 1999. – (ISBN 3-930419-93-9)
- [CAR93] COSTALES, Bryan; ALLMAN, Eric ; RICKERT, Neil: *sendmail*. O'Reilly & Associates, Inc., 1993. – (ISBN 1-56592-056-2)
- [CB96] CHESWICK, William R.; BELLOVIN, Steven M.: *Firewalls und Sicherheit im Internet*. Addison Wesley GmbH, 1996. – (ISBN 3-89319-875-x)
- [CR91] CAMERON, Debra; ROSENBLATT, Bill: *Learning GNU Emacs*. O'Reilly & Associates, Inc., 1991. – (ISBN 0 937175-84-6)
- [CZ96] CHAPMAN, Brent; ZWICKY, Elisabeth D.: *Einrichten von Internet Firewalls. Sicherheit im Internet gewährleisten..* O'Reilly & Associates, Inc., 1996. – (ISBN 3-930673312)
- [DR98] DAWSON, Terry; RUBINI, Alessandro: *NET-3 HOWTO*, v1.4, August 1998. – (siehe Datei `/usr/share/doc/howto/en/NET-3-HOWTO.gz`)
- [DR99] DAWSON, Terry; RUBINI, Alessandro: *NET3-4 HOWTO*, v1.5, August 1999. – (siehe Datei `/usr/share/doc/howto/en/NET3-4-HOWTO.gz`)
- [EH98] ECKEL, George; HARE, Chris: *Linux – Internet Server*. Carl Hanser Verlag, 1998. – (ISBN 3-446-19044-9)
- [FCR93] FANG, Chin; CROSSON, Bob ; RAYMOND, Eric S.: *The Hitchhiker's Guide to X386/XFree86 Video Timing (or, Tweaking your Monitor for Fun and Profit)*, 1993. – (siehe Datei `/usr/X11/lib/X11/doc/VideoModes.doc`)
- [Fis00] FISCHER, Thorsten: *GUI-Programmierung mit GTK+ (Handbuch und Referenz)*. SuSE PRESS, 2000. – ISBN (3-934678-42-4)
- [Fri93] FRISCH, Aileen: *Essential System Administration*. O'Reilly & Associates, Inc., 1993. – (ISBN 0-937175-80-3)

- [Gil92] GILLY, Daniel: *UNIX in a nutshell: System V Edition*. O'Reilly & Associates, Inc., 1992. – (ISBN 1-56592-001-5)
- [GMR97] GOOSSENS, Michel; MITTELBACH, Frank ; RAHTZ, Sebastian: *The L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Graphics Companion*. Addison Wesley Longman, 1997. – (ISBN 0-201-85469-4)
- [GMS94] GOOSSENS, Michel; MITTELBACH, Frank ; SAMARIN, Alexander: *The L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Companion*. Addison Wesley GmbH, 1994. – (ISBN 0-201-54199-8)
- [GMS96] GOOSSENS, Michel; MITTELBACH, Frank ; SAMARIN, Alexander: *Der L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Begleiter*. Addison Wesley GmbH, 1996. – (ISBN 3-89319-646-3)
- [GR99] GOOSSENS, Michel; RAHTZ, Sebastian: *The L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Web Companion*. Addison Wesley Longman, 1999. – (ISBN 0-201-43322-7)
- [Gri94] GRIEGER, W.: *Wer hat Angst vorm Emacs?*. Addison Wesley GmbH, 1994. – (ISBN 3-89319-620-X)
- [GS93] GARFINKEL, Simson; SPAFFORD, Gene: *Practical UNIX Security*. O'Reilly & Associates, Inc., 1993. – (ISBN 0-937175-72-2)
- [Hei96] HEIN, Jochen: *Linux-Companion zur Systemadministration*. Addison Wesley GmbH, 1996. – (ISBN 3-89319-869-5)
- [Her92] HEROLD, H.: *UNIX Grundlagen*. Addison Wesley GmbH, 1992. – (ISBN 3-89319-542-8)
- [HHMK96] HETZE, Sebastian; HOHNDEL, Dirk; MÜLLER, Martin ; KIRCH, Olaf: *Linux Anwenderhandbuch*. 6. Aufl. LunetIX Softfair, 1996. – (ISBN 3-929764-05-9)
- [Hof97] HOFFMANN, Erwin: EMail-Gateway mit qmail. In: *iX* 12 (1997), S. 108ff.
- [HR98] HÖLZER, Matthias; RÖHRIG, Bernhard: *KDE – Das K Desktop Environment*. Computer & Literatur, 1998. – (ISBN 3-932311-50-7)
- [HST97] HOLZ, Helmut; SCHMITT, Bernd ; TIKART, Andreas: *Linux für Internet & Intranet*. International Thomson Publishing, 1997. – (ISBN 3-8266-0342-7)
- [Hun95] HUNT, Craig: *TCP/IP Netzwerk Administration*. O'Reilly & Associates, Inc., 1995. – (ISBN 3-930673-02-9)
- [JT98] JOHNSON, Michael K.; TROAN, Erik W.: *Anwendungen entwickeln unter Linux*. Addison Wesley GmbH, 1998. – (ISBN 3-8273-1449-6)
- [Kie95] KIENLE, Micheal: TIS: Toolkit für anwendungsorientierte Firewall-Systeme. In: *iX* 8 (1995), S. 140ff.
- [Kir95] KIRCH, Olaf: *LINUX Network Administrator's Guide*. O'Reilly & Associates, Inc., 1995. – (ISBN 1-56592-087-2)
- [Kof99] KOFLER, Michael: *Linux – Installation, Konfiguration, Anwendung*. 4. Aufl. Addison Wesley GmbH, 1999. – (ISBN 3-8273-1475-5)
- [Kop94] KOPKA, Helmut: *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Einführung*. Addison Wesley GmbH, 1994. – (ISBN 3-89319-664-1)



- [Kopff] KOPKA, Helmut: *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*. Addison Wesley GmbH, 1996 ff. – 3 Bde. (ISBN 3-8273-1025-3; 3-8273-1229-9; 3-89319-666-8)
- [Kun95] KUNITZ, Ulrich: Sicherheit fast kostenlos: Einrichtung eines kostenlosen Firewall-Systems. In: *iX* 9 (1995), S. 176ff.
- [Lam90] LAMB, Linda: *Learning the vi Editor*. O'Reilly & Associates, Inc., 1990. – (ISBN 0-937175-67-6)
- [Lef96] LEFFLER, Sam: *HylaFAX Home Page*, 1996
- [Meg98] MEGGINSON, David: *Structuring XML Documents*. Prentice-Hall, 1998. – ISBN (0-13-642299-3)
- [Moh98] MOHR, James: *UNIX-Windows-Integration*. International Thomson Publishing, 1998. – (ISBN 3-8266-4032-2)
- [OT92] O'REILLY, Tim; TODINO, Grace: *Managing UUCP and Usenet*. O'Reilly & Associates, Inc., 1992. – (ISBN 0-937175-93-5)
- [Per94] PERLMAN, G.: *Unix For Software Developers*. Prentice-Hall, 1994. – (ISBN 13-932997-8)
- [POL97] PEEK, Jerry; O'REILLY, Tim ; LOUKIDES, Mike: *Unix Power Tools*. 2. Aufl. Sebastopol : O'Reilly & Associates, Inc., 1997
- [Pug94] PUGH, K.: *UNIX For The MS-DOS User*. Prentice-Hall, 1994. – (ISBN 13-146077-3)
- [Rub98] RUBINI, Alessandro: *Linux-Gerätetreiber*. O'Reilly & Associates, Inc., 1998. – (ISBN 3-89721-122-X)
- [SB92] SCHOONOVER, M.; BOWIE, J.: *GNU Emacs*. Addison Wesley GmbH, 1992. – (ISBN 0-201-56345-2)
- [Sch98] SCHEIDERER, Jürgen: Sicherheit Kostenlos - Firewall mit Linux. In: *iX* 12 (1998)
- [Sto98] STOLL, Clifford: *Kuckucksei; Die Jagd auf die deutschen Hacker, die das Pentagon knackten*. Fischer-TB.-Vlg., 1998. – (ISBN 3596139848)
- [The96] THE XFREE86™-TEAM: *XF86Config(4/5) - Configuration File for Xfree86™*, 1996. – Manual-Page zu XFree86™
- [TSP93] TODINO, Grace; STRANG, John ; PEEK, Jerry: *Learning the UNIX operating system*. O'Reilly & Associates, Inc., 1993. – (ISBN 1-56592-060-0)
- [Wel94] WELSH, Matt: *Linux Installation and Getting Started*. 2. Aufl. SuSE GmbH, 1994. – (ISBN 3-930419-03-3)
- [WK95] WELSH, Matt; KAUFMAN, Lars: *Running Linux*. O'Reilly & Associates, Inc., 1995. – (ISBN 1-56592-100-3)
- [WK98] WELSH, Matt; KAUFMAN, Lars: *Linux – Wegweiser zur Installation & Konfiguration*. 2. Aufl. O'Reilly & Associates, Inc., 1998. – (ISBN 3-930673-58-4)
- [WM99] WALSH, Norman; MUELLNER, Leonard: *DocBook. The Definiteve Guide*. O'Reilly & Associates, Inc., 1999. – ISBN (1-56592-580-7)
- [WWH98] WITHERSPOON, Craig; WITHERSPOON, Coletta ; HALL, Jon: *Linux für Dummies*. International Thomson Publishing, 1998. – (ISBN 3-8266-2725-3)



## Index

## Symbole

/bin ..... 46  
 /etc/conf.modules ... *siehe*  
     /etc/modules.conf  
 /etc/fstab ..... 60  
 /etc/init.d/rc ..... 338  
 /etc/inittab ..... 335  
 /etc/modules.conf ..... 251  
 /etc/rc.config ..... 88, 342  
 /sbin/SuSEconfig ..... 341  
**Applixware** ..... 42, 351  
**reboot** ..... 351  
**shutdown** ..... 351  
 LILO ..... 77  
     Bestandteile ..... 95  
     Interface ..... 94  
     Konfiguration ..... 97  
     Was er ist ..... 94  
     wohin installieren ..... 95  
 LILO ..... 111  
 /etc/host.conf ..... 344  
 /etc/hosts ..... 344  
 /opt ..... 41  
 kdm ..... 350  
 xdm ..... 350  
 SaX ..... 127  
 SaX2 ..... 127, 167  
 X Window System ... *siehe* X11  
 YaST ..... 2, 25  
 YaST  
     bei Erstinstallation ..... 15  
 1024 Zylinder  
     LILO Probleme ..... 115  
 3COM 3c501 ..... 276  
 3COM 3c503 ..... 269, 276  
 3COM 3c505 ..... 276  
 3COM 3c507 ..... 276  
 3COM 3c509 ..... 276  
 3COM 3c515 ..... 276  
 3COM 3c579 ..... 276  
 3COM 3c590 ..... 276  
 3COM 3c900 ..... 276

## A

a2ps ..... 231  
 a2ps ..... 216  
 aaa\_base ..... 301  
 Adabas ..... 351  
 Adabas D ..... 3  
 Adaptec  
     AHA-152x/151x/1505 .. 262,  
     274  
     AHA-1540/1542 ..... 275  
     AHA-154x ..... 263  
     AHA-274x ..... 263  
     AHA-284x ..... 263  
     AHA-294x ..... 263  
 Adaptec 2920 ..... 265, 275  
 ADB-Maus ..... 134  
 Administration  
     Benutzer ..... 83  
     Gruppen ..... 84  
     YaST ..... 74  
 Advanced Power Management ..  
     *siehe* APM, *siehe* APM  
 AdvanSys ..... 264  
 aic7xxx ..... 264  
 AIRCOP ..... 95  
 alice ..... 31  
 ALICE ..... 30, 31  
**alien** ..... 312  
 Alien ..... 312  
 ALSA ..... 183, 184  
 als-devel ..... 299  
 alsacnf ..... 183, 184  
 AM53/79C974 ..... 264  
 AMD 53/79C974 ..... 264  
 AMD Athlon / Intel Pentium III  
     254  
 Andries Brouwer ..... 60  
 apache ..... 303  
 Apache ..... 313  
     mod\_php4 ..... 305  
 APM ..... 209  
     Kernel auswählen ..... 21, 76  
 apmd ..... 210

apmd ..... 210, 211  
 Applixware ..... 40  
 aps ..... 217, 227  
 apsfiler ..... 75, 76, 227, 230,  
     231–235, 238, 241  
     Netzwerkdrucker ..... 234  
 apsfilters ..... 231, 232  
 Arcad ..... 42  
 arena ..... 349  
 Argus ..... 351  
 Arkeia ..... 351  
 AT1700 ..... 277  
 ATAPI-CD-ROM hängt ..... 37  
 atd ..... 349  
 Auswahl  
     Installationsmedium ..... 49  
 Authentifizierung ..... 299  
 autoexec.bat ..... 119  
 autoexec.bat ..... 339  
 autofs ..... 347  
 autofs ..... 347  
 Automounter ..... 347  
 awk ..... 1  
 Aztech CD-ROM ..... 282

## B

Backup ..... 85  
 Bandlaufwerke *siehe* Hardware,  
     Bandlaufwerke  
 Befehl  
     **ulimit** ..... 315  
 Benutzer  
     Verwaltung ..... 83  
 Bildschirmauf" ..... lösung169  
 binutils ..... 249  
 books ..... 5  
 boot.local ..... 339  
 boot.sys ..... 93  
 Bootdisk  
     installieren mit ..... 10  
 Bootdiskette ..... 93, 96  
     Erzeugen (mit LILO) .... 107  
     Erzeugen mit dd ..... 36

- Erzeugen mit rawrite ..... 36  
 Erzeugen mit Setup ..... 35  
 Booten ..... 26, 335, 355  
 Ablauf ..... 91  
 Bootmanager ..... 93  
 initial ramdisk ..... 316  
 Konzepte ..... 92  
 LILO ..... 91  
 Methoden ..... 27  
 Parameter ..... 257  
 Rootpartition ..... 261  
 Startmechanismus mit loadlin  
 119  
 von CD2 ..... 34  
 von Disketten ..... 34  
 Bootkonzepte ..... 92  
 Bootloader ..... 91  
 Bootmanager ..... 91  
 boot.sys ..... 93  
 LILO ..... 93  
 OS/2 ..... 93  
 Windows NT ..... 93  
 Bootmenü ..... 119  
 Bootsektor ..... 91, 92  
 Bootvorgang ..... 91  
 bttv ..... 304  
 BusLogic ..... 264  
 Busmaus ..... 159  
 Logitech ..... 271
- C**  
 C ..... 249  
 Cabletron E21xx ..... 277  
 Cabletron E21XX ..... 269  
 CardBus ..... *siehe* Hardware,  
 CardBus  
 cardctl ..... 208  
 Cardmanager .... 200, 201, 206  
 cardmgr ..... 200  
**cardmgr** ..... 200, 201  
 CD-ROM  
 ATAPI ..... 266  
 Aztech ..... 271, 282  
 EIDE ..... 266  
 Goldstar ..... 271, 282  
 Mitsumi ..... 271, 282  
 Mitsumi FX-001(D) 271, 282  
 Mitsumi Multisession ... 271,  
 282  
 Mozart ..... 271, 282  
 Optics Storage ..... 272, 283  
 Panasonic ..... 273, 283  
 Philips CM206 ..... 272, 283  
 Sanyo ..... 272, 283  
 Sony CDU31A ..... 272, 283  
 Sony CDU33A ..... 272, 283  
 Sony CDU535 ..... 273, 283  
 SoundBlaster Pro 16 ..... 283  
 CD-ROM-Laufwerk  
 am Parallelport ..... 37  
 Installation ..... 75  
 Parallele Schnittstelle .. *siehe*  
 Hardware, Parallele  
 Schnittstelle  
 CD-ROM-Laufwerke  
 Unterstützung durch Linux 37  
 CD-ROM-Laufwerk hängt .. 37,  
 39  
 changes ..... 303  
 Check ..... 355  
 Chris Mason ..... 57  
 chroot-Umgebung ..... 67  
 Clock-Chip ..... 161  
 command not found ..... 353  
 conf.modules ..... *siehe*  
 modules.conf  
 conf.modules ..... *siehe*  
 /etc/modules.conf  
 config.sys ..... 119  
 Console-Font einstellen .... 87  
 Core-Dateien ..... 315  
 CPU .... *siehe* SMP, Anzahl der  
 CPUs  
 Crash ..... 355  
 cron ... 298, 301, 304, 314, 314,  
 351  
 cron ..... 304  
 cron.daily ..... 352  
 Crontab  
 tägliche ..... 301  
 curses ..... 314  
 Cyberscheduler Software .... 42  
 Cygnus Source-Navigator ... 42  
 Cyrix *siehe* Prozessor, Cyrix 686
- D**  
 D-Link DE620 ..... 281  
 Düsentrieb ..... 4  
 Daemon  
 named ..... 348  
 nsd ..... 348  
 routed ..... 347  
 rwhod ..... 347  
 Dateien  
 Suchen ..... 72  
 Dateirechte ..... 352  
 Dateisystem  
 FHS ..... 313  
 ReiserFS ..... 57  
 TeX ..... 313  
 Dateisysteme  
 festlegen ..... 62  
 Dateisysteme festlegen ..... 56  
 Datensicherung ..... 85  
 DB2 ..... 351  
 DCF77 ..... 350  
 DE203 ..... 278  
 DE204 ..... 278  
 DE205 ..... 278  
 DEC ..... 127  
 defrag ..... 33  
 defrag.exe ..... 33  
 Deinstallation  
 LILO ..... 104  
 depmod ..... 251  
 dhclient ..... 302  
 DHCP ..... 348  
 konfigurieren ..... 80  
 dhcpd ..... 302  
 diald ..... 347  
 Digital ..... 277  
 Digital DEPCA ..... 277  
 Digital Equipment Corporation .  
 127  
 Diskette  
 Booten von ..... 93  
 Formatieren ..... 36  
 Diskettenlaufwerk .... 191, 270  
 DNS ..... 345, 346  
 Timeout ..... 301  
 docbkds1 ..... 298  
 DocBook ..... 298  
 docbook-dsssl-stylesheets  
 305  
 docbook\_3 ..... 305  
 docbook\_4 ..... 305  
 dochost ..... 305  
 Dokumentation ..... 4  
 Dateien ..... 5  
 Lesen ..... 5  
 Server für Dokumentation 349  
 DOS  
 Booten ..... 109, 111  
 Bootmenü ..... 119  
 Linux-Partitionen anlegen 33,  
 34  
 Drivespace ..... 39  
 Druck-Manager (lpd) ..... 222

- Druck-System ..... *siehe*  
 Spool-System
- Drucken  
 lpd starten ..... 348  
 Beenden ..... 225  
 Kernel 2.2.x ..... 298  
 Novell NetWare ..... 81  
 Printserver ..... 223  
 Samba ..... 81
- Drucker  
 Daemon ..... 222  
 GDI-Drucker ..... 216  
 Kernelparameter ..... 273  
 Konfiguration ..... 75  
 Lexmark ..... 216  
 Netzwerkdrucker ..... *siehe*  
 Netzwerkdrucker  
 Novell NetWare als  
 Druckserver ..... 81  
 Parallele Schnittstelle .. *siehe*  
 Hardware, Parallele  
 Schnittstelle  
 Windows only ..... 216  
 Windowsrechner als  
 Druckserver ..... 81
- Druckerbetrieb ..... 215
- Druckerfilter  
 für Netzwerkdrucker .... 234
- Druckertreiber ..... 291
- Dummy-Device ..... 344
- dump ..... 62
- dumpe2fs ..... 329
- Dynamische IP-Adresse .... 345
- E**
- e2fsck ..... 326, 328, 329  
 Manual-Page ..... 355
- 2fsck** ..... 355
- Eagle ..... 42
- Eberhard Mönkeberg ..... 6
- EIDE  
 Spezielle Chipsätze ..... 304
- EIDE-Chipsätze ..... 267
- emacs** ..... 4
- emacs ..... 305
- Emacs .. 1, 4, 43, 298, 305, 312,  
 315
- emacs-auctex ..... 306
- emacs-el ..... 306
- emacs-info ..... 305
- emacs-nox ..... 305
- emacs-x11 ..... 305
- emm386.exe ..... 27
- Erstinstallation ..... 9
- YaST starten ..... 15
- Ausgangslage ..... 9
- Basiskonfiguration ..... 21
- Bootdiskette mit Unix erstellen  
 36
- Bootdisketten ..... 34
- Booten von CD2 ..... 34
- Dateisysteme festlegen ... 62
- Einloggen ..... 25
- Festplatte formatieren .... 62
- Grundkonfiguration ..... 21
- künftige Boot-Methode ... 27
- Kernel auswählen ..... 20
- Konfiguration auswählen .. 19
- linuxrc ..... 10
- Login ..... 25
- Maus ..... 24
- Modem ..... 24
- Mountpoints festlegen ... 62
- Netzwerkkonfiguration ... 23
- Pakete installieren ..... 20, 24
- Partitionen konfigurieren .. 60
- Partitionieren ..... 32
- Root-Passwort festlegen ... 23
- Sendmail ..... 23
- Software auswählen ..... 19
- Software installieren ..... 20
- Startbildschirm ..... 9
- Startmechanismus mit loadlin  
 119
- Voraussetzungen ..... 9
- erweiterte Partitionen ..... 56
- EtherTeam 16i/32 ..... 280
- F**
- FAQ-Dateien ..... 5
- Farbtiefe ..... 169
- FAT32 ..... 34
- Fax  
 Hylafax ..... 349
- faxsetup ..... 349
- fdisk .. 33, 34, 60, 96, 104, 106,  
 110, 111, 326, 328, 329
- mbr ..... 106
- Festplatte  
 Parameter ..... 267
- fhs ..... 313
- FHS ... *siehe* Dateisystem, FHS
- find ..... 328
- finger ..... 305
- fips ..... 18, 32, 32
- fips.exe ..... 33, 34
- FireGL ..... 10
- Firewall  
 Aktivieren ..... 346
- firewals ..... 302
- Floppy ..... 270
- Formatieren  
 Partition ..... *siehe* Partition,  
 Formatieren
- Fortify ..... 42, 300
- Freecom ..... 39
- fsck ..... 62
- ftape ..... 197
- ftp ..... 81
- FTP  
 Anonymes FTP ..... 302
- FTP-Server  
 einrichten ..... 313
- ftplib ..... 313
- Fujitsu FMV-181/182/183/184 ..  
 279
- Funktionstasten  
 gehen nicht ..... 47
- Funkuhr ..... 350
- Future Domain ..... 265, 275
- fvwm ..... 148
- G**
- gamix ..... 184
- Gateway  
 2 Netzwerkkarten ..... 269
- gcc ..... 249
- GDI-Drucker ..... 216
- gdm ..... 82
- GDM ..... 82
- GDT RAID5-Controller .. *siehe*  
 ICP Vortex
- Ghostscript ..... 231, 239, 239
- gimp-devel ..... 299
- glibc ..... 299
- glibc ..... 311
- glibc-devel ..... 249
- glibc-info ..... 333
- glutdemo ..... 177
- gnlibs ..... 304
- GNOME ..... 1, 40–42, 312  
 Übersetzen ..... 299
- gnorpm ..... 312
- GNU ..... 1, 315
- gnuserv ..... 306
- GNU C/C++ Compiler ..... 1
- Goldstar CD-ROM ..... 282
- Goldstar-CD-ROM ..... 271

- GPL ..... 359, 359  
 gpm ..... 88, 150, 344  
 Gpm ..... 344  
 GPM ..... 343  
 gpm konfigurieren ..... 88  
 grep ..... 328  
 Gruppen  
   Verwaltung ..... 84  
 gs ..... *siehe* Ghostscript  
**gs** ..... 231  
 gs\_fonto ..... 217  
 gs\_fonts ..... 217  
 gs\_lib ..... 217  
 gs\_x11 ..... 217  
 gv ..... 239  
 gv ..... 5  
 gxmhtml ..... 304  
 gzip ..... 46
- H**  
 halt ..... 339  
 Hans Lermen ..... 6  
 Hans Reiser ..... 57  
 Hardware  
   AGP ..... 179  
   Bandlaufwerke ..... 196  
   CardBus ..... 199  
   Diskettenlaufwerk .. 191, 270  
   Einbinden ..... 179  
   Externes Modem ..... 193  
   Internes Modem ..... 193  
   IrDA ..... *siehe* IrDA  
   ISA ..... 179  
   ISApnp ..... *siehe* ISApnp  
   Laptop ..... *siehe* Notebook  
   LS120-Laufwerk ..... 192  
   Modem ..... 193  
   Notebook .... *siehe* Notebook  
   Parallele Schnittstelle .... 186  
   PC-Karten ..... 199  
   PCI ..... 179  
   Plug-and-Play ..... 339  
   PlugAndPlay ..... 181  
   Scanner ..... 195  
   Steckkarten ..... 179  
   Streamer .... *siehe* Hardware,  
     Bandlaufwerke  
   USB ..... *siehe* USB  
   Winmodem ..... 194  
   ZIP-Laufwerk ..... 192  
 Hauptmenü ..... 48  
 Hauptspeicher ... *siehe* Speicher  
 hdparm ..... 211
- Hibernation ..... 209  
 Hilfe ..... 349  
   Bücher ..... 5  
   FAQ ..... 5  
   HOWTO ..... 5  
   Hypertext ..... 4  
   Manual-Page ..... 4  
   README ..... 5  
   Texinfo ..... 4  
 HOME ..... 293  
 Horizontalfrequenz ..... 160  
 howto ..... 212  
 HOWTO-Dateien ..... 5  
 howtode ..... 5  
 HP 10/100 VG-AnyLAN ... 279  
 HP PCLAN ..... 279  
 HP PCLAN+ ..... 279  
 htdig ..... 42  
 http-rman ..... 349  
 HTTP-Server  
   einrichten ..... 313  
 httpd ..... 349  
 Hypertext ..... 4
- I**  
 I/O-Bereich  
   Reservieren ..... 260  
 I/O-Bereich schützen ..... 260  
 I18N ..... 331  
 i41 ..... 81, 340  
 i82365 ..... 206  
 i82557/i82558 ..... 278  
 IBM Thinkpad ..... 270  
 ICL EtherTeam ..... 280  
 ICP Vortex-Controller  
   Installation schlägt fehl ... 15  
 Identifier ..... 170  
 ifconfig ..... 328, 345  
 ifport ..... 207  
 imwheel ..... 135  
 imwheel ..... 135, 175  
 Index aller Serien und Pakete 72  
 inetd ..... 23, 81, 346  
 info ..... 4  
**info** ..... 4, 315  
 Info ..... 315  
 Info (**info**) ..... 315  
 Info-Dateien ..... 4  
 Infoviewer ..... 4  
 Infrared Data Association . *siehe*  
   IrDA  
 Infrarotunterstützung *siehe* IrDA  
 init .. 3, 107, 328, 335, 335–339
- Skripte ..... 338  
 initial ramdisk ..... 316  
 initrd ..... 344  
   SCSI-Treiber ..... 252  
 inittab ..... 335  
 INN ..... 348  
 Inode ..... 58  
   Dichte ..... 58  
 insmod ..... 250, 251  
   Parameter ..... 257  
 inserv ..... 339  
 Installation  
   CD-ROM-Laufwerk am  
     Parallelport ..... 39  
   Erstinstallation ..... 9  
   FTP ..... 29  
   LILO ..... 104  
   Medium ..... 49  
   mit YaST1, textbasiert .... 9  
   Netz als Quelle ..... 29  
   NFS ..... 29  
   Pakete ..... 71  
   Pakete deinstallieren .... 307  
   Pakete installieren ..... 307  
   PCMCIA ..... 207  
   Umfang ..... 67  
   via FTP ..... 53  
   via NFS ..... 51  
   von CD-ROM ..... 50  
   von Festplatten-Partition .. 50  
   von Verzeichnis ..... 52  
   Von... ..... 49  
   Installationsmedium ..... 49  
 Insure++ ..... 42  
 Intel EtherExpress 16 ..... 278  
 Intel EtherExpressPro ..... 278  
 Intel EtherExpressPro 100 .. 278  
 Internet Services Daemon  
   inetd ..... 346  
   xinetd ..... 346  
 IP-Adresse ..... 52  
   dynamisch ..... 345  
 IP-Forwarding ..... 345  
 iputils ..... 305  
 IPv6 ..... 301  
 IRC ..... 346  
 irda ..... 212  
 IrDA ..... 212  
   Drucker ..... 213  
 ISA PnP  
   Initialisieren ..... 344  
 ISA-Karten ..... 180

- isapnp ..... 180–183  
 isapnp ..... 180, 183  
 ISApnp ..... 181  
 iso-8859 ..... 172  
 ISP16 ..... 272, 282
- J**  
 jade\_dsl ..... 305
- K**  
 kardino ..... 208  
 kbatmon ..... 211  
 KDE ..... 1, 40–42, 312  
 kdelibs-devel ..... 299  
 kdm ..... 82, 297  
 KDM ..... 26, 82  
 Kernel ..... 249  
 Anzahl der CPUs ..... 261  
 Compilierung ..... 249  
 Debugging ..... 343  
 Druckertreiber ..... 291  
 Konfiguration ..... 252  
 Module ..... 250  
 Parameter ..... 257  
 separate Module ..... 303  
 Serielle Konsole ..... 261  
 SMP-Kernel auswählen 20, 76  
 Sysrq ..... 343  
 Kernel auswählen ..... 76  
 Kernel Module Loader ..... 252  
 Kernel panic ..... 21  
 Kernel too big ..... 254  
 Kernel-Daemon ..... 339, 344  
 Kernel-Module  
 Konfigurationsdatei ..... 299  
 kernel-source ..... 5, 249  
 kerneld ..... 252, 344  
 kerneld ..... 252  
 Kerneldaemon ..... 252  
 kernmod ..... 301  
 kernmods ..... 301  
 kfontmanager ..... 174  
 kikbd ..... 176  
 kmix ..... 184  
 kmod ..... 218  
 Kmod ..... 187, 252  
 knfsd ..... 57, 300  
 knfsd ..... 300, 347  
 Konfiguration  
 Ändern ..... 68, 340  
 Ersteinstallation ..... 21  
 Laden ..... 67  
 LILO ..... 97
- Netzzeit ..... 350  
 Speichern ..... 68  
 X11 ..... 130, 158  
 Konfigurationen ..... 67  
 Konfigurationsdatei ..... 342  
 Konsole ..... 350  
 virtuell ..... 330  
 kpanel ..... 211  
 krpm ..... 312  
 kterm ..... 87
- L**  
 L10N ..... 331  
 Löschen  
 LILO ..... 105  
 Linux ..... 105  
 Lance ..... 269  
 LANG ..... 342  
 Laptop ..... 199  
 LC\_\* ..... 342  
 LDAP-Server ..... 348  
 ldconfig ..... 303  
 leafnode ..... 300  
 less ..... 5, 328  
 libc5 ..... 326  
**LILO** ..... 91  
 LILO ..... 91  
 LILO .... 20, 21, 27, 28, 41, 57,  
 77–79, 91, 93, 94, 94–116,  
 118, 143, 251, 255–258,  
 260, 316, 318, 319, 324, 337  
 Beispielkonfigurationen .. 108  
 Bootdiskette ..... 107  
 Deinstallation ..... 104  
 DOS und OS/2 booten ... 111  
 DOS/Win95 booten ..... 109  
 Entfernen ..... 105  
 Installation ..... 104  
 OS/2 booten ..... 110  
 Parameter ..... 257  
 Probleme ..... 111  
 1024 Zylinder ..... 115  
 Diagnose ..... 113  
 Kernel ab 2.0 ..... 118  
 Startmeldungen ..... 113  
 Windows NT booten ... 109  
 lilo.conf ..... 97  
 Linus Torvalds ..... 3, 7  
 linux ..... 5  
 Linux ..... 1  
 Deinstallieren ..... 105  
 Löschen ..... 105  
 Update ..... 293
- Linux Development Platform  
 Specification ..... 314  
 Linux Standard Base ..... 313  
 Linux-Ersteinstallation ..... 9  
 linux.par ..... 119  
 linuxrc 6, 9–15, 30, 35, 39, 207,  
 295, 298, 317, 318, 320,  
 321, 321–325, 327  
 Live-Systems ..... 59  
 Lizenz ..... 359  
 loadlin 6, 27, 28, 39, 41, 91, 93,  
 116, 119, 119, 120, 182,  
 260, 296, 316, 318, 323  
 funktioniert nicht ..... 39  
 startet nicht ..... 39  
 loadlin.exe ..... 93, 318  
**loadlin.exe** ..... 6  
 locale ..... 342, 343  
 locate ..... 314, 352  
**locate** ..... 352  
 Log-Dateien ..... 353  
 Logical Volume Manager ... 66  
 Login ..... 350  
 Login-Shell ..... 301  
 PAM ..... 299, 302  
 remote ..... 353  
 logische Partitionen ..... 56  
 Logitech ..... 159  
 Logitech Busmaus ..... 271  
 Loopback ..... 344  
 lpc ..... 223, 224  
 lpd .... 222, 222, 223, 238, 348  
 lpq ..... 223, 224  
 lpr ..... 225, 225, 227  
 lprm ..... 223, 224  
 lprold ..... 217, 222, 238  
**lprsetup** ..... 227  
 LS120-Laufwerk ..... *siehe*  
 Hardware, LS120-Laufwerk  
 LSB *siehe* Linux Standard Base  
 lsmod ..... 251  
 lspci ..... 170  
 LUN ..... 262  
 LVM ..... 66  
 lynx ..... 349
- M**  
 MAD16 ..... 272, 282  
 Mail-Server  
 Postfix ..... 346  
 makewhat ..... 303  
 makewhatis ..... 303

- man ..... 4  
 Manpage ... *siehe* Manual-Page  
 Manpages . *siehe* Manual-Pages  
   Index ..... 303  
 MANPATH ..... 303  
 Manual-Page ..... 4  
 Manual-Pages ..... 315  
 Manuals ..... 4  
 manyfacts ..... 5  
 Masquerading  
   IP-Forwarding ..... 345  
 Massachusetts Institute of  
   Technology ..... 127  
 Maus ..... 343  
   Bus ..... 159  
   HiTablet ..... 159  
   Konfiguration ..... 75  
   Logitech ..... 159  
   Logitech (MouseMan) ... 159  
   Microsoft ..... 159  
   MM-Serie ..... 159  
   Mouse Systems ..... 159  
   PS/2 ..... 159  
 Maustasten ..... 159  
 Maustyp ..... 159  
 MBR .. 91, 92, 96, *siehe* Master  
   Boot Record  
 mc ..... 312  
 Mehrprozessor-System ... *siehe*  
   SMP, *siehe* SMP  
 Memory ..... *siehe* Speicher  
 Memtest86 ..... 98  
 Midnight Commander ..... 312  
 minicom ..... 297  
 MIT ..... 127  
 Mitsumi CD-ROM .... 271, 282  
 Mitsumi FX-001(D) .. 271, 282  
 mkfs ..... 328  
 mkswap .. *siehe* Swap-Partition,  
   328  
 mod\_php4 ..... 305  
 mod\_php4 ..... 305  
 Modeline ..... 171  
 Modem ..... 343  
   Konfiguration ..... 75  
 modprobe ..... 251, 252, 258  
   Parameter ..... 257  
 Modul  
   Laden ..... 322  
   Parameter ..... 324  
 Module ..... 250  
   Übersetzen ..... 255  
   Umgang ..... 250  
 modules.conf ..... 299  
 modules.conf ..... *siehe*  
   /etc/modules.conf  
 Monitors ..... 160  
 mount ..... 191, 192, 328  
 Mountpoint ..... 58  
 Mozart ..... 272, 282  
 Mozart CD-ROM .... 271, 282  
 Mozilla ..... 40  
 msdos.sys ..... 119  
 mt ..... 196, 197  
 Multiprozessor-System ... *siehe*  
   SMP, *siehe* SMP  
 Multisession CD-ROM 271, 282  
 mutt ..... 304  
 MySQL ..... 300, 351
- N**  
 Name ändern ..... 81  
 Name Service Caching Daemon  
   Initialisieren ..... 348  
 Nameserver ..... 346  
   Konfiguration ..... 81  
 ncpfs ..... 81  
 NCR 5380 ..... 265, 275  
 NCR 53c400 ..... 265  
 NCR 53C400 ..... 275  
 NCR 53c406a ..... 266  
 NCR 53C810 ..... 259  
 ncurses ..... 303, 314  
 NE1000/2000 ..... 280  
 NE2000 ..... 274  
 Netscape ..... 40, 42, 43  
 netstat ..... 328  
 NetWare . *siehe* Novell Netware  
 Netzwerk  
   Dummy-Device ..... 344  
   YaST ..... 79  
   Tools ..... 305  
 Netzwerkdruker ..... 223, 234  
   Konfiguration ..... 81  
   Vorfiltrung ..... 234  
 Netzwerkkarte  
   3COM 3c501 ..... 276  
   3COM 3c503 ..... 276  
   3COM 3c505 ..... 276  
   3COM 3c507 ..... 276  
   3COM 3c509 ..... 276  
   3COM 3c515 ..... 276  
   3COM 3c579 ..... 276  
   3COM 3c590 ..... 276  
   3COM 3c900 ..... 276  
 AM7990 Chipsatz ..... 280  
 AT1700 ..... 277  
 Cabletron ..... 277  
 D-Link DE620 ..... 281  
 DE10x ..... 277  
 DE20 ..... 277  
 DE203 ..... 278  
 DE204 ..... 278  
 DE205 ..... 278  
 DE42 ..... 277  
 DE425 ..... 277  
 DE434 ..... 277  
 DE435 ..... 277  
 DE450 ..... 277  
 DE500 ..... 277  
 DEC EtherWORKS .... 277  
 Digital ..... 277  
 Digital DEPCA ..... 277  
 E21xx ..... 277  
 EtherBlaster ..... 280  
 EtherTeam 16i/32 ..... 280  
 EtherWORKS 3 ..... 278  
 Fujitsu FMV-181/182/183/184  
   279  
 HP 10/100 VG-AnyLAN . 279  
 HP 27245 ..... 279  
 HP 27247B ..... 279  
 HP 27252A ..... 279  
 HP 27xxx ..... 279  
 HP PCLAN ..... 279  
 HP PCLAN+ ..... 279  
 IBM Token Ring ..... 281  
 ICL EtherTeam ..... 280  
 Intel EtherExpress 16 ... 278  
 Intel EtherExpress Pro ... 278  
 Intel EtherExpress Pro 100 ...  
   278  
   Konfiguration ..... 75  
 Lance ..... 280  
 Novell NE1000/2000 .... 280  
 SMC 9194 ..... 280  
 SMC Ultra ..... 280  
 Token Ring ..... 281  
 WD80x3 ..... 281  
 Western Digital ..... 281  
 Netzwerkkarten ..... 269  
 Netzwerkmontor  
   Argus ..... 351  
 NFS  
   Daemon ..... 300  
   Group-IDs ..... 347  
   Installation von ..... 51



- Kernel NFS-Daemon .... 347
  - Server ..... 347
  - User-IDs ..... 347
  - nfs-server ..... 300
  - nfsserv ..... 300
  - NI6510 ..... 280
  - NIS ..... *siehe* YP, 304
    - Client ..... 305
  - nkita ..... 301
  - nkitb ..... 301, 305
  - NNTP ..... 348
  - NNTP-Server ..... 346
  - nntpd ..... 348
  - nobody ..... 352
  - Notebook ..... 199
    - IrDA ..... *siehe* IrDA
    - PCMCIA ..... 344
    - Powermanagement *siehe* APM
  - Notfallsystem ..... 325
  - Novell NE1000/2000 ..... 280
  - Novell-Server-Emulation ... 350
  - nscd ..... 299
- O**
- Omnibook ..... 270
  - openssh ..... 303
  - Optics Storage CD-ROM .. 272, 283
  - Oracle 8.1.7 ..... 42
  - OS/2
    - Booten ..... 110, 111
    - Bootmanager ..... 93
  - OSS ..... 184
- P**
- package.tar.gz ..... 46
  - Paket
    - a2ps ..... 216
    - aaa\_base ..... 301
    - alice ..... 31
    - alsa-devel ..... 299
    - apache ..... 303
    - apmd ..... 210, 211
    - aps ..... 217, 227
    - autofs ..... 347
    - binutils ..... 249
    - books ..... 5
    - bttv ..... 304
    - changes ..... 303
    - cron ..... 304
    - dhclient ..... 302
    - dhcpcd ..... 302
    - docbkdsl ..... 298
    - docbook-dsssl-stylesheets 305
    - docbook\_3 ..... 305
    - docbook\_4 ..... 305
    - dochoost ..... 305
    - emacs ..... 305
    - emacs-auctex ..... 306
    - emacs-el ..... 306
    - emacs-info ..... 305
    - emacs-nox ..... 305
    - emacs-x11 ..... 305
    - fhs ..... 313
    - finger ..... 305
    - firewals ..... 302
    - ftplib ..... 313
    - gcc ..... 249
    - gimp-devel ..... 299
    - glibc ..... 311
    - glibc-devel ..... 249
    - glibc-info ..... 333
    - glutdemo ..... 177
    - gnlibs ..... 304
    - gnuserv ..... 306
    - gs\_fonto ..... 217
    - gs\_fonts ..... 217
    - gs\_lib ..... 217
    - gs\_x11 ..... 217
    - gv ..... 5
    - gxhtml ..... 304
    - howto ..... 212
    - howtode ..... 5
    - i4l ..... 81, 340
    - imwheel ..... 135, 175
    - iputils ..... 305
    - irda ..... 212
    - isapnp ..... 180, 183
    - jade\_dsl ..... 305
    - kdelibs-devel ..... 299
    - kernel-source ..... 5, 249
    - kernmod ..... 301
    - kernmods ..... 301
    - knfsd ..... 300, 347
    - linux ..... 5
    - lpold ..... 217, 222, 238
    - makewhat ..... 303
    - manyfaqs ..... 5
    - mod\_php4 ..... 305
    - mutt ..... 304
    - ncpfs ..... 81
    - ncurses ..... 303, 314
    - nfs-server ..... 300
    - nfsserv ..... 300
    - nkita ..... 301
    - nkitb ..... 301, 305
    - openssh ..... 303
    - pcmcia ..... 207, 208
    - PCMCIA ..... 200
    - pg\_datab ..... 304
    - phpdoc ..... 303
    - plp ..... 222
    - postfix ..... 302
    - postgres ..... 294, 304
    - psgml ..... 306
    - reiserfs ..... 57
    - roxen ..... 303
    - roxen-ssl ..... 303
    - roxenint ..... 303
    - roxenssl ..... 303
    - rpm ..... 311
    - rsh ..... 305
    - rwho ..... 305
    - rsz ..... 305
    - samba ..... 81, 302
    - sane ..... 195
    - sax ..... 127
    - sax2 ..... 128
    - scsi ..... 195
    - sdb\_de ..... 4, 297
    - sendmail ..... 340
    - squid ..... 302
    - squid2 ..... 302
    - SuSEfirewall ..... 302
    - susehelp ..... 305
    - sysvinit ..... 311
    - talk ..... 305
    - tcl ..... 253
    - telnet ..... 305
    - tk ..... 253
    - ttmkfdir ..... 174
    - uucp ..... 315
    - wget ..... 310
    - Wo ist jetzt xyz? ..... 305
    - wuftpd ..... 300
    - xdevl ..... 314
    - xdevl33 ..... 314
    - xf86 ..... 253
    - xfsetup ..... 127
    - xkeycaps ..... 176
    - xntp ..... 350
    - xvga16 ..... 128
    - yp-tools ..... 305
    - ypbind ..... 305
    - ypclient ..... 81, 305
    - ypserv ..... 304

- yudit ..... 173
- Paket-Manager ..... 306
- Paketbeschreibungen ..... 69
- Pakete
  - Abhängigkeiten überprüfen 71
  - Auswahl ..... 68
  - Compilieren ..... 310
  - Einspielen ..... 72
  - Index ..... 72
  - Installation ..... 71
  - Konfigurationen ..... 67
  - Löschen ..... 73
  - Suchen ..... 72
- Pakete auswählen ..... 19
- Paketformat ..... 306
- Paketinformationen ..... 69
- Paketinstallation ..... 69
- PAM ..... 84, 299
  - MD5-Passwörter ..... 84
- Panasonic CD-ROM .. 273, 283
- Parallele Schnittstelle .... *siehe*
  - Hardware, Parallele
  - Schnittstelle
- Parallelport
  - Architektur spezifisch ... 291
  - ATAPI Bandlaufwerk .... 292
  - ATAPI CD-ROM ..... 292
  - ATAPI Disks ..... 292
  - Generisches ATAPI-Gerät 292
  - IDE-Festplatte ..... 292
  - IDE-Geräte ..... 291
  - IDE-Protokoll-Treiber ... 291
  - Kernelparameter .... 273, 291
- Paride ..... 291
- Parport-Subsystem ..... 186
- Partition
  - Formatieren ..... 59, 62
  - Swap ..... 42
- Partition Magic ..... 28
- Partition verkleinern ..... 32
- Partitionen
  - Einrichten ..... 54
  - erweiterte ..... 56
  - Konfigurieren ..... 60
  - logische ..... 56
  - primäre ..... 56
  - Swap ..... 55
  - Typen ..... 40
- Partitionieren ..... 32, 54
  - Experte ..... 41
  - Hinweise ..... 39
- Partitionstabelle ..... 91
- PATH ..... 3
- Patrick Volkerding ..... 7
- PC kaufen ..... 325
- PC-Karten .... *siehe* Hardware,
  - PC-Karten
- PCI-Karten ..... 179
- pcmcia ..... 207, 208
- PCMCIA ..... 199, 296, 344
  - cardmgr ..... 200
  - Ethernet ..... 201
  - Hilfsprogramme ..... 208
  - IDE ..... 202
  - Installation ..... 207
  - ISDN ..... 201
  - Konfiguration ..... 200, 202
  - Modem ..... 201
  - Probleme ..... 205
  - Schema ..... 202
  - SCSI ..... 202
  - Software ..... 200
  - Startskript ..... 202
  - TokenRing ..... 201
- PCMCIA ..... 200
- pep ..... 42
- perl ..... 1, 352
- Permissions ..... 352
- pg\_datab ..... 304
- PGP ..... 306
- Philips CM206 ..... 272, 283
- PHP ..... 303
- phpdoc ..... 303
- ping ..... 305
- PLIP
  - Parallele Schnittstelle .. *siehe*
    - Hardware, Parallele
    - Schnittstelle
- plp ..... 222
- PlugAndPlay ..... 181
- pnpdump ..... 180–183
- portmap ..... 23, 81
- Portmapper ..... 304, 347
- postfix ..... 346
- postfix ..... 302
- Postfix ..... 346
- postgres ..... 294, 304
- PostgreSQL ..... 294, 304
- Powermanagement ..... 209
- primäre Partitionen ..... 56
- Print-Server ..... 235
- PRINTER ..... 226
- Printserver-Box ..... 235
- Pro Audio Spectrum .. 263, 272
- Pro Audio Spectrum 16 .... 272
- Programme
  - Compilieren ..... 310
  - Netzwerk ..... 305
  - Quellcode ..... 69
- Programmieren
  - Core-Dateien ..... 315
- Proxy
  - FTP ..... 349
  - Gopher ..... 349
  - HTTP ..... 349
- Prozessor
  - Cyrix 686 ..... 21
- psgml ..... 306
- Q**
- Quellcode ..... 69
- Quellen
  - Compilieren ..... 310
- R**
- Radius ..... 348
- RAM ..... *siehe* Speicher
- Ramdac ..... 161
- Ramdisk
  - Initial Ramdisk ..... 344
- rawrite ..... 36
- rawrite.exe ..... 36
- rc ..... 337
- rc.config ..... 342
- /etc/rc.config ..... 340
- rc.config ..... 342
- rcp.ugidd ..... 347
- README-Dateien ..... 5
- reboot ..... 26
- Reboot ..... 260, 350, 351
- Rechner testen ..... 325
- Rechte ..... 352
- reiserfs ..... 57
- ReiserFS .... *siehe* Dateisystem,
  - ReiserFS
- Rescue-Diskette ..... 325
- Rescue-Diskette erzeugen ... 77
- Rescue-System ..... 325
- Reset ..... 260
- Rettungssystem ..... 325
  - benutzen ..... 328
  - starten ..... 327
  - vorbereiten ..... 326
- rlogin ..... 346, 353
- rmmod ..... 250
- root ..... 23
- Root

- Einloggen, remote ..... 353
  - Rootpartition ..... 261
  - route ..... 328
  - Router
    - IP-Forwarding ..... 345
  - roxen ..... 303
  - Roxen ..... 303
  - roxen-ssl ..... 303
  - roxenint ..... 303
  - roxenssl ..... 303
  - rpc.mountd ..... 347
  - rpc.nfsd ..... 81, 347
  - rpm .... 298, 302, 303, 311, 312
  - rpm** ..... 306
  - rpm ..... 311
  - RPM ..... 306, 306
    - Datenbank ..... 352
    - rpmnew ..... 307
    - rpmorig ..... 307
    - rpmsave ..... 307
  - rsh ..... 305
  - run\_ldconfig ..... 303
  - Runlevel ..... 336
    - Neue Bedeutung ..... 305
    - wechseln ..... 337
  - rwho ..... 305
  - rwhod ..... 347
  - rzzsz ..... 305
- S**
- samba ..... 81, 302
  - Samba ..... 350
  - sane ..... 195
  - SANE ..... 195
  - Sanyo CD-ROM ..... 272, 283
  - sax ..... 127
  - SaX 87, 127–130, 148, 148–158
  - sax2 ..... 132
  - sax2** ..... 127
  - sax2 ..... 128
  - SaX2 .. 127, 129, 130, 130–134, 136–149, 167, 168, 170, 171, 174, 175
    - Automatische Konfiguration .. 131
    - manuelle Konfiguration .. 133
  - Scanner ..... *siehe* Hardware, Scanner
    - Konfiguration ..... 75
  - Schema *siehe* PCMCIA, Schema
  - Schnittstelle
    - parallel ..... 218
    - seriell ..... 222
  - USB ..... 221
  - scsi ..... 195
  - SCSI
    - Adaptec
      - AHA-152x/151x/1505 . 274
    - Adaptec AHA-1540/1542 275
    - AdvanSys ..... 264
    - AHA-152x/151x/1505 ... 262
    - AHA-154x ..... 263
    - AHA-274x ..... 263
    - AHA-284x ..... 263
    - AHA-294x ..... 263
    - AM53/79C974 ..... 264
    - Future Domain .... 265, 275
    - LUN ..... 262
    - NCR 5380 ..... 265, 275
    - NCR 53c400 ..... 265
    - NCR 53C400 ..... 275
    - NCR 53c406a ..... 266
    - Seagate ST01/02 ..... 266
    - Streamer ..... 262
    - TMC-16x0 ..... 265, 275
    - TMC-885/950 ..... 265
    - Trantor T128/128F/228 .. 266
    - Trantor T130B .... 266, 276
  - SDB ..... 4
  - sdb\_de ..... 4, 297
  - Seagate ST01/02 ..... 266
  - Searchlist ..... 345
  - Secure Shell Daemon ..... 350
  - sed ..... 1
  - sendmail ..... 81, 300, 346
  - sendmail ..... 340
  - Sendmail ..... 315
    - Konfiguration ..... 81
  - Serie
    - a ..... 57, 69, 71
    - a1 ..... 200
    - ap .. 135, 175, 180, 195, 210, 216, 217
    - D ..... 249
    - doc ..... 4, 5, 297, 313, 333
    - gra ..... 5, 195
    - n . 81, 212, 217, 222, 300, 347
    - sgm ..... 298, 305
    - tex ..... 298
    - x ..... 127, 128
    - x3d ..... 177
    - xap ..... 173, 174, 176
    - xsrv ..... 128
    - zq ..... 310, 311
  - Serielle Konsole ..... 261
  - Serien
    - Index ..... 72
    - Suchen ..... 72
  - Serienauswahl ..... 68
  - server.exe ..... 93
  - setserial ..... 185, 186, 194
  - setup ..... 34
  - Setup ..... 6, 35
  - SETUP ..... 227
  - setup.exe ..... 119
  - setup.exe** ..... 6
  - seyon ..... 297
  - sgcheck ..... 195
  - shutdown ..... 328
  - Shutdown ..... 26, 350, 351
  - Sicherheit
    - Drucken ..... 223
  - smbmount ..... 302
  - SMC 9194 ..... 280
  - SMC Ultra ..... 280
  - SMP
    - Anzahl der CPUs ..... 261
    - Kernel auswählen .... 20, 76
  - SMTP ..... 346
  - SNiFF+ ..... 42
  - Software auswählen ..... 19
  - Sony CDU31A ..... 272, 283
  - Sony CDU33A ..... 272, 283
  - Sony CDU535 CD-ROM .. 273, 283
  - Sound
    - AD1816 Chip ..... 284
    - AD1848/CS4248 Chip (MSS) 284
    - Aztech Sound Galaxy .... 289
    - Creative Ensoniq 1371
      - Chipsatz ..... 285
    - Crystal 423x Chipsätze .. 285
    - Ensoniq 1370 Chipsatz .. 285
    - Ensoniq SoundScape .... 289
    - Generischer OPLx Treiber 284
    - Gravis Ultrasound ..... 285
    - konfigurieren ..... 183
    - MAD16 ..... 286
    - MediaTrix AudioTrix Pro 289
    - MPU401 ..... 286
    - OPL3 ..... 287
    - OPL3-SA1 ..... 287
    - OPL3-SAx ..... 287
    - Personal Sound System
      - (ECHO ESC614) ..... 288
    - Pro Audio Spectrum .... 288

- S3 Sonic Vibes ..... 289  
 Sound Blaster DSP Chipsätze  
   290  
 Sound Blaster und Clones 288  
 Turtle Beach  
   Classic/Monterey/Tahiti 286  
 Turtle Beach Maui und Tropez  
   286  
 Turtle Beach Maui, Tropez,  
   Tropez Plus ..... 290  
 Turtle Beach MultiSound 286  
 Turtle Beach Pinnacle/Fiji 287  
 UART401 ..... 290  
 UART6850 ..... 290  
 YMF71x ..... 287
- Soundkarte  
   Pro Audio Spectrum ..... 272
- Sourcecode  
   Compilieren ..... 310
- Sources ..... 69
- Speicher  
   Größe nicht erkannt ..... 261  
   Schützen ..... 260
- Speichertest ..... 260
- spindown ..... 211
- Spool-System ..... 215  
   Daemon ..... 222  
   Netzwerkdrucker ..... 234  
   Steuerung ..... 223
- Sprache  
   Einstellen ..... 342
- Sprache festlegen ..... 49
- squid ..... 349
- squid ..... 302
- squid2 ..... 302
- ssh ..... 86
- Stand-by ..... 209
- Staroffice ..... 40, 42
- StarOffice ..... 300
- startx ..... 82, 148
- Stephan Endraß ..... 7
- Streamer ..... *siehe* Hardware,  
   Bandlaufwerke  
   SCSI ..... 262
- Support-Datenbank ..... 4
- SuSE ..... 313
- SuSEconfig ... 23, 88, 203, 305,  
   328, 331, 332, 340–343,  
   348, 349
- SuSEconfig ..... 340
- SuSEConfig ..... 340
- SuSEfirewall ..... 302
- susehelp ..... 42
- susehelp ..... 305
- SuSE Linux ..... 313  
   Besonderheiten ..... 313  
   Installation ..... 321  
   Rettungssystem ..... 325  
   Tastaturbelegung ..... 330
- susewm ..... 82  
   Einstellen ..... 82
- Suspend ..... 209
- Swap-Partition ..... 42, 55  
   Anlegen ..... 55, 62
- sx** ..... 305
- Sybase ..... 42
- Syn Flood Protection ..... 345
- syslinux ..... 318
- Syslinux ..... 35
- SYSLINUX ..... 260
- syslog ..... 328
- syp ..... 131
- Sysrq ..... *siehe* Kernel, Sysrq
- System  
   Update ..... 293
- System Commander Deluxe . 28
- System is too big ..... 254
- System updaten  
   YaST ..... 74
- Systeminformationen ..... 321
- Systemkonfiguration ... 88, 342
- Systemsicherheit konfigurieren .  
   86
- sysvinit ..... 311
- T**
- talk ..... 305
- tar ..... 46, 301, 315
- tar** ..... 301
- Tastatur  
   Belegung ..... 343  
   CapsLock ..... 343  
   Compose ..... 301  
   NumLock ..... 343  
   Verzögerung ..... 343  
   Wiederholung ..... 343
- Tastaturbelegung ..... 330  
   YaST ..... 47
- Tastaturbelegung auswählen . 49
- Tastenkombinationen ..... 367
- tc1 ..... 253
- Tcl/Tk ..... 300
- telnet ..... 81, 328, 346, 353
- telnet ..... 305
- Temporäre Dateien  
   Löschen ..... 353
- termcap ..... 314
- teTeX ..... 298, 313
- Texinfo ..... 315
- Texinfo-Dateien ..... 4
- Textdateien  
   Lesen ..... 5
- Textkonsole ..... 350
- The Open Group ..... 127
- The XFree86 Project, Inc. . 127
- Thinkpad ..... 270
- tk ..... 253
- tkinfo** ..... 4
- tkInfo ..... 4
- Tkinfo (**tkinfo**) ..... 315
- TMC-16x0 ..... 265, 275
- TMC-885/950 ..... 265
- Token Ring ..... 281
- traceroute ..... 301
- Trantor T128/128F/228 ... 266
- Trantor T130B ..... 266, 276
- True Type *siehe* X11, True Type
- ttmkfdir ..... 174
- ttmkfdir ..... 174
- Tux ..... 3
- U**
- ulimit** ..... 315
- Ultrastor ..... 259
- Umfang der Installation ..... 67
- Umgebungsvariable  
   HOME ..... 293  
   LANG ..... 342  
   LC\_\* ..... 342  
   MANPATH ..... 303  
   PATH ..... 3  
   PRINTER ..... 226  
   run\_ldconfig ..... 303
- unfsd ..... 57
- Unicode ..... 173
- Universal Serial Bus . *siehe* USB
- Unix98 PTY ..... 299
- Update ..... 2, 293  
   Pakete Einspielen ..... 72
- updatedb ..... 352
- USB ..... 187  
   Beispielkonfiguration von  
   Maus und Tastatur .... 191  
   Module ..... 188
- useradd ..... 84
- userdel ..... 84
- uucp ..... 315
- uucp ..... 315

- UUCP ..... 298
- V**
- Vertikalfrequenz ..... 160
- Verwaltung
- Benutzer ..... 83
  - Gruppen ..... 84
- VG-AnyLAN ..... 279
- vi ..... 1, 328
- Virtuelle Konsolen ..... 330
- virtueller Bildschirm ..... 170
- virtuoso ..... 42
- Virus ..... 28, 95
- W**
- Wabi ..... 42
- WD80x3 ..... 281
- Werner Almesberger ..... 113
- Western Digital WD80x3 .. 281
- wget ..... 349
- wget ..... 310
- Windowmanager
- Einstellen ..... 82
- Windows
- Samba ..... 350
- Windows NT
- Booten ..... 109
  - Bootmanager ..... 93
- Windows 95
- Booten ..... 109
  - Linux-Partitionen anlegen 33, 34
- Windows 98 . *siehe* Windows 95
- Windows 9x
- Bootmenü ..... 119
- WU-FTPD ..... 300
- wuftpd ..... 300
- wvdial ..... 201, 202, 213
- wvdial** ..... 201
- X**
- X ..... *siehe* X11
- X -probeonly ..... 164, 166
- X Consortium, Inc. .... 1, 127
- X Window System . 1, 127, 127, 167
- X-Terminal
- Konfigurieren ..... 301
- X11 ..... 127
- Displaymanager ..... 350
  - Font ..... 172
  - Framebuffer ..... 142
  - Grafikkarten ..... 161
  - Konfiguration ..... 130, 158
  - Mäuse ..... 159
  - Monitore ..... 160
  - Tastatur ..... 160
  - X-Server ..... 162
  - mkfontdir ..... 172
  - Optimierung ..... 166
  - Protokolldatei ..... 146
  - Shutdown ..... 350, 351
  - Starten ..... 148
  - Treiber ..... 170
  - Troubleshooting ..... 142
  - TrueType-Font ..... 172
  - ttmkfdir ..... 172
  - VGA ..... 143
  - VGA16 ..... 143
  - Zeichensatz ..... 172
- X11R1 ..... 127
- X11R6.4 ..... 127
- xdevel ..... 314
- xdevel33 ..... 314
- xdm ..... 82, 297
- xdm** ..... 301
- XDM ..... 82, 293, 301
- Konfiguration ..... 301
- xf86 ..... 253
- xf86config . 127, 130, 158, 164, 166, 167
- XF86Config ..... 158
- Clocks ..... 169
  - Depth ..... 169
  - Device ..... 168–170
  - Files ..... 167
  - InputDevice ..... 167
  - modeline ..... 169
  - Modeline ..... 167
  - Modes ..... 168, 169, 171
  - Monitor ..... 167, 169, 171
  - Screen ..... 168
  - ServerFlags ..... 167
  - ServerLayout ..... 168
  - Subsection
  - Display ..... 169
  - Virtual ..... 170
- XF86Setup ..... 127
- XFree konfigurieren ..... 87
- XFree86 .... 1, 2, 127, 127, 128
- Geschichte ..... 127
- xfsetup ..... 127
- xinetd ..... 346
- xinfo** ..... 4
- XInfo ..... 4
- XInfo (**xinfo**) ..... 315
- xinit ..... 130
- xkeycaps ..... 176
- xkeycaps ..... 176
- xntp ..... 350
- xrpm ..... 312
- xset -fp ..... 172
- xset +fp ..... 172
- xsetpointer ..... 176
- XT-Festplattencontroller ... 271
- xterm ..... 87, 177
- xvga16 ..... 128
- xvidtune ..... 145
- Xwrapper ..... 297
- Y**
- yast** ..... 3, 25, 47
- YaST .. 2, 3, 6, 9–11, 15–25, 27, 34, 41, 47, 47–50, 52, 54, 60–62, 64–79, 83–89, 97, 104, 108, 115, 116, 127, 128, 131, 149, 153, 177, 201–203, 208, 210, 213, 216, 222, 250, 294–298, 301, 305, 310–312, 318, 319, 326, 331, 337, 341–345
- LILO ..... 76, 77
- Administration ..... 74
  - Backup ..... 85
  - Benutzerverwaltung ..... 83
  - Bootkernel ..... 76
  - Bootkonfiguration ..... 76
  - CD-ROM-Laufwerk einrichten 75
  - Console-Font ..... 87
  - Dateisysteme festlegen .... 56
  - Drucker einrichten ..... 75
  - Einstellungen ..... 48
  - Formatieren ..... 59
  - fstab-Datei einlesen .... 60
  - Funktionstasten ..... 47
  - gdm ..... 82
  - gpm ..... 88
  - Gruppenverwaltung ..... 84
  - Hardware integrieren .... 75
  - Hauptmenü ..... 48
  - Index aller Serien und Pakete . 72
  - Inode-Dichte ..... 58
  - Installationsmedium ..... 49
  - Installationsumfang ..... 67
  - kdm ..... 82
  - Kernel auswählen ..... 76

- Konfigurationen ..... 67
  - Konfigurationsdatei ..... 88
  - LVM ..... 66
  - Maus einrichten ..... 75
  - Modem einrichten ..... 75
  - Mountpoint festlegen ..... 58
  - Netzwerk ..... 79
  - Netzwerkkarte einrichten .. 75
  - Paket-Abhängigkeiten
    - überprüfen ..... 71
  - Paketauswahl ..... 68
  - Pakete einspielen ..... 72
  - Pakete löschen ..... 73
  - Partitionieren ..... 54
  - Rescue-Diskette erzeugen . 77
  - Scanner einrichten ..... 75
  - Serienauswahl ..... 68
  - Sprache festlegen ..... 49
  - susewm ..... 82
  - System updaten ..... 74
  - Systemsicherheit ..... 86
  - Tastaturbelegung ..... 47
  - Tastaturbelegung auswählen .. 49
  - Typ des Dateisystems setzen . 57
  - xdm ..... 82
  - XFree ..... 87
  - Zeitzone ..... 87
  - YaST1 ... 14, 31, 226, 230, 294, 295
  - YaST2 ... 9, 15, 27, 75, 86, 115, 134, 177, 183, 184, 207, 216, 226, 231, 232, 294, 305
  - Yellow Pages ..... *siehe* YP
  - YP
    - Client konfigurieren ..... 81
    - Domainname ..... 348
    - Server ..... 348
  - YP-Server
    - Update ..... 304
  - yp-tools ..... 305
  - ypbind ..... 305
  - ypclient ..... 81, 305
  - ypserv ..... 304
  - yudit ..... 173
  - yudit ..... 173
- Z**
- Zeit einstellen ..... 350
  - Zeitzone ..... 342
  - Zeitzone einstellen ..... 87
  - ZIP-Laufwerk . *siehe* Hardware,  
ZIP-Laufwerk
  - Parallele Schnittstelle .. *siehe*  
Hardware, Parallele  
Schnittstelle